





... Mapa Conceptual



Utilitarios



- 1 IEBFBR14
- 2 IEBCOPY
- 3 IEBGENER
- 4 IDCAMS
- 5 SORT





... UTILITARIOS

- El **UTILITARIO** es un programa de utilidad proporcionado con el sistema operativo.
- En el zOS hay tres tipos de UTILITARIOS:
 - 1- Programas de utilidad del sistema (se utilizan para mantener datos de control del sistema)
 - 2- Programas de utilidad de archivos (se utilizan para crear, modificar, listas o reorganizar archivos)
 - 3- Programas de utilidad independientes (se utilizan para preparar dispositivos para uso del sistema)

0'



... UTILITARIOS

- Ejemplos de cada tipo:
- 1) Data Set: IEFBR14 Orientado al borrado y creación de archivos
- 2) Data Set: IDCAMS Orientado a la creación y mantenimiento de archivos organización Virtual
 Storage Access Method o Virtual Storage Extended
- 3) System: IEH_____ Orientado a volumen o disco físico (Virtual Table Of Components Indice del disco)



... UTILITARIOS

С	С			С
0	0			0
L	L			L
1	16			72
(LABEL)	OPERACIÓN	OPERANDOS	COMENTARIO	





... Utilitarios

Detalle

- La **COLUMNA 1** debe ser espacio
- Las COLUMNAS 1 y 2 NO pueden ser //
- El LABEL es opcional
- La OPERACIÓN es requerida
- - Los **OPERANDOS** son requeridos
- El **COMENTARIO** es opcional





... UTILITARIOS

1 - IEFBR14 - Permite el BORRADO de archivos

```
//BORRADO EXEC PGM=IEFBR14

//DD1 DD DSN=DLIP.SECOND.INDEX,DISP=(OLD,DELETE)

//DD2 DD DSN=DLIP.INDICE,UNLD,DISP= (OLD,DELETE)

//DD3 DD SYSOUT=*

//SYSPRINT SYSOUT

//
```





//



... UTILITARIOS

1 - IEFBR14 - Permite la CREACIÓN de archivos



2 - IEBCOPY - Permite el REORGANIZAR bibliotecas

//COPIA	EXEC	PGM=IEBCOPY
//SYSPRINT	DD	SYSOUT=X
//LIBRERIA	DD	DSNAME=CALP.XXXXXX.FUENTE,UNIT=SYSCR,DISP=SHR
//COPIA	DD	DSNAME=CALP.XXXXXX.FUENTE,DISP=SHR
//SYSUT3	DD	UNIT=SYSCR,SPACE=(TRK,(1))
//SYSUT4	DD	UNIT=SYSCR,SPACE=(TRK,(1))
//SYSIN	DD	*
	COPY	COPYOUTDD=COPIA,INDD=LIBRERIA



2 - IEBCOPY - Permite el REORGANIZAR bibliotecas

//PAS0010	EXEC	PGM=IEBCOPY
//SYSPRINT	DD	SYSOUT=*
//ENTRADA	DD	DSN=ARC.ENTRADA,DISP=SHR
//SALIDA	DD	DSN=ARC.SALIDA,DISP=SHR
//SYSUT3	DD	UNIT=SYSCR,SPACE=(TRK,(1))
//SYSUT4	DD	UNIT=SYSCR,SPACE=(TRK,(1))
//SYSIN	DD	*
		COPY OUTDD=COPIA,INDD=LIBRERIA
		SELECT MEMBER=((MEMBER,,R))





000

3 – IEBGENER – Permite GENERAR información en archivos de datos

//HCFUEN **EXEC** PGM=IEBGENER,COND=EVEN //SYSOUT DD SYSOUT=* //SYSUT1 DD **GARCIA PEDRO** DNI 25310433 M 18/03/87 GOMEZ **RAUL** DNI 16728004 M 22/05/72 //SYSUT2 DD SYSOUT=9 // DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=3120) //SYSPRINT DD **DUMMY** //SYSIN **DUMMY** DD



3 - IEBGENER - Permite IMPRIMIR archivos de datos

```
//HCFUEN
                   EXEC
                               PGM=IEBGENER,COND=EVEN
//SYSOUT
                   DD
                               SYSOUT=*
//SYSUT1
                   DD
                               DSN=CALP.XXXXXX.FUENTE(XXXXXX),
//
                   DISP
                               DISP=(SHR,KEEP)
//SYSUT2
                   DD
                               SYSOUT=9
                               DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=3120)
//SYSPRINT
                   DD
                               DUMMY
//SYSIN
                   DD
                               DUMMY
```



000

4 - IDCAMS uso general

- Es un utilitario de AMS (ACCESS METHOD SERVICE), cumple funciones de mantener catálogos y archivos para VSAM y NON-VSAM
- El utilitario IDCAMS, soporta las funciones de:
 - DEFINE
 - COPY
 - LIST
 - PRINT
 - VERIFY
 - DELETE
- Reglas de codificación sentencia: columna 1 debe ser blanco, continuación ´-´o ´+´



000

4 – IDCAMS – para organización VSAM

- Tipos de DATA SET, estos DATA SET llamados en VSAM como CLUSTER
 - Key-sequenced data set (KSDS)
 - Entry-sequenced data set (ESDS)
- Los datos están agrupados en bloques llamados CONTROL INTERVAL (CI).
 - Estos CI tienen un tamaño múltiple de 512 BYTES, llamado CISIZE. Por lo tanto tendremos CISIZE de 512/1024/2048/4096/8192... 32768
 - A su vez estos Cl van a estar agrupados en una CONTROL AREA (CA)





000

4 – IDCAMS – para organización VSAM

KEY-SEQUENCED DATA SET (KSDS)

- Un KSDS tiene cada uno de los registros identificados por una clave primaria.
- La clave de cada registro puede ser un campo simple o un campo estructurado por varios subcampo en una posición predefinida.
- Las claves pueden ser primarias y secundarias. Un KSDS solo puede tener una sola clave primaria y debe ser única. Pero un KSDS puede tener varias claves secundarias que pueden contener claves duplicadas.





000

4 - IDCAMS - para organización VSAM

KEY-SEQUENCED DATA SET (KSDS)

- Cuando un KSDS es inicialmente cargado con datos, o cuando nuevos registros son cargados, el orden lógico de los registros cargados va a depender de la secuencia por clave de entrada.
- Por ello si la entrada es un archivo, los campos que serán las claves para el KSDS deben estar ordenados de mayor a menor o viceversa. Ya que si la carga la realiza un utilitario, la misma termina cuando encuentre un campo clave fuera de orden.
- Para ubicar un registro en KSDS, se lo realiza barriendo la estructura del árbol del INDEX, y allí ubica la RBA que ubica el CI donde está el registro de datos. Cada clave posee la RBA donde está ubicado el registro de datos.





000

4 – IDCAMS – para organización VSAM

EMPTY DATA SET

- Un EMPTY DATA SET, es un DATA SET que no tiene registros cargados.
- Por lo tanto el HIGH USED RBA está en cero.
- Esto impone una carga inicial a modo LOAD, y no a modo WRITE. Si un programa quiere cargar datos sin previa una carga inicial, el programa cancela, por no ubicar una RBA.
- El LOAD se puede realizar con una carga válida de registros o con un registro DUMMY





000

4 – IDCAMS – para organización VSAM

DELETE CLUSTER: Borra un CLUSTER del USER CATALOG.

//DELCLUS

EXEC

IDCAMS,COND=(4,LT)

DELETE

ARC.PRUEBA CLUSTER PURGE





000

4 – IDCAMS – para organización VSAM

Define un CLUSTER del USER CATALOG

//DEFCLUS EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,LT)

DEFINE CLUSTER(NAME(ARC.PRUEBA)) -

DATA (NAME(ARC.PRUEBA.DATA) -

CISZ(4096)VOLUMES(XXXXXX) -

CYL(30 10) KEYS(22 0) -

RECORDSIZE (250 250)

FREESPACE(26 10) SHR(2,3)) -

INDEX (NAME(ARC.PRUEBA.INDEX) -

VOLUMES (YYYYYY) CYL(5 1) SHR(2 3))





000

4 – IDCAMS – para organización VSAM

DEFINE AIX: Define un CLUSTER del USER CATALOG.

//DEFCLUS EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,LT)

DEFINE CLUSTER(NAME(ARC.PRUEBA)) -

DATA (NAME(ARC.PRUEBA.DATA) -

CISZ(4096)VOLUMES(XXXXXX) -

CYL(30 10) KEYS(22 0) -

RECORDSIZE (250 250)

FREESPACE(26 10) SHR(2,3)) -

INDEX (NAME(ARC.PRUEBA.INDEX) -

VOLUMES (YYYYYY) CYL(5 1) SHR(2 3))





000

4 – IDCAMS – para organización VSAM

DEFINE PATH: Define un CLUSTER del USER CATALOG.

//DEFCLUS

EXEC

IDCAMS,COND=(4LT)

DEFINE

PATH

(NAME(ARC.PRUEBA.PATCH)

PATHENTRY(ARC.PRUEBA.AIX))

BLDINDEX -

IDS(ARC.PRUEBA)

ODS(ARC.PRUEBA.AIX)

ESORT





000

4 – IDCAMS – para organización VSAM

• REPRO:

- Con el REPRO, podemos cargar un archivo VSAM, desde un secuencial, que esté ordenado por clave primaria.
- Con el REPRO, podemos reorganizar un archivo VSAM, cuando el mismo se desorganice por la volatilidad de un ABM.





000

4 – IDCAMS – para organización VSAM

PRINT:

Permite imprimir en forma parcial o total un archivo VSAM

```
//PRINT EXEC PGM=IDCAMS,REGION=1M
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//DD1 DD DSN=ARC.PRUEBA,DISP=SHR
//SYSIN DD *
PRINT INFILE(DD1) CHAR COUNT(50)
```







000

4 - IDCAMS - para organización VSAM

LISTCAT:

Permite listar desde el USER CATALOG las entradas de DATA SETS VSAM, donde podré observar si el DATA SET está desorganizado, si tiene muchos EXTEND de espacio en volúmenes.

```
//STEP1 EXEC PGM=IDCAMS
//SYSPRINT DD SYSOUT=A
//SYSIN DD *
LISTCAT -
ENTRIES (GENERIC.*.BAKER) -
ALL
```





000

4 – IDCAMS – para organización VSAM

```
//REPRO
                EXEC
                          PGM=IDCAMS,REGION=512K
                          DSN=ARC.PRUEBA.SAM.DISP=SHR
//ENTRADA
                DD
                          DISP=SHR,DSN=ARC.PRUEBA
//SALIDA
                DD
//SYSPRINT
                DD
                          SYSOUT=*
//SISIN
                DD
                REPRO
                          INFILE(ENTRADA) -
                          OUTFILE(SALIDA) -
REPLACE
```






... UTILITARIOS 5 – SORT

INTRODUCCIÓN:

- El SORT es un utilitario de zOS que permite:
 - Ordenar archivos
 - Realizar merge entre archivos
 - Copiar archivos
- Se puede invocar el utilitario con
 - EXEC PGM=SORT
 - EXEC PGM=ICEMAN
- Se puede invocar por
 - JCL
 - TS0
 - COBOL





000

5 - SORT

INVOCACIÓN DEL SORT POR JCL

```
//SORT EXEC PGM=SORT

//SYSOUT DD SYSOUT=A

//SORTIN DD DSN=A123456.SORT.SAMPIN,DISP=SHR

//SORTOUT DD DSN=A123456.SORT.SAMPOUT,DISP=OLD

//SYSIN DD *

SORT FORMAT=CH,

FIELDS=(110,10,A,145,17,A,1,75,A)
```

(*) EJEMPLO DE SORT DE CLASIFICACIÓN POR JCL



¡Muchas gracias! ເ≪Codeki™