环境配置

一、使用的软件

• 操作系统: Windows 10 64位

• 源代码编辑工具: PyCharm Community 64位

Cuda 9.0

提示: 推荐使用带独立显卡且支持Cuda运算加速的电脑,以获得更快的卡号识别速度。

二、必须配置的包

python3

• pip==19.1.1

• numpy==1.16.4

• opencv-python==4.1.0.25

torch==1.0.0

torchvision

PyQt5-sip==4.19.17

• PyQt5==5.11.3

pylsd

Pyinstaller


说明:除了torch以外,其余包均为当前最新版本

三、环境搭建


1、安装python3(如果您的电脑已具备可忽略)

本教程以安装pyhton3.7为例。

- 1. 下载python3安装包。下载地址: https://www.python.org/ftp/python/3.7.3/python-3.7.3-amd64.exe
- 2. 打开安装包。勾选[add python 3.7 to path]一栏。第一个界面选择如下:



3. 点击下一步,根据实际情况选择安装路径。



- 4. 其余均按默认选择,点击下一步即可。
- 5. 打开命令行软件, 若输入

python

6. 上一步中若提示没有"python 不是内部或外部命令...",则需要手动配置环境变量。添加python的软件地址到环境变量中。 若python安装路径为 C:\python36 ,则添加下列地址到环境变量 ,

C:\python36

C:\Python36\Scripts

再次在命令行中尝试python命令。

2、安装PyCharm Community

- 1. 下载PyCharm Community。最新版下载地址: https://www.jetbrains.com/pycharm/download/download-thanks.html? platform=windows&code=PCC
- 2. 除了安装路径需要根据实际情况选择,其他的使用默认选项,不断点击下一步,直至安装完成。

3、环境安装

- 1. 使用管理员打开windows命令行工具
- 2. 进行以下操作:更新pip、安装numpy、安装torch、安装torchvision、安装opencv-python、安装PyQt5-sip、安装PyQt5 依次输入以下命令:

```
python -m pip install --upgrade pip

pip3 install numpy

pip3 install https://download.pytorch.org/whl/cu90/torch-1.0.0-cp37-cp37m-win_amd64.whl

pip3 install torchvision

pip install opencv-python

pip install PyQt5-sip

pip install PyQt5

pip install PyQt5-tools

pip install Pyinstaller
```

备注: 您可以通过以下网址找到对应cuda的pytorch版本, https://pytorch.org/get-started/previous-versions/

本教程默认cuda9.0


3. 安装pylsd。此包需要采用源码安装的方式。通过命令行进入pylsd源码目录,然后运行

python setup.py install


pylsd源码在项目源码中demo/requirement/lsd文件夹中


4、源码部署


1. 打开pycharm软件,打开源代码根目录



4. 打开pycham的菜单栏File>settings>Project>Project Interpreter







Package	Version	Latest	+
Pillow	6.0.0		
PyQt5	5.12.2		
PyQt5-sip	4.19.17		
numpy	1.16.4		
opencv-python	4.1.0.25		
pip	19.1.1		
pylsd	0.0.1		
setuptools	40.8.0		
sip	4.19.8		
six	1.12.0		
torch	1.1.0		
torchvision	0.3.0		

5. 至此,环境配置完成,运行demo.py。