

คู่มือฉบับพนักงาน — สุขฤทัย ฟิตเนส

รุ่นเอกสาร **2.3** | 16 กันยายน 2569 | ใช้แทนคู่มือ 2.2 และรุ่นก่อนหน้าทั้งหมด | อ้างอิงระบบที่ e049bed

ใหม่ในรุ่น 2.3: เมนูมุมขวาบน — แถบงานประจำวันเหลือ 4 รายการ ที่เหลืย้ายเข้าเมนู รวมปุ่มออกจากระบบ (หน้า "ก่อนเริ่ม") · บท "แจ้งปัญหา" ผังพนักงาน (ข้อ 1.13) และ "เรื่องที่แจ้งไว้" ผังเจ้าของยิม (ข้อ 2.9) · **เปิดคู่มือเล่มนี้ได้จากเมนูในแอป**

จากรุ่น 2.1: กรณีรูปถ่ายใช้ไม่ได้และวิธีถ่ายใหม่โดยไม่ต้องออกบัตรใหม่ (ข้อ 1.5) · การกดบันทึกเข้าตอนสมัครไม่สร้างสมาชิกซ้ำ (ข้อ 1.3) · แท็บ "ตรวจสอบสลิป" ถูกถอดออก สลิปย้ายไปอยู่ "ประวัติการรับเงิน" ในหน้าสมาชิกรายคน (ข้อ 2.7)

ที่อยู่ระบบ: <https://srv1979069.hstgr.cloud> — เปิดผ่านเบราว์เซอร์บนมือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องติดตั้งแอปจากสโตร์

ช่องทางติดต่อเจ้าของยิม: _____ (เจ้าของยิมกรอกก่อนแจกคู่มือ)

ระบบเปลี่ยนไปจากคู่มือเล่มก่อนอย่างไร

คู่มือ 1.3 เขียนไว้ตอนที่ลูกค้ามีหน้าเว็บของตัวเอง ล็อกอินด้วยรหัส OTP ทางอีเมล และชื่อแพ็กเกจเอง ระบบไม่ได้ทำงานแบบนั้นแล้ว ทุกอย่างอยู่ที่แอดมินเดสก์ ลูกค้าถือแค่ "รูปบัตร" หนึ่งใบในแชต

เรื่อง	คู่มือ 1.3 (ของเดิม)	ระบบปัจจุบัน
ลูกค้าเข้าระบบ	มีหน้าเว็บของสมาชิก ล็อกอินด้วย OTP ทางอีเมล	ไม่มีหน้าเว็บของสมาชิกแล้ว ลูกค้าไม่ต้องล็อกอิน ไม่ต้องมีอีเมล
พนักงาน/เจ้าของยิมเข้าระบบ	ขอรหัส OTP	อีเมล + รหัสผ่าน ไม่มี OTP และไม่มีการส่งอีเมลใด ๆ อีก
สมัครสมาชิก	ลูกค้าสมัครเอง	พนักงานสมัครให้ที่เคาน์เตอร์ 3 ชั้น พร้อมถ่ายรูป
บัตร / QR	QR บนหน้าเว็บของลูกค้า เปลี่ยนทุกไม่กี่นาที	รูปบัตร PNG หนึ่งใบ ใช้ได้ตลอด ยิมส่งให้ทาง LINE
ตอนสแกน	ขึ้นชื่อและสิทธิ์คงเหลือ	ขึ้น รูปถ่ายของสมาชิกก่อน แล้วพนักงานเทียบกับตัวจริง มีปุ่ม "ไม่ใช่คนนี้"
จ่ายเงิน	ลูกค้าโอนพร้อมเพย์แล้วส่งสลิป	รับเงินที่เคาน์เตอร์ แล้วบันทึกในหน้า "รับเงินและมอบแพ็กเกจ"

ทั้งคู่มือ 1.3 ได้เลย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ OTP, แท็บ "รหัส OTP", หน้าชื่อแพ็กเกจของสมาชิก และการส่งสลิปของลูกค้า ไม่มีในระบบแล้ว

คู่มือเล่มนี้แบ่งเป็นสองส่วน

- **ส่วนที่ 1 พนักงานหน้าเคาน์เตอร์** — งานประจำวัน: เข้าระบบ สมัครสมาชิก ส่งบัตร แก้มือรูปถ่ายใช้ไม่ได้ สแกน รับเงิน และเมื่อลูกค้าทำรูปบัตรหาย
- **ส่วนที่ 2 เจ้าของยิม** — ตั้งรหัสผ่านครั้งแรก จัดการบัญชีพนักงาน ตั้งแพ็คเกจและราคา ข้อมูลยิม และการออกบัตรใหม่

ชื่อคน ราคา วันหมดอายุ และ QR ในภาพประกอบทั้งหมดเป็นข้อมูลตัวอย่างจากเครื่องทดสอบ ห้ามใช้ QR ในคู่มือนี้
เช็คลิ้น

ก่อนเริ่ม

อุปกรณ์ที่ใช้ได้


หน้าเว็บเดียวกันนี้ใช้ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์หน้าเคาน์เตอร์ แท็บเล็ต และมือถือ — หน้าจอจะจัดใหม่ให้เองตามขนาดจอเครื่องที่จะใช้ **สแกน** และ **ถ่ายรูปสมาชิก** ต้องมีกล้อง ถ้าเครื่องไม่มีกล้องก็ยังสามารถใช้งานได้ทุกอย่าง เพียงแต่ต้องพิมพ์รหัสได้ QR เองตอนเช็คอิน และเลือกไฟล์รูปจากเครื่องแทนการถ่าย

ต้องเปิดผ่าน **https://** เท่านั้น ถ้าเปิดผ่าน http:// ธรรมดา เบราวเซอร์จะไม่ยอมให้ใช้กล้องเลยไม่ว่าจะกดอนุญาตกี่ครั้ง

หน้าจอแบ่งเป็นสองที่: แถบงานประจำวัน และเมนูมุมขวามบน

แถบด้านซ้าย (บนมือถือคือแถบล่างจอ) มีแค่ 4 งานที่ทำทุกวัน — สแกนเช็คอิน · สมัครสมาชิก · สมาชิก · รับเงิน และมอบแพ็คเกจ · ไม่มีปุ่ม "เพิ่มเติม" อีกแล้ว

ที่เหลือทั้งหมดอยู่ในเมนูมุมขวามบน กดที่ชื่อผู้ใช้/ไอคอนวงกลมมุมขวามบนของทุกหน้า (รวมจอสแกน) เมนูจะกางลงมาเป็น 3 กลุ่ม บนมือถือเมนูเลื่อนขึ้นมาจากขอบล่างจอ



ในเมนู	พนักงาน	เจ้าของยิม (ผู้ดูแลระบบ)
หัวเมนู — อีเมลและบทบาทของคนที่ล็อกอินอยู่	✓	✓
จัดการยิม → ตั้งค่ายิม (โลโก้ สี LINE ID)	ดูได้อย่างเดียว	✓ แก้ไขได้
จัดการยิม → ประวัติเช็คอิน	✓	✓
จัดการยิม → แพ็คเกจ · ผู้ใช้และสิทธิ์ · ข้อมูลยิม	✗ ไม่ขึ้นในเมนูเลย	✓
ช่วยเหลือ → แจ้งปัญหา	✓	✓
ช่วยเหลือ → เรื่องที่แจ้งไว้	✗	✓
ช่วยเหลือ → คู่มือการใช้งาน	✓	✓
ออกจากระบบ	✓	✓
อัปเดตใหม่ (ทำให้บัตรใบเดิมใช้ไม่ได้ · อยู่ในหน้าบัตร ไม่อยู่ในเมนู)	✗	✓

รายการที่บัญชีนั้นเปิดไม่ได้จะไม่ขึ้นในเมนูเลย ไม่ใช่ขึ้นแบบจาง ๆ ให้กด — ถ้าพนักงานหาเมนูไม่เจอ แปลว่าบัญชีนั้นไม่มีสิทธิ์ ไม่ใช่ระบบเสีย

ปุ่ม "ออกจากระบบ" ย้ายเข้าไปอยู่ในเมนูนี้แล้ว (เดิมอยู่มุมขวาบนโดยตรง) อยู่ล่างสุดของเมนู

เปิดคู่มือเล่มนี้จากในแอปได้ เมนูมุมขวาบน → "คู่มือการใช้งาน" เปิดไฟล์ PDF ในแท็บใหม่ · เป็นเล่มล่าสุดที่ทีมวางไว้ในระบบ ไม่ต้องหาไฟล์ในไลน์หรืออีเมล

ชื่อยิมบนแถบบนของมือถือถูกตัดด้วย "..." เป็นเรื่องปกติ เช่น ขึ้นว่า "สุขฤทัย ฟิต..." เพราะจอแคบ ไม่ใช่ข้อมูลผิดหรือตั้งค่าพลาด ชื่อเต็มอยู่บนบัตรสมาชิกทุกใบ ซึ่งเป็นที่ที่ลูกค้าเห็นจริง


แถบเหลือง "โหมดทดลอง" บนหัวจอ — เป็นเรื่องปกติ

ระบบขึ้นแถบเหลือง "โหมดทดลอง · ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ — รับเงินและมอบแพ็คเกจที่หน้าสมาชิกได้ตามปกติ" ตลอดเวลา ไม่ใช่ความผิดพลาด ไม่ต้องแจ้งใคร แปลว่ายิมยังไม่ได้ผูกบัญชีรับเงินอัตโนมัติ ซึ่งไม่กระทบงานหน้าเคาน์เตอร์เลย เพราะเงินรับกันที่เคาน์เตอร์อยู่แล้ว · แถบนี้จะหายไปเมื่อเจ้าของยิมให้เลขบัญชีพร้อมเพย์กับทีมติดตั้งในอนาคต

ส่วนที่ 1 · พนักงานหน้าเคาน์เตอร์

1.1 เข้าสู่ระบบ

เปิด <https://srv1979069.hstgr.cloud> แล้วกรอก อีเมล และ รหัสผ่าน ที่เจ้าของยิมตั้งให้ → กด "เข้าสู่ระบบ"



สิ่งที่ควรรู้


- กรอกผิดได้ 5 ครั้ง ครั้งที่ 5 ระบบจะ **ล็อกอีเมลนั้นไว้ 15 นาที** ข้อความบนจอจะบอกว่าเหลืออีกกี่ครั้งก่อนถูกล็อก
- ข้อความ "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" ใช้กับทุกกรณีที่เข้าไม่ได้ — ไม่ว่าจะพิมพ์อีเมลผิด ยังไม่ได้ตั้งรหัสผ่าน หรือรหัสผ่านผิด เป็นการตั้งใจ ไม่ให้คนนอกเดาว่าอีเมลไหนมีอยู่จริง
- ถ้าขึ้นว่า **"บัญชีนี้ถูกระงับ"** แปลว่าเจ้าของยิมปิดบัญชีไว้ ให้ติดต่อเจ้าของยิม
- **ลืมรหัสผ่าน** ระบบไม่ส่งอีเมลรีเซต ให้เจ้าของยิมตั้งรหัสใหม่ให้ที่หน้า "ผู้ใช้และสิทธิ์" (ข้อ 2.2)
- เมื่อเจ้าของยิมตั้งรหัสผ่านใหม่ เปลี่ยนสิทธิ์ หรือระงับบัญชีของคุณ **คุณจะถูกออกจากระบบทันทีทุกเครื่อง** ถ้ากำลังยืนสแกนอยู่ ให้ล็อกอินใหม่แล้วสแกนต่อได้เลย ประทัดไม่หาย

1.2 ภาพรวมงานประจำวัน

สถานการณ์	ไปที่เมนู	ใช้เวลา
ลูกค้าใหม่มาสมัคร	สมัครสมาชิก	ไม่ถึงหนึ่งนาที
ลูกค้าเก่ามาเข้ายิม	สแกนเช็คอิน	ไม่กี่วินาที
ลูกค้าต่ออายุ / ชื้อแพ็คเกจเพิ่ม	รับเงินและมอบแพ็คเกจ	หนึ่งหน้า 3 ชั้น
ลูกค้าทำรูปบัตรหาย	สมาชิก → เปิดคนนั้น → ส่งบัตรซ้ำ	ไม่กี่วินาที (ดูข้อ 1.10)

1.3 สมัครสมาชิกที่เคาน์เตอร์ — 3 ขั้นตอน

เมนู "สมัครสมาชิก" ทำที่ละขั้น ขั้นละเรื่องเดียว ลูกค้าไม่ต้องกรอกอะไรเองและไม่ต้องมีอีเมล



ขั้นที่ 1 · ถ่ายรูป

1. กด "เปิดกล้องถ่ายรูป" ครั้งแรกเบราว์เซอร์จะถามขออนุญาตใช้กล้อง ให้กดอนุญาต
2. จัดให้ใบหน้าลูกค้าอยู่ในวงกลม แสงส่องหน้า ไม่ย้อนแสง แล้วกด "ถ่ายรูปนี้"
3. ไม่พอใจให้กด "ถ่ายรูปใหม่" ได้ทันที · เครื่องไม่มีกล้อง ใช้ช่อง "เลือกรูปจากเครื่องแทน"
4. กด "ถัดไป · ชื่อและเบอร์"

อย่าข้ามรูป ระบบยอมให้ไปขั้นตอนต่อไปได้แม้ยังไม่ถ่าย แต่รูปถ่ายคือด่านเดียวที่กั้นการส่งบัตรต่อให้เพื่อน สมาชิกที่ไม่มีรูปจะขึ้นคำเตือนสีแดงในหน้าบัตรว่า "ยังไม่มีรูปถ่ายของสมาชิกรายนี้"

ถ้าระบบไม่รับรูป จะขึ้นข้อความบอกเหตุผลตรง ๆ แล้วพาลกลับมาที่ขั้นถ่ายรูปให้เอง — ถ่ายใหม่แล้วกดบันทึกต่อได้เลย

ข้อความ	แปลว่า
ไฟล์รูปนี้เปิดไม่ได้ อาจอัปโหลดไม่ครบหรือไฟล์เสียหาย กรุณา ถ่ายใหม่อีกครั้ง หรือเลือกรูปอื่นจากเครื่อง	ไฟล์เสียหรือส่งไม่ครบ ถ่ายใหม่หรือเลือกไฟล์อื่น
รองรับเฉพาะ JPG, PNG และ WEBP	ไฟล์ที่เลือกไม่ใช่รูปภาพ เช่น เผลอเลือกไฟล์ PDF
(ข้อความเรื่องไฟล์ HEIC)	รูปจาก iPhone บางเครื่องเป็นไฟล์ HEIC ให้ถ่ายด้วยกล้องใน ระบบแทน หรือตั้งมือถือให้ถ่ายเป็น JPG

ขั้นที่ 2 · ชื่อและเบอร์

- **ชื่อ-นามสกุล** (บังคับ) — ชื่อนี้จะขึ้นบนบัตรและบนจอตอนสแกน
- **เบอร์มือถือ** (บังคับ) — ใช้โทรหาลูกค้าเมื่อแพ็กเกจใกล้หมด
- **อีเมล** วันเกิด ผู้ติดต่อฉุกเฉิน — **ไม่บังคับ** เว้นว่างได้ ไม่ต้องคิดอีเมลปลอมขึ้นมาให้ผ่านช่อง

กด "ถัดไป · แพ็กเกจและเงิน" (ปุ่มจะกดไม่ได้ถ้ายังไม่กรอกชื่อและเบอร์)

ขั้นที่ 3 · แפקเกจและเงิน


1. เลือกแพ็กเกจจากรายการ — เห็นเฉพาะแพ็กเกจที่เจ้าของยิมกรอกราคาไว้แล้ว ถ้าลูกค้ายังไม่ตัดสินใจ ข้ามได้สมัครไว้ก่อนแล้วค่อยมอบแพ็กเกจที่หลังที่หน้า "รับเงินและมอบแพ็กเกจ"
2. เลือกวิธีรับเงิน: เงินสด · โอนเข้าบัญชี (แบบรูปสลิปไว้เป็นหลักฐานได้ ไม่บังคับ) · **ไม่ได้รับเงิน (แถมให้)** — อย่างหลังไม่นับเข้ายอดขาย และ **ต้องเขียนเหตุผล**
3. กรอก จำนวนเงินที่รับจริง ถ้ากรอกน้อยกว่าราคาแพ็กเกจ ระบบจะเตือนให้เปลี่ยนไปใช้ "ไม่ได้รับเงิน (แถมให้)" พร้อมเขียนเหตุผล แทนการบันทึกยอดที่ไม่ตรงความจริง
4. กด "บันทึกและออกบัตร" — ระบบสร้างรูปบัตรให้ทันทีและเปิดหน้าบัตรให้เลย

ข้อความ "ออกบัตรให้สมาชิกใหม่แล้ว" สีเขียวคือสัญญาณว่าเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปคือส่งรูปบัตรให้ลูกค้า

กดบันทึกเข้าได้ ไม่เกิดสมาชิกซ้ำ ถ้ากดบันทึกแล้วติดตรงไหน (เช่น ระบบไม่รับรูป) ระบบจำไว้ว่าทำถึงขั้นไหนแล้ว กดบันทึกอีกครั้งจะทำต่อจากจุดที่ค้าง ไม่สร้างสมาชิกคนเดิมซ้ำอีกใบ และไม่บันทึกเงินซ้ำ · สิ่งที่กรอกไว้ไม่ถูกล้าง เพราะลูกค้ายังยืนรออยู่ตรงหน้า

1.4 ส่งบัตรให้ลูกค้า

หลังสมัครเสร็จ ระบบจะพาเข้าหน้า "บัตรสมาชิก" ของคนนั้นเอง (เข้าที่หลังได้ที เมนู "สมาชิก" → ค้นหาชื่อ → "ดูบัตร")



ปุ่มสามปุ่ม ทำหน้าที่

ปุ่ม	ทำอะไร	ใช้เมื่อไร
บันทึกรูปบัตร	ดาวน์โหลดไฟล์ PNG ลงเครื่อง	จะส่งเองทาง LINE จากคอมหรือมือถือเครื่องนั้น
ส่งบัตรให้ลูกค้า	เปิดช่องแชทของเครื่อง (บนมือถือจะมี LINE ให้เลือกเลย)	ส่งจากมือถือหน้าเคาน์เตอร์ ทางที่เร็วที่สุด
ส่งบัตรซ้ำ (ลิงก์ 7 วัน)	ลิงก์ดาวน์โหลด บัตรใบเดิม คัดลอกไปวางในแชทได้	ลูกค้าทำรูปหาย หรือจะให้เขาโหลดเอง (ดูข้อ 1.10)

บัตรเป็นอย่างไร


- ไฟล์ PNG ขนาด 1080 × 1350 px — สัดส่วนเดียวกับที่ LINE แสดงเต็มความกว้างในแชท ลูกค้าเปิดแล้ว QR เต็มจอทันที ไม่ต้องกดซูม
- บนบัตรมี: รูปถ่าย ชื่อเต็มของสมาชิกและของยิม รหัสสมาชิก QR ขนาดใหญ่ และแถบด้านล่างที่บอกแพ็คเกจ วันหมดอายุ ชื่อยิม อำเภอ/จังหวัด และเบอร์โทรยิม — เบอร์ที่ขึ้นบนบัตรตั้งได้ทีหน้า "ข้อมูลยิม" ค่าเริ่มต้นคือแสดงเบอร์หลัก เลือกเป็นเบอร์สำรองหรือไม่แสดงเลยก็ได้ (ข้อ 2.4)
- QR ไม่มีชื่อ ไม่มีเบอร์ ไม่มีข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ใครเอาแอปสแกน QR ทั่วไปส่งก็ไม่ได้อะไร
- บัตรใช้ได้ตลอด ไม่มีวันหมดอายุของตัวเอง ต่ออายุแพ็คเกจแล้วไม่ต้องออกบัตรใหม่ ใบเดิมยังใช้ได้เพราะ QR ผูกกับตัวตน ไม่ได้ผูกกับแพ็คเกจ

บอกลูกค้าตอนส่ง: ให้เขารูปไว้ในเครื่องหรือปักหมุดแชทไว้ เวลามายิมเปิดรูปนี้แล้วยื่นให้พนักงานสแกน ถ้าลบไปแล้วมาบอกที่เคาน์เตอร์ได้ ส่งซ้ำให้ได้ทันที

ได้รูปบัตรมีกล่องพับชื่อ "รูปถ่ายของสมาชิก" เปิดออกมาเพื่อถ่ายรูปใหม่ได้ตลอดเวลา — รูปเปลี่ยนแล้วบัตรใบเดิมยังใช้ได้ QR ไม่เปลี่ยน เพราะ QR ผูกกับตัวตน ไม่ได้ผูกกับรูป (ปกติกลองนี้พับไว้ จะกางเองเมื่อสมาชิกยังไม่มีรูปหรือรูปใช้ไม่ได้)

1.5 ถ้ารูปบนบัตรขึ้นเป็นภาพเงา

บางครั้งไฟล์รูปเสียหรืออัปโหลดไม่ครบ ระบบยังออกบัตรให้ตามปกติแต่वादเป็น ภาพเงา แทนหน้าคน และหน้าสมาชิกจะขึ้นแถบแดง "รูปถ่ายของสมาชิกรายนี้ใช้ไม่ได้ กรุณาถ่ายใหม่"



วิธีแก้ ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งนาที

- เปิดหน้าสมาชิกคนนั้น → "ดูบัตร" — กล้อง "รูปถ่ายของสมาชิก" จะกางรออยู่แล้วได้รูปบัตร
 - กด "เปิดกล้องถ่ายรูป" ถ่ายใหม่ หรือเลือกไฟล์รูปจากเครื่อง
 - ขึ้นข้อความ "บันทึกรูปถ่ายใหม่แล้ว บัตรใบเดิมยังใช้ได้ ไม่ต้องออกใหม่" — รูปขึ้นบนบัตรทันที
- สิ่งที่ **ไม่** ต้องทำ: ไม่ต้องกด "ออกบัตรใหม่" เลขที่บัตรและ QR ไม่เปลี่ยน บัตรที่ลูกค้าถืออยู่ยังสแกนผ่านเหมือนเดิม แต่ควรส่งรูปบัตรใบที่มีหน้าคนให้เขาใหม่ด้วยปุ่ม "ส่งบัตรให้ลูกค้า" หรือ "ส่งบัตรซ้ำ" เพื่อให้บัตรในมือลูกค้าตรงกับที่ระบบมี


แถบแดงสองแบบ ต่างกัน

แถบที่ขึ้น	แปลว่า	ทำอะไร
รูปถ่ายของสมาชิกรายนี้ใช้ไม่ได้ กรุณาถ่ายใหม่	มีไฟล์รูปอยู่ แต่เปิดไม่ได้ (ไฟล์เสีย หรือ หายไปจากเครื่อง)	ถ่ายใหม่ตามขั้นตอนด้านบน
ยังไม่มีรูปถ่ายของสมาชิกรายนี้	ไม่เคยถ่ายรูปไว้เลย	ถ่ายเพิ่มที่กล้องเดียวกัน ตอนลูกค้ามา ยิมครั้งแรก

ทั้งสองแบบ บัตรยังใช้สแกนเข้ายิมได้ แต่พนักงานจะเทียบหน้ากับตัวจริงไม่ได้ ซึ่งเป็นด่านเดียวที่กั้นการส่งบัตรต่อให้เพื่อน จึงควรแก้ไขให้เร็วที่สุดเท่าที่ลูกค้ามา

1.6 สแกนเช็คอิน

เมนู "สแกนเช็คอิน" เป็นจอมีดเต็มหน้าจอ ไม่มีเมนูรบกวน — จอมืดช่วยลดแสงสะท้อนบนหน้าจอลูกค้า ทำให้กล้องอ่านบัตรติดง่ายขึ้น



ขั้นตอน

1. เปิดหน้านี้ค้างไว้ตลอดเวลาที่เปิดร้าน — จอจะขึ้นว่า "พร้อมสแกน"
2. กรอก "ชื่อจุดสแกน" ครั้งเดียวตอนเปิดร้าน เช่น เคาน์เตอร์ 1 ชื่อนี้ถูกบันทึกไว้ในประวัติ ทำให้ย้อนดูได้ว่ารายการไหนสแกนจากเครื่องใด
3. ให้ลูกค้าเปิดรูปบัตรแล้วยื่นเข้ากรอบ ระบบอ่านและตรวจให้เอง **ไม่ต้องกดปุ่ม**
4. รูปถ่ายบนจอเทียบกับคนตรงหน้าก่อนให้เข้า แล้วจึงกด "ยืนยันให้เข้า · สแกนคนถัดไป"

ทำไมต้องรูป บัตรเป็นรูปภาพ ส่งต่อกันได้ รูปถ่ายคือด้านที่คนส่งต่อบัตรผ่านไม่ได้ ระบบจึงวางรูปไว้ก่อนและใหญ่กว่าคำว่า "เข้าใช้บริการได้" โดยตั้งใจ

ถ้าไม่ใช่คนเดียวกัน กด "ไม่ใช่คนนี้" — การปฏิเสธเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปหาว่ากดตรงไหน จากนั้นแจ้งลูกค้าว่าบัตรใบนี้เป็นของคนอื่น และแจ้งเจ้าของยืม

ด้านล่างจะใส่รายการที่เพิ่มสแกนไปพร้อมผลของแต่ละราย ใช้ยืนยันย้อนหลังได้ทันทีว่าคนก่อนหน้าผ่านหรือไม่ผ่าน

1.7 อ่านผลการสแกน — 4 อย่างที่เจอได้

ผลบนจอ	แปลว่า	ทำอย่างไรต่อ
✓ เข้าใช้บริการได้ (แถบเขียว)	บัตรใช้ได้ สิทธิ์เหลือ	เทียบรูปกับตัวจริง แล้วกด "ยืนยันให้เข้า" · สแกนคนถัดไป"
⌚ เข็ดอินไปแล้ว	สแกนซ้ำภายในช่วงเวลาที่ตั้งไว้ (ค่าเริ่มต้น 5 นาที) — ไม่ได้หักสิทธิ์ซ้ำ	ให้เข้าได้ตามปกติ ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม
✗ เข้าใช้บริการไม่ได้	มีเหตุผลกำกับเสมอ ดูตารางด้านล่าง	ทำตามเหตุผลที่ขึ้น
กำลังตรวจสอบ...	ระบบกำลังอ่าน	อย่าเพิ่งให้ลูกค้าเข้าจนกว่าจะเห็นผลและรูปถ่าย

เหตุผลของ "เข้าใช้บริการไม่ได้" ที่พบบ่อย


ข้อความ	ความหมายและทางออก
บัตรใบนี้ถูกยกเลิกแล้ว กรุณาส่งบัตรใบใหม่ให้สมาชิก	มีการออกบัตรใหม่ไปแล้ว ให้ลูกค้าใช้บัตรใบล่าสุด · ถ้าเขาไม่มี เปิดหน้าสมาชิกรายนี้ แล้วกด "ส่งบัตรซ้ำ" · ถ้าเขายืนยันว่าไม่เคยได้รับบัตรใหม่ ให้แจ้งเจ้าของยิม อาจมีคนอื่นถือบัตรเก่าอยู่
ยังไม่มีแพ็คเกจที่ใช้งานได้ / แพ็คเกจหมดอายุหรือใช้ครบจำนวนครั้งแล้ว	พาไปที่หน้า "รับเงินและมอบแพ็คเกจ" ต่ออายุให้ แล้วสแกนใหม่ — ไม่ต้องออกบัตรใหม่
สมาชิกถูกระงับ / สถานะสมาชิกหมดอายุ	ติดต่อเจ้าของยิม พนักงานแกล้งไม่ได้
QR ไม่ถูกต้อง กรุณาให้สมาชิกเปิดรูปบัตรอีกครั้ง	อ่านไม่ออกหรือไม่ใช่ QR ของระบบนี้ ให้เปิดรูปบัตรเต็มจอแล้วสแกนใหม่ · ถ้ายังไม่ได้ใช้ "พิมพ์รหัสเอง"
เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้	เน็ตหลุดชั่วคราว ประวัติและสิทธิ์ของลูกค้าไม่ได้หายไปไหน ลองสแกนอีกครั้งเมื่อเน็ตกลับมา

1.8 เมื่อกล้องเปิดไม่ได้ — งานไม่หยุด

ถ้าจอขึ้นว่า "เบราว์เซอร์ไม่ให้ใช้กล้อง" ยังเช็คอินให้ลูกค้าได้ตามปกติ:

1. กด "พิมพ์รหัสเอง" แล้วพิมพ์ (หรือใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดยิง) รหัสที่อยู่ใต้ QR บนบัตร ลงในช่อง
2. กด "ตรวจสอบ" — ผลที่ได้เหมือนการสแกนทุกอย่าง รวมทั้งรูปถ่ายที่ต้องเทียบกับตัวจริง

วิธีเปิดกล้องคืน กดไอคอนรูปกุญแจ 🔒 ข้างช่อง URL ด้านบนของเบราว์เซอร์ → เลือก "กล้อง" แล้วเปลี่ยนเป็น "อนุญาต" → โหลดหน้าใหม่ · ถ้าเปิดผ่าน http:// ธรรมดา เบราว์เซอร์จะไม่ให้ใช้กล้องเลย ต้องเป็น https:// เท่านั้น ให้แจ้งทีมติดตั้ง



1.9 รับเงินและมอบแพ็กเกจ

ใช้เมื่อลูกค้าเก่าต่ออายุหรือซื้อเพิ่ม (ลูกค้าใหม่ทำจบในขั้นที่ 3 ของการสมัครแล้ว) ทุกอย่างอยู่ในหน้าเดียว 3 ขั้น

สุขภาพ ฟิตเนส เจ้าของร้าน ออกจากจอ

รับเงินและมอบแพ็กเกจ

บันทึกว่ารับเงินแล้ว แล้วมอบแพ็กเกจให้ลูกค้าแล้ว · ทุกครั้งที่ถูกบันทึกว่าโทรศัพท์และเมื่อไร

เลือกสมาชิก

สมัครสมาชิก

สมาชิก

รับเงินและมอบแพ็กเกจ

แพ็กเกจ

ผู้ใช้โทรศัพท์

ข้อมูลอื่น

ประวัติเช็คเงิน

ตรวจสอบ

1. เลือกสมาชิก

ประกาศแถมฟรี ศศิธรจก.พร้อม
กลุ่ม
ไม่จำกัดครั้ง · ถึง 15 ค.ค. 2569

เลือก

2. แพ็กเกจที่จะมอบ

☒ รายเดือน Unlimited 1,200 ฿
30 วัน · ไม่จำกัดครั้ง

แสดงเฉพาะแพ็กเกจที่กรอกราคาไว้แล้ว (รวมราคา 0 บาท) ถ้าไม่
เห็นแพ็กเกจที่ต้องการ ให้ใส่ราคาในหน้าแพ็กเกจก่อน

3. รับเงินอย่างไร

☒ เงินสด

☐ โอนเข้าบัญชี
แบบรูปถ่ายใบมีเงินฝาก

☐ ไม่ได้รับเงิน (แถมให้)

ไม่ได้ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน

บันทึกช่วยจำ (ไม่มี)

คลิกที่นี่เพื่อดูเงื่อนไขการสมัครสมาชิก · คลิกที่นี่เพื่อดูเงื่อนไขการสมัครสมาชิก · คลิกที่นี่เพื่อดูเงื่อนไขการสมัครสมาชิก

สรุปก่อนบันทึก

สมาชิก ประกาศแถมฟรี ศศิธรจก.
พร้อมกลุ่ม

แพ็กเกจ รายเดือน Unlimited

หมดอายุเดิม 15 ค.ค. 2569

หมดอายุใหม่ 15 ค.ค. 2569

รับเงิน 1,200 ฿

บันทึกและมอบแพ็กเกจ

คลิกที่นี่เพื่อดูเงื่อนไขการสมัครสมาชิก · คลิกที่นี่เพื่อดูเงื่อนไขการสมัครสมาชิก · คลิกที่นี่เพื่อดูเงื่อนไขการสมัครสมาชิก

1. เลือกสมาชิก — ค้นหาด้วยชื่อ เบอร์โทร หรือรหัสสมาชิก
2. เลือกแพ็กเกจที่จะมอบ — เห็นเฉพาะแพ็กเกจที่กรอกราคาไว้แล้วและเปิดขายอยู่ (รวมราคา 0 บาท) ถ้าไม่เห็นแพ็กเกจที่ต้องการ ให้เจ้าของยิมตั้งราคาและกดเปิดขายที่หน้า "แพ็กเกจ" ก่อน
3. รับเงินอย่างไร — เงินสด / โอนเข้าบัญชี / ไม่ได้รับเงิน (แถมให้)
4. อ่านแผนสรุปด้านขวาก่อนกด โดยเฉพาะบรรทัด "หมดอายุเดิม → หมดอายุใหม่" นี่คือจุดที่พลาดแล้วเจ็บที่สุด เพราะกว่าจะรู้ก็ตอนลูกค้าถูกปฏิเสธหน้าเคาน์เตอร์
5. กด "บันทึกและมอบแพ็กเกจ"

หลังบันทึก สิทธิ์ของลูกค้าอัปเดตทันที และ **ไม่ต้องออกบัตรใหม่** บัตรใบเดิมยังใช้ได้ ทุกครั้งถูกบันทึกว่าใครทำและเมื่อไร

ช่อง "บันทึกช่วยจำ" เขียนให้คนอื่นอ่านย้อนหลังแล้วเข้าใจ เช่น "ต่ออายุรายเดือน รับเงินสดที่เคาน์เตอร์" · ถ้าเลือก "ไม่ได้รับเงิน (แถมให้)" ช่องนี้กลายเป็น **เหตุผลที่บังคับกรอก**

1.9 (ต่อ) เมื่อขายแพ็คเกจไม่ได้ และเรื่องวันหมดอายุ

ถ้ากดบันทึกแล้วขึ้นว่าขายแพ็คเกจนี้ไม่ได้

ระบบจะไม่ยอมให้ขายแพ็คเกจที่เจ้าของยิมยังไม่ได้เปิดขาย หรือเลิกขายไปแล้ว — ข้อความบอกไว้ว่าต้องทำอะไรต่อ

ข้อความ	แปลว่า	พนักงานทำอะไร
แพ็คเกจนี้ยังไม่ได้เปิดขาย กรุณาเปิดขาย ก่อนที่หน้าแพ็คเกจ หรือเลือกแพ็คเกจอื่น	เจ้าของยิมสร้างไว้แล้วแต่ยังไม่ได้กดเปิดขาย (สถานะ "ร่าง")	เลือกแพ็คเกจอื่นที่ขายอยู่ หรือให้เจ้าของยิม กดเปิดขายที่หน้า "แพ็คเกจ" แล้วขายได้ทันที
แพ็คเกจนี้ปิดการขายไปแล้ว กรุณาเลือกแพ็คเกจอื่น หรือเปิดขายอีกครั้งที่หน้าแพ็คเกจ	เจ้าของยิมตั้งใจเลิกขายราคานี้แล้ว	อย่าเปิดขายเองโดยพลการ ให้เลือกแพ็คเกจปัจจุบันแทน หรือถามเจ้าของยิมก่อน
แพ็คเกจนี้ยังไม่ได้กำหนดราคา กรุณากรอกราคาก่อน	ยังไม่ได้ใส่ราคา	ให้เจ้าของยิมกรอกราคาที่หน้า "แพ็คเกจ"

ข้อความเหล่านี้จะเจอได้เมื่อแท็บเล็ตเปิดค้างไว้นานแล้วรายการบนจอเก่ากว่าที่เจ้าของยิมเพิ่งแก้ โหลดหน้าใหม่แล้วรายการจะตรงกับปัจจุบัน

ต่ออายุทั้งที่สิทธิ์เดิมยังไม่หมด — ต้องบอกลูกค้าก่อนกด

วันหมดอายุของแพ็คเกจใหม่นับจากวันที่กดบันทึก ไม่ได้เอาวันที่เหลือของแพ็คเกจเดิมมาบวกต่อท้าย เช่น ลูกค้าเหลือสิทธิ์อีก 10 วันแล้วมาต่อรายเดือน 30 วันวันนี้ แพ็คเกจใหม่จะหมดอายุในอีก 30 วันนับจากวันนี้ ไม่ใช่ 40 วัน

- อ่านบรรทัด "หมดอายุเดิม → หมดอายุใหม่" ในแผงสรุปให้ลูกค้าฟังก่อนกดบันทึก ถ้าเขาไม่อยากเสียวันที่เหลือ ให้กลับมาต่อวันที่แพ็คเกจเดิมหมดพอดี
- ระบบไม่ดึงวันหมดอายุที่แสดงให้ ถอดหลัง — ถ้าซื้อแพ็คเกจสั้นกว่าหับของยาวกว่า วันที่แสดงยังเป็นใบที่หมดช้าที่สุด และตอนเช็คอินระบบหักใบที่จะหมดก่อนให้เอง
- ลูกค้าที่จ่ายล่วงหน้าบ่อย ๆ ควรบอกตั้งแต่ตอนขายว่ามานับวันกันใหม่ในวันที่มาต่อ จะได้ไม่มีข้อโต้แย้งภายหลัง

1.10 ถ้าลูกค้าทำรูปบัตรหาย

คำตอบสั้น: กด "ส่งบัตรซ้ำ" ไม่ใช่ "ออกบัตรใหม่"

เมนู "สมาชิก" → ค้นหาชื่อลูกค้า → "**ดูบัตร**" → กด "**ส่งบัตรซ้ำ (ลิงก์ 7 วัน)**" → คัดลอกลิงก์ที่ขึ้นมาส่งให้ลูกค้าทาง LINE (หรือกด "ส่งบัตรให้ลูกค้า" เพื่อส่งตัวรูปไปเลย)

สองปุ่มนี้ต้องไม่ถูกกดสลับกัน

	ส่งบัตรซ้ำ (ลิงก์ 7 วัน)	ออกบัตรใหม่
ได้บัตรใบไหน	ใบเดิม ใบที่ลูกค้าเคยได้	ใบใหม่ ครั้งที่เพิ่มขึ้นหนึ่ง
บัตรเก่า	ยังใช้ได้ตามปกติ	สแกนไม่ผ่านทันที ทุกใบที่เคยส่งไป
ใครกดได้	พนักงานและเจ้าของยิม	เจ้าของยิมเท่านั้น และต้องผ่านหน้ายืนยัน
ใช้เมื่อ	ลูกค้าลบบรูป เปลี่ยนมือถือ หาไม่เจอ	บัตรหลุดไปถึงคนอื่น หรือพบการใช้ซ้ำผิดปกติ
ต้องทำอะไรต่อ	ไม่ต้อง	ต้องส่งรูปใบใหม่ให้ลูกค้า ไม่จ้กเขาเขายืมไม่ได้ครั้งถัดไป

เรื่องลิงก์ 7 วัน

- ลิงก์ดาวโหลด **บัตรใบเดิม** ใช้ได้ 7 วัน หน้าจอบอกวันเวลาหมดอายุไว้ให้
- ออกใหม่ได้เรื่อย ๆ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ลิงก์เก่าที่ยังไม่หมดอายุก็ยังสามารถใช้ได้
- ถ้ามีการออกบัตรใหม่ ลิงก์เก่าทุกอันตายพร้อมกันทันที — ตรงนี้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ เพราะลิงก์ที่ยังส่งบัตรที่ถูกยกเลิกไปแล้วได้ ก็ไม่ต่างอะไรกับการไม่ได้ยกเลิก
- ใครมีลิงก์ก็โหลดบัตรได้ ส่งให้เจ้าตัวโดยตรง อย่าส่งลงกลุ่ม

1.11 สิ่งที่พนักงานทำไม่ได้ (ต้องเรียกเจ้าของยิม)

- **ออกบัตรใหม่** — ปุ่มไม่ขึ้นในกล่อง "เมนูเพิ่มเติม" ของหน้าบัตรเมื่อเข้าด้วยบัญชีพนักงาน
- ตั้ง/แก้ราคาแพ็คเกจ · แก้อัฒมุลยิมและเวลาเปิด · สร้างหรือระงับบัญชีผู้ใช้ · ตั้งรหัสผ่านให้คนอื่น

สิ่งที่พนักงานทำได้ และมักเข้าใจผิดว่าทำไม่ได้: สมัครสมาชิก · รับเงินและมอบแพ็คเกจ · ส่งบัตรซ้ำ · ถ่ายรูปสมาชิกใหม่เมื่อรูปใช้ไม่ได้ (ข้อ 1.5) · ดูประวัติการรับเงินและสลิปของสมาชิกรายคน

1.12 ลูกคำถามเบอร์โทรหรือ LINE ของยิม

เปิดเมนูมุมขวาบน → "ตั้งค่ายิม" — พนักงานเปิดหน้านี้ได้เพื่ออ่านอย่างเดียว ข้างในมี **ชื่อยิม** · **ชื่อย่อบนบัตร** · **เบอร์โทร** · **LINE ID** · **ที่อยู่** ครบในกล่องเดียว ตอบลูกค้าได้โดยไม่ต้องไปถามเจ้าของยิม

ตั้งค่ายิม

ผู้ใช้งานยิม - เจ้าของเจ้าของยิมก็แก้ไขได้

ข้อมูลยิม

ชื่อยิม	สุขฤทัย ฟิตเนส
ชื่อย่อบนบัตร	สฟ
เบอร์โทร	086-330-7368
LINE ID	—
ที่อยู่	เมือง ขอนแก่น

บัตรสมาชิก - 1080 x 1350

สมาชิกทดสอบ
GYM-086FFSA33AS4

บันทึก

ยกเลิก


✓ ใช้แล้ว ✗ หมดอายุ

ป้าย "ใช้แล้ว/หมดอายุ" และผลสถานะจะเปลี่ยนตามสถานะบัตร เพราะ
สามารถแก้ไขได้

บนจอมีแถบบอกว่า **"คุณเข้าใช้งานในฐานะพนักงาน — ถ้าต้องแก้ไขชื่อ โลโก้ หรือสี ให้แจ้งเจ้าของยิม"** · ช่องที่เจ้าของยิมยังไม่ได้กรอก (เช่น LINE ID) จะขึ้นขีด "—" แปลว่ายังไม่มี ไม่ใช่ระบบเสีย

1.13 แจ้งปัญหาเมื่อระบบใช้ไม่ได้

กดตอนที่ปัญหายังอยู่บนจอ เมนูมุมขวามือ → "แจ้งปัญหา" — ระบบ จับภาพหน้าจอให้อัตโนมัติก่อนเปิดกล่อง จึงได้ภาพของปัญหาจริง ไม่ใช่ภาพของกล่องแจ้งปัญหา · ระหว่างนั้นจะขึ้นว่า "กำลังจับภาพหน้าจอ..." แป๊บเดียว




ในกล่องมีอะไร

- ภาพหน้าจอตอนที่คุณกด พร้อมติ๊ก "ส่งภาพหน้าจอไปด้วย" (เอาออกได้) · ได้ติ๊กเขียนไว้ว่า ภาพอาจมีชื่อหรือรูปสมาชิก · เจ้าของยิมเท่านั้นที่เปิดดูได้ และระบบบันทึกทุกครั้งที่มีคนเปิดดู
- "ใช้ไม่ได้อย่างไร" เป็นช่องเดียวที่บังคับกรอก — เขียนสั้น ๆ ก็พอ แต่ต้องมี เพราะภาพอย่างเดียวมักบอกไม่ได้ว่าคุณกำลังจะทำอะไร · เขียนแบบนี้ช่วยได้มากที่สุด: กำลังทำอะไร → กดปุ่มไหน → เกิดอะไรขึ้นแทน เช่น "กดปุ่มบันทึกแล้วหมุนค้าง ไม่ขึ้นอะไรเลย"
- ด้านล่างบอกสิ่งที่จะถูกส่งไปด้วยทั้งหมด ไม่มีอะไรซ่อน: หน้าที่เกิด · เวลา · ผู้แจ้ง · เครื่องที่ใช้

กด "ส่งเรื่อง" → ขึ้น "ส่งเรื่องแล้ว" พร้อม เลขเรื่อง (เรื่อง #...) — จดเลขนี้ไว้ถ้าต้องคุยกันต่อ · หน้าจอบอกตรง ๆ ว่า เรื่องนี้ยังไม่ได้แก้ไขให้คุณตอนนี้ ถ้ามีวิธีทำอย่างอื่นไปก่อนได้ ให้ทำวิธีนั้นเพื่อไม่ให้ลูกค้ารอ

ถ้าเน็ตหลุดตอนกดส่ง — เรื่องไม่หาย



ขึ้นว่า "เก็บเรื่องไว้ในเครื่องแล้ว" ระบบจะส่งให้อีกเมื่อเน็ตกลับมา ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ · ระหว่างที่ยังค้าง เมนูจะขึ้นว่า "แจ้งปัญหา (รอส่ง 1)" ให้รู้อย่างมีของค้างอยู่ในเครื่องนี้ — อย่าเพิ่งล้างข้อมูลเบราร์เซอร์หรือปิดโหมดส่วนตัวก่อน ตัวเลขนั้นหายไป

ถ้าจับภาพไม่สำเร็จ ขึ้นว่า "จับภาพหน้าจอไม่สำเร็จ · ส่งเรื่องต่อได้ตามปกติ แต่ไม่มีภาพประกอบ" แล้วให้ เลือกเองว่าเกิดที่หน้าไหน จากรายการ — ส่งต่อได้ปกติ

ใช้ได้ทุกหน้า รวมจอสแกน ระหว่างสแกนก็กดแจ้งได้ ระบบวาดภาพจากกล้องลงในหน้าจอให้ด้วย

ส่วนที่ 2 · เจ้าของยิม

2.1 ตั้งรหัสผ่านครั้งแรกจากลิงก์

ระบบไม่ส่งอีเมล จึงไม่มีปุ่ม "ลิ้มรหัสผ่าน" บนหน้าเว็บ รหัสผ่านของแอดมินคนแรกมาจากลิงก์ที่ออกจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ทีมติดตั้งเป็นคนออกให้ด้วยคำสั่ง:

```
docker compose exec app npm --silent run admin:set-password-link -- อีเมลของคุณ
```

บรรทัดแรกที่ได้คือลิงก์หน้าตาแบบนี้ <https://srv1979069.hstgr.cloud/?setpw=<รหัสยาว ๆ>>



วิธีใช้

1. เปิดลิงก์ในเบราว์เซอร์ — ใต้หน้า "ตั้งรหัสผ่านของ <อีเมล>" โดยไม่ต้องล็อกอินก่อน (ช่องบนคือรหัสผ่านใหม่ ช่องล่างคือพิมพ์ซ้ำอีกครั้ง)
2. พิมพ์รหัสผ่านใหม่สองครั้งให้ตรงกัน อย่างน้อย **12 ตัวอักษร** — ใช้ประโยคที่จำได้ดีกว่าคำสั้น ๆ ที่มีสัญลักษณ์
3. กด "บันทึกรหัสผ่าน" → ขึ้น "ตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว" → กด "ไปหน้าเข้าสู่ระบบ" แล้วเข้าด้วยรหัสที่เพิ่งตั้ง

กฎของลิงก์ที่ต้องรู้

- ใช้ได้ครั้งเดียว และ หมดอายุใน **24 ชั่วโมง** · ออกใหม่แล้วอันเก่าตายทันที
- หมดอายุหรือกดพลาด ให้ทีมติดตั้งรีนคำสั่งเดิมออกลิงก์ใหม่ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
- ใช้ได้กับ บัญชีผู้ดูแลระบบเท่านั้น บัญชีพนักงาน บัญชีที่ถูกกระบัง และอีเมลที่ไม่มีอยู่จริง จะถูกปฏิเสธ
- ใครเปิดลิงก์นี้ได้ก็ตั้งรหัสผ่านของบัญชีนี้ได้ ส่งให้เจ้าของบัญชีโดยตรง อย่าส่งลงกลุ่ม ตั้งเสร็จแล้วลบข้อความทิ้ง
- ตั้งรหัสเสร็จ ระบบจะตัด session เดิมของบัญชีนั้นทุกเครื่อง และบันทึกไว้ในประวัติการใช้งานว่าลิงก์ถูกออกเมื่อไร และถูกใช้เมื่อไร
- ถ้าเปิดลิงก์แล้วขึ้น "ลิงก์นี้ใช้ไม่ได้แล้ว" แปลว่าหมดอายุ ถูกใช้ไปแล้ว หรือมีการออกลิงก์ใหม่ทับ — ขอลิงก์ใหม่

หลังจากนี้ไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์อีก รหัสผ่านของพนักงานทุกคน และของตัวเอง ตั้งได้จากหน้า "ผู้ใช้และสิทธิ์" บนเว็บ

2.2 ผู้ใช้และสิทธิ์

หน้านี้ตอบว่า *ใครเข้าระบบได้และเข้าในฐานะอะไร* — คนละเรื่องกับหน้า "สมาชิก" ซึ่งเป็นรายชื่อคนที่มาออกกำลังกาย
เพิ่มบัญชีพนักงาน

1. กรอกอีเมล → เลือกสิทธิ์ "พนักงาน — สแกนเช็คอินและสมัครสมาชิก" หรือ "ผู้ดูแลระบบ — จัดการทุกอย่าง"
2. ตั้งรหัสผ่านให้เขาเลยก็ได้ (อย่างน้อย 12 ตัวอักษร) หรือเว้นว่างไว้ตั้งทีหลัง — บัญชีที่ยังไม่มีรหัสผ่านเข้าระบบไม่ได้ และตารางจะขึ้นว่า "× ยังไม่ได้ตั้ง" ไม่ให้พนักงานไปยืนงงที่หน้าล็อกอิน
3. กด "สร้างบัญชี" แล้ว บอกรหัสให้เขาแบบตัวต่อตัว ไม่ส่งลงกลุ่ม

ตั้งรหัสผ่านใหม่ให้พนักงานที่ลืมรหัส กด "ตั้งรหัสใหม่" ในแถวของเขา → พิมพ์รหัสใหม่ หรือกด "สุ่มรหัสผ่านให้" → กด "บันทึกรหัสผ่านใหม่"

- รหัสแสดงเป็นตัวอักษรปกติโดยตั้งใจ เพื่อให้คุณอ่านให้เขาฟังได้ถูก และไม่ถูกเก็บไว้ที่ไหนหลังกดบันทึก
- กดบันทึกแล้วเขาจะถูกออกจากระบบทันที ถ้าเขากำลังสแกนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ ให้บอกเขาก่อน

ระงับ / คืนสิทธิ์ / เปลี่ยนสิทธิ์

- ปุ่ม "ระงับ" ปิดการเข้าใช้ทันทีโดยไม่ลบประวัติ · "คืนสิทธิ์" เปิดกลับ
- การเปลี่ยนสิทธิ์หรือระงับบัญชี **แต่ละคนนั้นออกจากระบบทันที** — บอกเขาก่อนกด
- ระบบไม่ยอมให้เหลือผู้ดูแลระบบ 0 คน จึงกันไม่ให้คุณระงับหรือลดสิทธิ์ตัวเองจนไม่มีใครดูแลระบบได้
- ถ้าคุณเปลี่ยนสิทธิ์หรือระงับบัญชีของตัวเอง ระบบจะให้คุณออกจากระบบด้วยเช่นกัน

หัวตารางบอกไว้ครบว่าแต่ละบัญชี: อีเมล · สิทธิ์ · รหัสผ่าน (✓ ตั้งแล้ว / × ยังไม่ได้ตั้ง) · สถานะ (✓ ใช้งานได้ / ถูกระงับ) และมีตัวนับ "ผู้ดูแลระบบที่ใช้งานได้" ให้เห็นตลอด

2.3 แพ็กเกจและราคา

เมนูมุมขวาด้านบน → "แพ็กเกจ" → "เพิ่มแพ็กเกจ" หรือ "แก้ไข" ในแถวที่มีอยู่

- **ตั้งได้:** ชื่อแพ็กเกจ · ประเภท (ไม่จำกัดครั้ง หรือ จำกัดจำนวนครั้ง) · อายุแพ็กเกจเป็นวัน · จำนวนครั้ง · ราคา · สถานะ (ร่าง / เปิดขาย / ปิดการขาย)
- **แพ็กเกจที่ยังไม่กรอกราคาจะมอบให้ใครไม่ได้ และไม่ขึ้นในหน้ารับเงิน** จะติดป้าย "มอบไม่ได้" ในรายการ
- **แพ็กเกจที่ขายจริงต้องอยู่ในสถานะ "เปิดขาย"** — สถานะ "ร่าง" และ "ปิดการขาย" จะไม่ขึ้นให้พนักงานเลือกทั้งในหน้าสมัครและหน้ารับเงิน ตั้งราคาแล้วอย่าลืมเปิดขายด้วย
- **ถึงจะกดจากหน้าจอที่ค้างอยู่ ระบบก็ยังไม่ยอมให้ขาย และตอบกลับคนละข้อความตามสถานะ:** "แพ็กเกจนี้ยังไม่ได้เปิดขาย กรุณาเปิดขายก่อนที่หน้าแพ็กเกจ หรือเลือกแพ็กเกจอื่น" (ร่าง) และ "แพ็กเกจนี้ปิดการขายไปแล้ว กรุณาเลือกแพ็กเกจอื่น หรือเปิดขายอีกครั้งที่หน้าแพ็กเกจ" (ปิดการขาย) · ไม่มีรายการขายหรือยอดเงินเกิดขึ้นเมื่อถูกปฏิเสธ
- **ปิดการขายไม่กระทบสิทธิ์ที่ถูกจำหน่ายไปแล้ว** คนที่ถือแพ็กเกจนั้นอยู่ยังเข้ายิมและสแกนได้ตามปกติจนหมดอายุ การปิดการขายมีผลแค่ขายใบใหม่ไม่ได้เท่านั้น — ใช้เมื่อเลิกขายราคานี้แล้ว แทนการลบแพ็กเกจทิ้ง
- **ราคา 0 บาทคือแพ็กเกจฟรีจริง** มอบได้ และไม่กระทบยอดขาย
- **แก้ราคาแล้วไม่กระทบสิทธิ์ที่มอบไปแล้ว** มีผลกับรายการที่มอบหลังจากนั้น

2.4 ข้อมูลยิม

เมนูมุมขวาด้านบน → "ข้อมูลยิม" — ทุกอย่างในหน้านี้แก้ไขได้เอง ไม่มีค่าไหนถูกฝังไว้ในโค้ด

- **ชื่อยิม (ไทย/อังกฤษ) · ที่อยู่ · อำเภอ จังหวัด · เบอร์โทรหลักและสำรอง** — ชื่อ อำเภอ/จังหวัด และเบอร์โทร จะไปขึ้นบนบัตรสมาชิกทุกใบ
- **เบอร์โทรที่ขึ้นบนบัตร** ตั้งที่ช่อง "เบอร์ที่แสดงบนบัตรและหน้าสาธารณะ" ในหน้านี้ เลือกได้ 3 แบบ: เบอร์หลัก (ค่าเริ่มต้น) · เบอร์สำรอง · ไม่แสดงเบอร์ — ตัดสินใจเรื่องนี้ **ก่อนออกบัตรใบแรก** เพราะบัตรเป็นรูปที่ลูกค้าเก็บไว้และส่งต่อกันได้ ถ้าไม่อยากให้เบอร์ติดไปกับรูป ให้เลือก "ไม่แสดงเบอร์"
- **การเช็คอิน** → "สแกนเข้าภายในกี่นาทีที่ถือเป็นครั้งเดียวกัน" ค่าเริ่มต้น 5 นาที (ตั้งได้ 1 นาที ถึง 12 ชั่วโมง) — ค่านี้คือสิ่งที่กันการหักสิทธิ์เข้าเวลาบัตรถูกสแกนซ้ำโดยบังเอิญ ซึ่งเกิดบ่อยกับบัตรถาวร
- **เวลาเปิดทำการ** รายวัน และปุ่มยืนยันว่าเวลาถูกต้องแล้ว
- **แก้ไขข้อมูลหรือเบอร์แล้ว บัตรใบเก่าที่ลูกค้าถืออยู่ยังใช้สแกนได้ตามปกติ** (ข้อมูลบนรูปที่ส่งไปแล้วจะยังเป็นของเดิม ถ้าอยากให้รูปตรงกับข้อมูลใหม่ ต้องส่งบัตรซ้ำให้เขาโหลดใหม่)

2.5 ตั้งค่ายิม — โลโก้และสีของยิม


เมนูมุมขวาด้านบน → "ตั้งค่ายิม" คือที่ที่ยิมใส่โลโก้และสีของตัวเองลงในระบบ มีผลกับหัวแอป ปุ่ม หน้าเข้าสู่ระบบ และบัตรสมาชิก

หน้านี้แบ่งเป็น 4 กล่อง และ **ไม่มีอะไรถูกบันทึกจนกว่าจะกดปุ่มในแถบล่างจอ** — แถบนั่นบอกด้วยว่าแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ("แก้ไขแล้ว N อย่าง · ยังไม่ได้บันทึก") และมีปุ่ม **"คืนค่าเดิม"** ให้ทั้งที่แก้ไขทั้งหมด

ข้อมูลยิม (กล่องบนสุด) — ชื่อยิม เบอร์โทร และที่อยู่ แสดงให้ดูเฉย ๆ แก้ที่หน้า "ข้อมูลยิม" (ข้อ 2.4) เพราะใช้ร่วมกับเวลาเปิดทำการ เก็บไว้ที่เดียวเพื่อไม่ให้ชื่อบนบัตรกับบนหน้าจอเพี้ยนจากกัน · ช่อง **"ชื่อย่อบนบัตร"** แก้ได้ที่นี้ 2-3 ตัวอักษร ใช้แทนโลโก้เมื่อยังไม่ได้อัปโหลด เว้นว่างไว้ระบบจะย่อชื่อยิมให้เอง


ตั้งค่ายิม · โลโก

กด "เลือกไฟล์โลโก้" — รับ **PNG** (พื้นที่ดีที่สุด) หรือ **JPG** ไม่เกิน **2 MB** ระบบย่อขนาดให้เองและเก็บเป็น PNG เพื่อรักษาพื้นที่



- อัปโหลดแล้วได้กล่อง "โลโก้ปัจจุบัน" พร้อมปุ่ม "เปลี่ยนโลโก้" และ "เอาออก"
- ได้รู้บอกว่าบนบัตรโลโก้จะมีแผ่นขาวรองให้ (เมื่อสีโลโก้ใกล้กับสีหัวบัตร) หรือ วางบนหัวบัตรได้เลย — ระบบตัดสินใจให้เอง ไม่ต้องตั้งค่า
- ยังไม่มีโลโก้ก็เริ่มใช้ได้ บัตรจะขึ้นชื่อย่อในกรอบสีแบนด์แทน อัปโหลดทีหลังแล้วบัตรใบเดิมจะเปลี่ยนตามเองเมื่อส่งใหม่

ถ้าไฟล์ไม่ผ่าน ขึ้นกล่องแดง "อัปโหลดโลโก้ไม่สำเร็จ" พร้อมเหตุผล เช่น "ไฟล์โลโก้ใหญ่เกิน 2 MB กรุณาย่อรูปก่อนอัปโหลด" หรือ "ไฟล์โลโก้ขึ้นเปิดไม่ได้ อาจอัปโหลดไม่ครบหรือไฟล์เสียหาย กรุณาเลือกไฟล์ PNG หรือ JPG อีกครั้ง" · โลโก้เดิมไม่หาย ยังอยู่ครบตามเดิม เลือกไฟล์ใหม่ได้ทันที



ตั้งค่ายม · สีของยม

มีสองทางเลือก ใช้ทางไหนก็ได้

- กดเลือกจากแถบ "สีเด่นจากโลโก" — ระบบดึงสีเด่นจากไฟล์โลโกมาให้ 3–4 สีพร้อมรหัสสี และ ต่อท้ายด้วย สีเขียวเริ่มต้นของระบบเสมอ เพื่ออยากกลับไปใช้ของเดิม
- จิมสีเอง ที่ช่อง "สีหลัก" (ใส่รหัสแบบ #RRGGBB หรือกดช่องสีแล้วเลือก)

สีรอง เว้นว่างไว้ได้ กด "ให้ระบบคำนวณ" แล้วระบบคิดให้จากสีหลัก · สีรองใช้กับปุ่มตอนกด แถบล่างบัตร และพื้นหน้าเข้าสู่ระบบ

ด็ก "ทำหัวแอปเป็นสีแบรนด์" — ค่าเริ่มต้นคือหัวแอปสีขาวมีเส้นสีแบรนด์ได้ ซึ่งปลอดภัยกับโลโกทุแบบมากกว่า ด็กช่องนี้ถ้าอยากให้หัวแอปเป็นสีเต็มแถบ

ตารางตัวเลขได้ช่องสี — อ่านก่อนกดบันทึก

ห้าแถวนี้คือค่าความต่างของสีตัวอักษรกับพื้นจริง ๆ ที่จะไปอยู่บนจอและบนบัตร ตัวเลขยิ่งสูงยิ่งอ่านง่าย เกณฑ์คือ 4.5:1 สำหรับตัวอักษร และ 3:1 สำหรับเส้นขอบ แถวไหนต่ำกว่าเกณฑ์จะขึ้นสีแดง

แถว	หมายถึงตรงไหน
ตัวอักษรบนปุ่มและหัวบัตร	ตัวหนังสือบนปุ่มสีหลักและบนแถบหัวบัตร
ตัวอักษรสีแบรนด์บนพื้นขาว	ตัวหนังสือสีแบรนด์บนพื้นขาวของหน้าจอ
ตัวอักษรบนป้ายสีอ่อน	ป้ายเล็ก ๆ ที่ใช้พื้นอ่อนของสีแบรนด์
เส้นขอบช่องกรอกบนพื้นหน้า	เส้นรอบช่องกรอกข้อมูล
ตัวอักษรบนสีรอง (แถบล่างบัตร)	แถบล่างของบัตรสมาชิก

ถ้าสีที่เลือกอ่อนหรือเข้มเกินไป ระบบขึ้นกล่องเตือนอธิบายให้ เช่น สีอ่อนมากจะทำให้โลโกจมหายบนหัวบัตร หรือสีเกือบดำจะทำให้บัตรดูเป็นขาวดำ ระบบไม่ห้ามใช้ เพราะเป็นป้ายของยมเอง แต่บอกให้รู้ก่อนตัดสินใจ · บางกรณีระบบปรับสีพื้นให้เข้มขึ้นเล็กน้อยเฉพาะตอนใช้เป็นพื้นปุ่มและหัวบัตร แล้วแจ้งไว้ในกล่องเตือน สีที่เลือกยังอยู่ครบในที่อื่น

ข้อมูลติดต่อท้ายบัตร

LINE ID พิมพ์ต่อท้ายเบอร์โทรที่ท้ายบัตร เว้นว่างไว้ก็ได้ · เบอร์โทรและที่อยู่แสดงให้ดู แก่ที่หน้า "ข้อมูลยม" · ช่องที่เว้นว่างจะไม่ขึ้นบนบัตร

ตั้งค่ายิม · รีวิวด้านขวา — ดูก่อนกดบันทึก

รีวิวเปลี่ยนตามทันทีที่เลือกสี แต่แอปจริงยังไม่เปลี่ยนจนกว่าจะกดบันทึก มีให้ดูสามอย่าง: **บัตรสมาชิก 1080 × 1350** · หัวแอป · ปุ่มและป้าย (บนมือถือ รีวิวขึ้นก่อนฟอร์ม)

ป้าย "ใช้งานอยู่ / หหมดอายุ" และผลการสแกนไม่เปลี่ยนตามสีแบรนด์ เพราะสองอย่างนั้นสื่อว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ไม่ใช่เรื่องแบรนด์ — เขียว/แดงจึงคงที่ไม่ว่ายิมจะเลือกสีอะไร

กดบันทึกแล้วเกิดอะไรขึ้น

ขึ้นข้อความ "บันทึกการตั้งค่ายิมแล้ว · บัตรใบใหม่ทุกใบจะใช้สีนี้"



เปลี่ยนทันที

- หัวแอป ปุ่ม และหน้าเข้าสู่ระบบ ของทุกเครื่องที่โหลดหน้าใหม่
- บัตรที่ออกใหม่หลังจากนี้
- บัตรใบเดิมเมื่อถูกโหลดใหม่ — กด "บันทึกรูปบัตร" หรือส่งลิงก์ "ส่งบัตรซ้ำ" จะได้บัตรหน้าตาใหม่

ไม่เปลี่ยน

- QR และเลขที่บัตรไม่ขยับ บัตรที่ลูกค้าถืออยู่ยังสแกนผ่านเหมือนเดิม **ไม่ต้องออกบัตรใหม่ให้ใครทั้งนั้น**
- QR ยังเป็นด่านบนขวาเสมอ ไม่ว่าจะเลือกสีอะไร เพราะ QR ที่ย้อมสีคือ QR ที่กล้องอ่านไม่ติดบนจอมือถือที่หรี่แสง
- รูปบัตรที่ส่ง LINE ไปแล้วยังเป็นรูปเก่า รูปในแชตของลูกค้าไม่เปลี่ยนตามระบบ ถ้าอยากให้เขาได้ใบสีใหม่ต้องส่งให้ใหม่ (ข้อ 1.4) ซึ่ง **ไม่จำเป็นต่อการใช้งาน** ใบเก่ายังเข้ายิมได้ปกติ
- สิทธิ ประวัติเช็คคิน และยอดขาย ไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนสีเลย

ถ้าเปิดหน้านี้ค้างไว้สองเครื่องแล้วต่างคนต่างกดบันทึก เครื่องที่กดทีหลังจะขึ้นว่า "มีคนแก้ตั้งค่ายิมไปแล้ว ระหว่างที่คุณเปิดหน้านี้ กรุณาโหลดหน้าใหม่แล้วลองอีกครั้ง" — กันไม่ให้ค่าของอีกคนถูกทับเจียบ ๆ โหลดหน้าใหม่แล้วแก้ซ้ำได้เลย

2.6 ออกบัตรใหม่ — ใช้เมื่อบัตรหลุดไปถึงคนอื่น

เมนู "สมาชิก" → เปิดคนนั้น → "ดูบัตร" → กล้อง "บัตรใบนี้" → "เมนูเพิ่มเติม" → "ออกบัตรใหม่"

หน้ายืนยันจะไล่ผลลัพธ์ให้อ่านทีละข้อก่อน: บัตรใบเดิมจะสแกนไม่ผ่านอีกเลย (รวมถึงที่ลูกค้าถืออยู่) · ระบบสร้างใบใหม่ให้ทันทีโดยใช้รูปถ่ายและแพ็กเกจเดิม · **คุณต้องส่งรูปใบใหม่ให้ลูกค้า** · สิทธิ์คงเหลือและประวัติเช็คคืนไม่เปลี่ยน

ต้องเขียนเหตุผลทุกครั้ง (มีตัวเลือกให้เลือก เช่น "ลูกค้าแจ้งว่าบัตรหลุดไปถึงคนอื่น" / "ลูกค้าทำรูปหาย ขอใหม่" / "พบการใช้บัตรซ้ำผิดปกติ") เหตุผลถูกบันทึกในประวัติเพื่อให้ตรวจย้อนหลังได้ · **การกระทำนี้ย้อนกลับไม่ได้**


ลูกค้าแค่ทำรูปหาย ให้ใช้ "ส่งบัตรซ้ำ" (ข้อ 1.9) การออกบัตรใหม่ทุกครั้ง que ลูกค้าทำรูปหาย จะทำให้ลูกค้าที่ยังถือใบเก่าอยู่เข้ายืมไม่ได้โดยไม่จำเป็น

2.7 ประวัติ ยอดขาย และสลิป

ประวัติเช็คอิน (เมนูมุมขวามือ) — ดูว่าใครเข้ายืมเมื่อไร และใครถูกปฏิเสธเพราะอะไร กรองตามวันที่และค้นหาด้วยชื่อหรือรหัสสมาชิกได้ · มีชุด **"ไม่ถูกต้อง"** แยกไว้ต่างหากสำหรับรายการที่สแกนแล้วระบบตัวสมาชิกไม่ได้ เช่น QR ปลอมหรืออ่านไม่ออก เพื่อไม่ให้กลับประวัติการเข้าใช้จริง · ด้านล่างมีสรุปรายวัน: เข้าใช้บริการ / เข้า / ถูกปฏิเสธ

ยอดขายรายวัน — ใช้เทียบกับรายการเงินเข้าบัญชีจริง นับเฉพาะที่รับเงินจริง ไม่รวมแพ็คเกจที่แถมให้

ประวัติการรับเงิน (รายคน) — ที่เก็บสลิป อยู่ท้ายหน้าบัตรของสมาชิกแต่ละคน: เมนู "สมาชิก" → เปิดคนนั้น → "ดูบัตร" → เลื่อนลงล่างสุด ไม่ต้องไปหาที่แท็บไหนอีก



- แต่ละบรรทัดบอก แพ็คเกจ · วันเวลา · วิธีรับเงิน · ชื่อคนที่บันทึก · ยอดเงิน · สถานะ
- มีสลิปแนบไว้จะมีปุ่ม **"ดูสลิป"** กดแล้วรูปเปิดในหน้าต่างเดียวกัน (กดที่รูปเพื่อเปิดขนาดเต็ม) — อยู่บรรทัดเดียวกับยอดเงิน เพื่อให้เทียบรูปกับยอดได้โดยไม่ต้องสลับหน้า · รายการที่ไม่มีสลิปจะขึ้นว่า **"ไม่มีสลิป"**
- รายการที่แถมให้จะขึ้นยอด **0 B** และไม่ถูกนับเข้ายอดขาย

แท็บ "ตรวจสอบสลิป" ถูกถอดออกแล้ว (ตั้งแต่ระบบรุ่นนี้) คือนั้นเคยไว้ตรวจสอบสลิปที่ลูกค้าอัปโหลดเองจากแอปสมาชิก ซึ่งไม่มีอีกแล้ว ส่วนสลิปที่พนักงานแนบตอนรับเงินที่เคาน์เตอร์ ไม่ต้องอนุมัติ — บันทึกแล้วสิทธิ์ให้ทันที และเก็บไว้ที่ประวัติการรับเงินของคนนั้น · ถ้าเจอค่าส่งชื่อเก่าค้างสถานะ **"รอดตรวจสอบ"** จากระบบเดิม จะเห็นในประวัติการรับเงินของสมาชิกคนนั้นพร้อมสลิป ถ้าตรวจแล้วว่าเขาโอนมาจริง ให้มอบแพ็คเกจให้ที่หน้า **"รับเงินและมอบแพ็คเกจ"** ตามปกติ

2.8 ก่อนให้ลูกค้าจริงใช้ — รายการที่ควรทำให้ครบ


1. ตั้งรหัสผ่านของตัวเองจากลิงก์ (ข้อ 2.1) และเข้าระบบได้แล้ว
2. กรอก **ข้อมูลยืม** ให้ครบ — ชื่อ อำเภอ/จังหวัด เบอร์โทร และเลือกกว่าจะให้เบอร์ไหนขึ้นบนบัตร **ทำก่อนออกบัตรใบแรก** เพราะข้อมูลนี้ถูกวาดลงบนรูปบัตรที่ส่งให้ลูกค้า
3. อัปเดตโลโก้และเลือกสีของยืมที่หน้า **"ตั้งค่ายืม"** ก่อนออกบัตรใบแรก (ข้อ 2.5) — บัตรที่ส่งเข้าแชตลูกค้าไปแล้วจะไม่เปลี่ยนตามเมื่อแก้ไขทีหลัง ต้องส่งใหม่ให้ทีละคน · ทำครั้งเดียวตอนนี้ง่ายกว่ามาก
4. ตั้ง **แพ็คเกจและราคา** ให้ครบทุกตัวที่ขายจริง แล้ว **กดเปิดขาย** (แพ็คเกจที่ไม่มีราคา หรือยังเป็น "ร่าง" จะไม่ขึ้นให้พนักงานเลือก)
5. ตั้งค่า **"สแกนเข้าภายในกี่นาที"** และ **เวลาเปิดทำการ**
6. สร้าง **บัญชีพนักงาน** ให้คนที่ยื่นเคาน์เตอร์ และบอกรหัสแบบตัวต่อตัว
7. **ซ้อมกับพนักงานจริง 1 รอบ**: สมัครงานซักตัวอย่าง 1 คน → ส่งบัตรเข้า LINE จริง → ให้เปิดรูปจากมือถือแล้วสแกนจริง → ต่ออายุ 1 ครั้ง → ลอง "ส่งบัตรเข้า" และ อธิบายให้ชัดว่าต่างจาก "ออกบัตรใหม่" อย่างไร
8. ชี้ให้พนักงานเห็นกล่อง **"รูปถ่ายของสมาชิก"** ใต้รูปบัตร และบอกว่าถ้าบัตรขึ้นเป็นภาพเงา ให้ถ่ายใหม่ตรงนั้น **ไม่ใช่กดออกบัตรใหม่** (ข้อ 1.5)
9. บอกพนักงานเรื่องการต่ออายุว่า **นับวันใหม่จากวันที่กดบันทึก** และให้อ่านบรรทัด "หมดอายุเดิม → หมดอายุใหม่" ให้ลูกค้าฟังก่อนกด (ข้อ 1.9)
10. ให้พนักงานลอง **แจ้งปัญหา** 1 ครั้งจากหน้าจอจริง แล้วคุณเปิดดูที่ "เรื่องที่แจ้งไว้" (ข้อ 2.9) — ซ้อมครั้งเดียวพอ แต่ต้องซ้อม ไม่จ้ะวันที่มีปัญหาก็จริงจะไม่มีใครกด
11. บอกพนักงานว่า **คู่มือเล่มนี้เปิดได้จากเมนูมุมขวาบน** → **"คู่มือการใช้งาน"** ไม่ต้องหาไฟล์ในไลน์
12. ลองสมาชิกตัวอย่างหรือทำเครื่องหมายไว้ ไม่ให้ปนกับข้อมูลจริง

สองข้อที่ต้องลองกับของจริง ทำแทนกันไม่ได้

- **ส่งบัตรทาง LINE จริงแล้วสแกนกลับ** — กด "บันทึกรูปบัตร" แล้วส่งไฟล์นั้นให้ตัวเองทาง LINE แบบรูปปกติ (ไม่ใช่ส่งเป็นไฟล์) เปิดจากแชตบนอีกเครื่องแล้วสแกน ลองทั้งเต็มจอและตอนครึ่งแสงจอ ถ้าอ่านไม่ออกให้แจ้งทีมทันที เพราะนี่คือทางที่ลูกค้าจะได้บัตรจริง
- **เปิดกล่องบนเครื่องที่จะใช้จริง** — เปิดหน้า "สแกนเช็คอิน" บนมือถือ แท็บเล็ต และคอมที่มีเว็บแคมที่ยืมจะใช้ กด "เปิดกล่อง" ดูว่าขออนุญาตแล้วภาพขึ้น และลองกดปฏิเสธรหัสกล่องหนึ่งครั้งเพื่อดูว่าปุ่ม "พิมพ์รหัสเอง" ใช้แทนได้ (ข้อ 1.8)

2.9 เรื่องที่แจ้งไว้ — อ่านปัญหาที่พนักงานกดแจ้ง


เมนูมุมขวามบน → "เรื่องที่แจ้งไว้" (เฉพาะเจ้าของยิม) รวมทุกเรื่องที่พนักงานกดแจ้งจากหน้าจอ พร้อมภาพตอนที่กด



สถานะมี 4 แบบ กรองด้านบนได้

สถานะ	ใช้เมื่อ
ใหม่	ยังไม่มีใครอ่าน — เรื่องใหม่ขอหนาให้สังเกตได้
กำลังดู	รับเรื่องแล้ว กำลังหาทางแก้หรือส่งต่อทีม
แก้แล้ว	จบแล้ว
ไม่ใช่ปัญหา	เข้าใจผิด ใช้งานถูกอยู่แล้ว หรือแจ้งซ้ำ

เปิดดูรายละเอียด กด "เปิดดู" จะเห็น เลขเรื่อง · เวลาที่แจ้ง · ผู้แจ้ง · หน้าที่เกิด · สิ่งทีผู้แจ้งเขียนมา · ภาพหน้าจอตอนที่กด



ในกล่อง "จัดการเรื่องนี้" เปลี่ยน สถานะ ได้ และเขียน "บันทึกภายใน" ไว้เตือนตัวเองหรือบอกทีม — ผู้แจ้งไม่เห็นข้อความนี้ · ปุ่ม "ลบเรื่องนี้" อยู่ล่างสุด ลบแล้วภาพหน้าจอถูกลบออกจากเครื่องด้วย ย้อนกลับไม่ได้

ภาพหน้าจออาจติดชื่อและรูปของสมาชิก ระบบจึงเปิดให้ เฉพาะบัญชีเจ้าของยิม ดูได้ พนักงานที่เป็นคนแจ้งเองก็เปิดดูรายการนี้ไม่ได้ · และ ระบบบันทึกทุกครั้งทีมีคนเปิดดูภาพ ว่าใครเปิดเมื่อไร — เปิดดูเท่าที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา และลบเรื่องทีจบแล้วเป็นระยะ · เรื่องทีไม่มีภาพจะบอกว่า "เรื่องนี้ไม่มีภาพ — จัภาพไม่สำเร็จ หรือผู้แจ้งเลือกไม่ส่งภาพมา"

ของเก่าไม่ต้องเก็บไว้ตลอด ระบบมีค่าสั่งล้างเรื่องและภาพทีเก่ากว่า 180 วัน ซึ่ทีมติดตั้งเป็นผู้สั่งให้ — ถ้าอยากให้ล้างทีกั่วนั้นหรือไม่ล้างเลย บอกทีมได้

ภาคผนวก ก · ข้อความบนจอที่พบบ่อย

ข้อความ	อยู่ที่ไหน	ความหมาย
อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง เหลืออีก N ครั้ง ก่อนถูกล็อก 15 นาที	หน้าเข้าสู่ระบบ	เข้าไม่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด · ครบ 5 ครั้งจะถูกล็อก 15 นาที
บัญชีนี้ถูกระงับ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ	หน้าเข้าสู่ระบบ	เจ้าของยิมปิดบัญชีไว้
ลิงก์นี้ใช้ไม่ได้แล้ว	หน้าตั้งรหัสผ่าน จากลิงก์	หมดอายุ 24 ชม. ถูกใช้ไปแล้ว หรือมีลิงก์ใหม่ออกทับ — ขอลิงก์ใหม่
ยังไม่มีรูปถ่ายของสมาชิกรายนี้	หน้าบัตรสมาชิก	ไม่เคยถ่ายรูปไว้ บัตรออกได้แต่เทียบหน้าตอนสแกนไม่ได้ ควรถ่ายเพิ่ม
รูปถ่ายของสมาชิกรายนี้ใช้ไม่ได้ กรุณาถ่ายใหม่	หน้าบัตรสมาชิก	ไฟล์รูปเสีย บัตรขึ้นเป็นภาพเงา ถ่ายใหม่ที่กล้องด้านล่าง ไม่ต้องออกบัตรใหม่ (ข้อ 1.5)
ไฟล์รูปนี้เปิดไม่ได้ อาจอัปโหลดไม่ครบหรือไฟล์เสียหาย...	ตอนถ่าย/เลือกรูป	ระบบไม่รับไฟล์นี้ ถ่ายใหม่หรือเลือกไฟล์อื่น แล้วกดบันทึกต่อได้ ไม่เกิดสมาชิกซ้ำ
บันทึกรูปถ่ายใหม่แล้ว บัตรใบเดิมยังใช้ได้ ไม่ต้องออกใหม่	หน้าบัตรสมาชิก	เปลี่ยนรูปสำเร็จ QR และเลขที่บัตรไม่เปลี่ยน
ลิงก์ดาวโหลดบัตรใบเดิม ใช้ได้ถึง ...	หน้าบัตรสมาชิก	ลิงก์ส่งบัตรซ้ำ 7 วัน เป็น บัตรใบเดิม ไม่ใช่ใบใหม่
ออกบัตรใหม่แล้ว บัตรใบเดิมใช้ไม่ได้ทันที	หน้าบัตรสมาชิก	ต้องส่งรูปใบใหม่ให้ลูกค้าทันที

ภาคผนวก ก (ต่อ)

ข้อความ	อยู่ที่ไหน	ความหมาย
พร้อมสแกน	จอสแกน	ยังไม่มีใครเช็คคิน ให้ลูกค้ายื่นบัตรเข้ากรอบได้
เช็คคินไปแล้วเมื่อไม่นานนี้ ไม่ได้หักสิทธิ์ซ้ำ	จอสแกน	สแกนซ้ำในช่วงเวลาที่ตั้งไว้ ให้เข้าได้ตามปกติ
บัตรใบนี้ถูกยกเลิกแล้ว กรุณาส่งบัตรใบใหม่ให้สมาชิก	จอสแกน	มีการออกบัตรใหม่ · ถ้าลูกค้ายืนยันว่าไม่เคยได้รับ ให้แจ้งเจ้าของยิม
แพ็กเกจหมดอายุหรือใช้ครบจำนวนครั้งแล้ว	จอสแกน	พาไปต่ออายุที่ "รับเงินและมอบแพ็กเกจ" ไม่ต้องออกบัตรใหม่
แพ็กเกจนี้ยังไม่ได้เปิดขาย กรุณาเปิดขายก่อนที่หน้าแพ็กเกจ หรือเลือกแพ็กเกจอื่น	หน้ารับเงิน / หน้าสมัคร	แพ็กเกจยังเป็น "ร่าง" — เลือกตัวอื่น หรือให้เจ้าของยิมกดเปิดขาย (ข้อ 1.9, 2.3)
แพ็กเกจนี้ปิดการขายไปแล้ว กรุณาเลือกแพ็กเกจอื่น หรือเปิดขายอีกครั้งที่หน้าแพ็กเกจ	หน้ารับเงิน / หน้าสมัคร	เจ้าของยิมเลิกขายราคานี้แล้ว — เลือกแพ็กเกจปัจจุบันแทน สิทธิ์ที่ลูกค้าถืออยู่ไม่กระทบ
แพ็กเกจนี้ยังไม่ได้กำหนดราคา กรุณากรอกราคาก่อน	หน้ารับเงิน / หน้าสมัคร	ให้เจ้าของยิมกรอกราคาที่หน้า "แพ็กเกจ" ก่อน
บันทึกการตั้งค่ายิมแล้ว · บัตรใบใหม่ทุกใบจะใช้สินี	ตั้งค่ายิม	บันทึกสำเร็จ · บัตรที่ส่ง LINE ไปแล้วยังเป็นใบเก่า (ข้อ 2.5)
อัปโหลดโลโก้ไม่สำเร็จ · ไฟล์โลโก้ใหญ่เกิน 2 MB กรุณาย่อรูปก่อนอัปโหลด	ตั้งค่ายิม	ย่อรูปแล้วอัปโหลดใหม่ · โลโก้เดิมไม่หาย
ไฟล์โลโก้นี้เปิดไม่ได้ อาจอัปโหลดไม่ครบหรือไฟล์เสียหาย...	ตั้งค่ายิม	เลือกไฟล์ PNG หรือ JPG อีกไฟล์ · โลโก้เดิมยังอยู่
มีคนแก้ตั้งค่ายิมไปแล้วระหว่างที่คุณเปิดหน้านี้ กรุณาโหลดหน้าใหม่แล้วลองอีกครั้ง	ตั้งค่ายิม	อีกเครื่องกดบันทึกไปก่อน โหลดหน้าใหม่แล้วแก้ซ้ำ
เบราร์เวอร์ไม่ให้ใช้กล้อง	จอสแกน	ใช้ "พิมพ์รหัสเอง" ทำงานต่อได้ทันที (ข้อ 1.8)
เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้	ทุกหน้า	เน็ตหลุด ข้อมูลไม่หาย กดลองใหม่ได้
ระบบขัดข้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง (พร้อมรหัสอ้างอิง)	ทุกหน้า	จดรหัสอ้างอิงกับเวลาไว้ แล้วแจ้งทีมติดตั้ง

ภาคผนวก ก (ต่อ 2)

ข้อความ	อยู่ที่ไหน	ความหมาย
กำลังจับภาพหน้าจอ...	กล่องแจ้งเตือน	ระบบจับภาพก่อนเปิดกล่องเสมอ รอแป๊บเดียว (ข้อ 1.13)
ส่งเรื่องแล้ว · เรื่อง #...	กล่องแจ้งเตือน	ส่งสำเร็จ จดเลขเรื่องไว้ ถ้าต้องคุยกันต่อ
เก็บเรื่องไว้ในเครื่องแล้ว	กล่องแจ้งเตือน	เน็ตหลุด ระบบส่งให้เองเมื่อกลับมาออนไลน์ · เมนูขึ้น "แจ้งเตือน (รอส่ง N)"
จับภาพหน้าจอไม่สำเร็จ	กล่องแจ้งเตือน	ส่งเรื่องต่อได้ แต่ไม่มีภาพ ให้เลือกเองว่าเกิดที่หน้าไหน
ส่งเรื่องไม่สำเร็จ	กล่องแจ้งเตือน	ลองกดส่งอีกครั้ง · ถ้ายังไม่ได้ให้จดข้อความไว้แล้วแจ้งเจ้าของยิม

ภาคผนวก ข · ที่มาและขอบเขตของคู่มือฉบับนี้

ที่มาของเนื้อหา

1. ชื่อปุ่ม ชื่อเมนู และข้อความบนจอทั้งหมดในเล่มนี้ ตรงกับโค้ดจริงที่ commit `e049bed` ของ branch `release/pilot` (`web/main.jsx` , `web/usermenu.jsx` , `web/report.jsx` , `web/reports.jsx` , `web/settings.jsx` , `web/checkin.jsx` , `web/camera.jsx` , `server/app.js` , `server/cards.js` , `server/cards-routes.js` , `server/checkin.js` , `server/payments.js` , `server/settings-routes.js` , `server/theme.js` , `server/admin-link.js` , `server/validation.js`)
2. ภาพประกอบ 20 ภาพเป็นภาพหน้าจอจริงที่ทีมพัฒนาถ่ายไว้ ที่ความกว้าง 1280 px และ 390 px · ภาพเมนูมุมขวาบนถ่ายที่ `692ed75` และภาพหน้าแจ้งปัญหาถ่ายที่ `e049bed` · ภาพ "รูปถ่ายใช้ไม่ได้" ในข้อ 1.5 ถ่ายที่ `a08b7cd` ซึ่งยังมีแท็บ "ตรวจสอบ" อยู่ในเมนู เมนูจริงไม่มีแท็บนั้นแล้ว · ภาพหน้า "ตั้งค่า" 5 ภาพถ่ายที่ `ba5fdf6` ซึ่งเป็น commit ก่อนหน้า — ข้อความ ปุ่ม และลำดับบนหน้าจอเหมือนกันทุกอย่างกับ `6653f67` ต่างกันแค่สีเส้นขอบของปุ่มหลัก ซึ่งเปลี่ยนหลังจากถ่ายภาพ · ภาพชุดเก่ายังมีปุ่ม "ออกจากระบบ" อยู่มุมขวาบนโดยตรง ของจริงย้ายเข้าเมนูแล้ว
3. เหตุผลเบื้องหลังลำดับหน้าจอและถ้อยคำ (รูปถ่ายมาก่อนผลการสแกน ปุ่ม "ไม่ใช่คนนี้" หน้าจอลงเสียงที่ไม่ทำงานหยุด แฉงสรุป "หมดอายุเต็ม → หมดอายุใหม่" และการแยก "ส่งบัตรซ้ำ" ออกจาก "ออกบัตรใหม่") มาจาก UI kit แบบ 2 ของ Designer ในเซตเดียวกัน
4. คู่มือ pilot 1.3 และคู่มือ 2.0 ถูกแทนที่ทั้งฉบับ ไม่ควรใช้อ้างอิงต่อ

เปลี่ยนอะไรในรุ่น 2.3

- เขียนหัวข้อเมนูในหน้า "ก่อนเริ่ม" ใหม่ทั้งหัวข้อ: แถบงานประจำวัน 4 รายการ + เมนูมุมขวาบน 3 กลุ่ม + ตารางสิทธิ์ตามบทบาท · ดัดปุ่ม "เพิ่มเติม" บนมือถือออก และระบุว่าปุ่มออกจากระบบย้ายเข้าเมนู
- โไล่แก้ทุกจุดในเล่มที่บอกเส้นทางว่า "เมนู ..." ให้เป็น "เมนูมุมขวาบน → ..." สำหรับหน้าที่ย้ายเข้าเมนู (แพ็กเกจ · ผู้ใช้และสิทธิ์ · ข้อมูล · ตั้งค่า · ประวัติเช็คอิน)
- เพิ่มข้อ 1.13 **แจ้งปัญหา** ผังพนักงาน รวมกรณีเน็ตหลุด ("รอสัก") เลขเรื่อง และกรณีจับภาพไม่สำเร็จ
- เพิ่มข้อ 2.9 **เรื่องที่แจ้งไว้** ผังเจ้าของยิม: 4 สถานะ บันทึกภายในที่ผู้แจ้งไม่เห็น การลบที่ลบภาพด้วย และย่อหน้าเรื่องภาพที่อาจติดข้อมูลสมาชิก
- รายการข้อ 2.8 เพิ่ม 2 ข้อ: ซ่อมแจ้งปัญหา 1 ครั้ง และบอกพนักงานว่าคู่มืออยู่ในเมนู
- ภาคผนวก ก เพิ่มข้อความของหน้าแจ้งปัญหา

ภาคผนวก ข (ต่อ 1)

เปลี่ยนอะไรในรุ่น 2.2

- เพิ่มข้อ 2.5 "ตั้งค้ายิม — โลโก้และสีของยิม" ห้างบท พร้อมภาพหน้าจอ 5 ภาพ
- เพิ่มข้อ 1.12 ฝั่งพนักงาน: ดูเบอร์โทรและ LINE ของยิมได้ที่หน้า "ตั้งค้ายิม"
- ตารางเมนูในหน้า "ก่อนเริ่ม" เพิ่มแถว "ตั้งค้ายิม" (พนักงานดูได้อย่างเดียว)
- รายการข้อ 2.8 เพิ่มข้อ 3: ตั้งโลโก้และสีก่อนออกบัตรใบแรก
- ภาคผนวก ก เพิ่ม 4 บรรทัดของหน้าตั้งค้ายิม
- เลขหัวข้อเดิมเลื่อนลง: ออกบัตรใหม่ 2.5 → **2.6** · ประวัติ ยอดขาย และสลิป 2.6 → **2.7** · ก่อนให้ลูกค้าจริงใช้ 2.7 → **2.8**

ภาคผนวก ข (ต่อ 2)

เปลี่ยนอะไรในรุ่น 2.1.2

- ข้อ 1.9 เพิ่มตารางข้อความที่ระบบใช้ปฏิเสธการขาย 3 แบบ (ยังไม่เปิดขาย / ปิดการขายไปแล้ว / ยังไม่กำหนดราคา) พร้อมวิธีแก้ของแต่ละแบบ — ยกข้อความจากโค้ดตรงตัว
- ข้อ 2.3 เพิ่มข้อความทั้งสองแบบในมุมของเจ้าของยิม และบรรทัดว่า **ปิดการขายไม่ย้อนไปกระทบลสิทธิ์ที่ลูกค้าจ่ายไปแล้ว** ใช้แทนการลบแพ็กเกจทิ้งได้
- ภาคผนวก ก เพิ่ม 3 แถวของข้อความชุดเดียวกัน

เปลี่ยนอะไรในรุ่น 2.1.1

- ข้อ 1.9 เพิ่มเรื่องการต่ออายุขณะสิทธิ์เดิมยังไม่หมด — วันหมดอายุนับจากวันที่กดบันทึก ไม่บวกวันที่เหลือเข้าไป (ตรงกับโค้ดที่ออกสิทธิ์: `starts_at` และ `expires_at` คำนวณจากเวลาที่บันทึก) และ QA ยืนยันบนเครื่องจริงว่าวันหมดอายุที่แสดงไม่ถอยหลังเมื่อซื้อแพ็กเกจสั้นทับของยาว
- ข้อ 1.4 และ 2.4 ระบุว่าเบอร์โทรบนบัตรตั้งที่ "ข้อมูลยิม" ค่าเริ่มต้นคือแสดงเบอร์หลัก
- หน้า "ก่อนเริ่ม" เพิ่มว่าชื่อยิมยาวถูกตัดด้วย "..." บนแถบบนของมือถือเป็นเรื่องปกติ ชื่อเต็มอยู่บนบัตร
- ข้อ 2.3 เพิ่มว่าแพ็กเกจต้องอยู่สถานะ "เปิดขาย" จึงจะขึ้นให้พนักงานเลือก

เปลี่ยนอะไรจากรุ่น 2.0

- เพิ่มข้อ 1.5 "ถ้ารูปบนบัตรขึ้นเป็นภาพเงา" และข้อความที่ระบบใช้ปฏิเสธไฟล์รูปตอนสมัคร
- เพิ่มคำอธิบายว่าการกดบันทึกซ้ำตอนสมัครทำต่อจากขั้นที่ค้าง ไม่สร้างสมาชิกซ้ำ
- ดัดแก้ "ตรวจสอบสลิป" ออกจากตารางเมนูและจากข้อ 2.7 แทนด้วย "ประวัติการรับเงิน" ในหน้าสมาชิกรายคน
- แก้ข้อความเรื่องแถบเหลือง "โหมดทดลอง" — รุ่น 2.0 เขียนว่าให้แจ้งทีมติดตั้งให้ปิด **ซึ่งผิด** บนเครื่องจริงต้องเปิดโหมดนี้ไว้จนกว่ายิมจะให้เลขบัญชีพร้อมเพย์ (ถ้าปิดโดยไม่มีเลขบัญชี แอปจะไม่ยอมเริ่มทำงาน)
- เพิ่มภาพหน้าตั้งรหัสผ่าน ภาพประวัติการรับเงิน และภาพหน้าบัตรที่รูปถ่ายใช้ไม่ได้

ภาคผนวก ข (ต่อ 3)

ข้อจำกัดที่ต้องบอกให้ชัด

- เมนูมุมขวามบนและการแจ้งปัญหา (หน้า "ก่อนเริ่ม", ข้อ 1.13 และ 2.9) ยังไม่ได้ขึ้นเครื่องจริงตอนที่ออกเล่มนี้ — เขียนจากโค้ดและภาพหน้าจอที่ 692ed75 และ e049bed ซึ่งกำลังรอรอบตรวจสอบสุดท้ายและการติดตั้งจนกว่าจะติดตั้งเสร็จ หน้าจอบนเครื่องจริงจะยังเป็นแบบเดิมคือมีปุ่มออกจากระบบมุมขวามบนและปุ่ม "เพิ่มเติม" บนมือถือ · เลข commit ที่ติดตั้งจริงจะระบุเพิ่มเมื่อทีมติดตั้งยืนยัน (กับรหัสตัดเดียว)
- ส่วนที่เหลือของเล่มอ้างอิง 6653f67 ที่รันอยู่บนเครื่องจริงตั้งแต่ 15 กันยายน 2569 และผ่านการตรวจของ QA ครบทุกหมวดบนเครื่องจริง รวมหน้า "ตั้งค่ายิม" (สิทธิ์ของพนักงาน ไฟล์โลโก้ที่ผิดรูป การเปลี่ยนสีแล้วบัตรเดมยังสแกนผ่าน และ QR ที่ยังดำบนขาวทุกสี) · ทีมติดตั้งยังตรวจกฎการขายบนเครื่องจริงครบทั้ง 4 กรณี (ร่าง / ปิดการขาย / ไม่มีราคา / เปิดขายจริง) ได้ผลตรงกับข้อความในข้อ 1.9 และ 2.3
- สิ่งที่ยังไม่มีใครยืนยันได้จากระยะไกล และเจ้าของยิมต้องลองเองก่อนแจกบัตรใบแรก: ส่งบัตรทาง LINE จริงแล้วสแกนจากจออีกเครื่อง และ เปิดกล่องบนเครื่องที่จะใช้จริง (อยู่ในรายการข้อ 2.8 ด้วย)
- ชื่อคน ราคา เบอร์โทร และวันหมดอายุในภาพเป็นข้อมูลตัวอย่างจากเครื่องทดสอบ ไม่ใช่ข้อมูลของยิม

ยังต้องเติมก่อนแจกให้พนักงาน

- ช่องทางติดต่อเจ้าของยิม (หน้าแรกของคู่มือ)
- ราคาและเวลาเปิดทำการที่เจ้าของยิมยืนยันแล้ว
- ลิงก์ตั้งรหัสผ่านของแอดมินคนแรก — ทีมติดตั้งเป็นผู้ออกและส่งให้เจ้าของยิมโดยตรง อย่าพิมพ์ลิงก์ลงในคู่มือที่แจกต่อ