# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

#### ОТЧЕТ

# по лабораторной работе №5

по дисциплине «Операционные системы»

**Тема:** Сопряжение стандартного и пользовательского обработчиков прерываний

Студент гр. 7383	 Бергалиев М.
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2019 **Цель работы:** исследование возможноти встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный от клавиатуры.

#### Ход работы.

Использованные функции:

ROUT – обработчик прерываний от клавиатуры.

ADD\_SYM – добавляет символ из CL в буфер клавиатуры.

PRINT STR – выводит строку DS:DX на экран.

IS LOADED – устанавливает флаг CF, если обработчик загружен.

IS\_UNLOAD\_TAIL – устанавливает флаг CF, если передан параметр "/un".

STR COMPARE – сравнивает две строки.

LOAD – устанавливает вектор прерывания, оставляет процедуру прерывания резидентной в памяти и завершает работу программы.

UNLOAD — восставнавливает вектор прерывания и освобождает выгружает процедуру прерывания из памяти.

Использованные структуры данных:

KEEP\_AX – хранит содержимое регистра AX.

KEEP\_CS – хранит сегментный адрес исходного обработчика прерываний.

KEEP\_IP – хранит смещение первой инструкции обработчика прерываний.

KEEP\_SS — хранит содержимое регистра SS, которое в конце программы нужно востановить.

KEEP\_SP – хранит содержимое регистра SP.

ID – сигнатура, позволяющая идентифицировать пользовательский обработчик прерываний.

UNLOAD\_TAIL – хвост командной строки, обозначающий выгрузку обработчика прерывания.

JUST\_LOADED – строка, сообщающая, что обработчик был загружен.

ALREADY\_LOADED – строка, сообщающая, что обработчик уже загружен.

UNLOADED – строка, сообщающая, что обработчик был выгружен.

NOTHING\_TO\_UNLOAD – строка, сообщающая, что невозможно выгрузить обработчик, поскольку он не установлен.

Пользовательский обработчик прерываний при нажатии клавиши F1 записывает в буфер клавиатуры строку 'Hello'. Результаты работы программы и состояния карты памяти показаны на рис. 1-4.

```
C:\>LAB5.EXE
Ірерывание загружено
C:N>STEP1.COM
Количество доступной памяти: 648080 В
Размер расширенной памяти: 15360 КВ
 Блоки управления памятью
Адрес Владелец Размер
016Fh
        0008h
                   16
        0000h
                   64
0171h
0176h
        0040h
                  256
0187h
        0192h
                   144
0191h
                  656 LAB5
        0192h
 01BBh
        01C6h
                   144
01C5h
        01C6h 648080 STEP1
C:NasfafasHellosdfHelloHelloasfdHelloHellofHellodssfHelloasfHellosadf
```

Рисунок 1 — Загрузка обработчика прерываний и проверка изменения поведения нажатия клавиш

```
C:\>LAB5.EXE
Прерывание уже загружено
C:\>STEP1.COM
Количество доступной памяти: 648080 В
Размер расширенной памяти: 15360 КВ
 Блоки управления памятью
Адрес Владелец Размер
                       Имя
016Fh
        0008h
                   16
0171h
        0000h
                   64
0176h
        0040h
                  256
0187h
        0192h
                  144
        0192h
                  656
                       LAB5
0191h
01BBh
        01C6h
                  144
01C5h
        01C6h 648080 STEP1
```

Рисунок 2 — Попытка повторной загрузки обработчика

```
C:N>LAB5.EXE ∕un
Прерывание выгружено
C:N>STEP1.COM
Количество доступной памяти: 648912 В
Размер расширенной памяти: 15360 КВ
 Блоки управления памятью
Адрес Владелец Размер
016Fh
        0008h
                    16
0171h
        0000h
                    64
0176h
        0040h
                   256
0187h
        0192h
                   144
        0192h 648912 STEP1
 0191h
C:\>asdsadsadsdfadfdafasfadfasfasf
```

Рисунок 3 — Выгрузка обработчика прерываний и проверка изменения поведения нажатия клавиш

```
C:\>LAB5.EXE ∕un
Нечего выгружать
C:\>STEP1.COM
Количество доступной памяти: 648912 В
Размер расширенной памяти: 15360 КВ
 Блоки управления памятью
Адрес Владелец Размер
                       Имя
 016Fh
        0008h
                   16
 0171h
        0000h
                   64
        0040h
 0176h
                   256
        0192h
 0187h
                   144
 0191h
        0192h 648912
                       STEP1
```

Рисунок 4 — Попытка повторной выгрузки обработчика

### Ответы на вопросы:

- 1. Какого типа использовались прерывания в работе? Системные (21h, 16h) и пользовательское (09h).
- 2. Чем отличается скан код от ASCII?

Каждой клавише клавиатуры присвоен скан код. ASCII символы не связаны напрямую с клавитурой, обработчик прерываний от клавиатуры может различным образом обрабатывать скан коды, в том числе и записывать ASCII код в буфер клавиатуры.

## Выводы:

Были изучены возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный, написан и отлажен модуль, устанавливающий пользовательский обработчик прерываний от клавиатуры.