

DiscoFácil

Tutorial · versão 12.18

Álbuns do YouTube separados em faixas

O que o programa faz

Você cola o link de um disco inteiro que está no YouTube. O DiscoFácil descobre qual disco é no Discogs (um catálogo gratuito de discos na internet), baixa o áudio, separa as músicas e grava cada uma num arquivo MP3 com o nome da música, o número da faixa, o artista, o ano e a capa.

O caminho, em 4 passos

- Uma vez só: em Configurações, escolha a pasta dos discos e cole a chave do Discogs (seção 1).
- Escolha o modo (Vídeo Único, Canal Inteiro ou Playlist Completa) e cole o link (seção 4).
- Clique em Enfileirar. O resto é sozinho: baixar, identificar, cortar, gravar.
- O que o programa não tiver certeza vai pra Precisa de você, pra você decidir (seção 7). Ele prefere perguntar a gravar errado.

Dica: cada item da janela tem um botão ? ao lado. Clique nele pra ver a explicação daquele item, sem sair do programa (seção 2).

1. Primeira vez: Configurações

Clique em Configurações, no alto à direita. São duas abas.

Aba "Pasta de Saída"

Configurações

Pasta de Saída

Chaves de API

Onde as músicas serão salvas: ?

C:\SOM

Selecionar...

Todos os álbuns baixados serão organizados nessa pasta, em subpastas no formato "Artista - Álbum (Ano)".

Bitrate mínimo aceito (kbps): ?

80

Confiança mínima para baixar sozinho (%): ?

80

Usar cookies do navegador: ?

automático

☒ Guardar as correções feitas no > Editar ?


Salvar

Cancelar

Campo	O que é	O que colocar
Onde as músicas serão salvas	A pasta dos discos. Cada disco vira uma subpasta "Artista - Álbum (Ano)". Os registros de cada uso ficam na subpasta logs.	Qualquer pasta com espaço, ex.: C:\SOM
Bitrate mínimo (kbps)	A qualidade mínima do áudio. Abaixo disso o disco é pulado, em vez de gravado com som ruim.	80 (padrão). O YouTube costuma ter cerca de 130. Valor alto demais faz muito disco ser pulado.
Confiança mínima (%)	A nota (0 a 100) de "é este mesmo o disco?". Abaixo dela o programa não baixa sozinho: pergunta em Precism de você.	80 (padrão). Com 60 ele baixa mais sozinho, com mais risco de pegar o disco errado.
Usar cookies do navegador	Usa o seu login do YouTube no navegador. Sem isso o YouTube às vezes só entrega áudio de qualidade baixa.	automático, e deixe um navegador com login no YouTube.
Guardar as correções feitas no > Editar	Anota o que o programa sugeriu e o que você acertou no editor (seção 8), pra ajustar os cortes automáticos.	Marcado (padrão). Desmarque quando o ajuste estiver pronto.

Aba "Chaves de API"

Uma "chave" é uma senha que o site dá de graça pra programas como este consultarem o catálogo. Só a do Discogs é obrigatória.



Chave	Pra que serve	Precisa?
Discogs	Identificar o disco: nomes das músicas, artista, ano e capa vêm de lá.	Sim. Sem ela nenhum disco é identificado.
Groq	Inteligência artificial que dá palpites quando o título do vídeo é confuso (ex.: não diz o nome do disco). O Discogs sempre confere o palpite.	Não. Ajuda em casos difíceis.
YouTube Data API	Buscar Playlists (seção 6) e listar os vídeos de um canal mais rápido.	Só pra usar Buscar Playlists.

Como conseguir a chave do Discogs

O ? ao lado do campo explica, e o link embaixo do campo já abre a página certa:

Discogs (obrigatório)

ÚNICA fonte de identificação do programa: nomes de faixas, artista, álbum, ano e capa vêm todos dela. Sem essa chave, o programa não consegue identificar nenhum álbum.

Como conseguir:

1. Crie uma conta gratuita em [discogs.com](https://www.discogs.com)
2. Vá em Configurações > Desenvolvedor (o link abaixo já leva lá)
3. Clique em 'Generate new token'
4. Copie o token gerado e cole aqui

[Abrir página para gerar a chave](#)

Fechar

Clique em Salvar. As configurações aparecem no log; as chaves aparecem só como "configurada", nunca o valor.

2. Os botões de ajuda (?)

Todo ? abre uma explicação curta do item ao lado. Feche com Fechar ou Esc. O ? do alto da janela explica o programa todo:

Como funciona o DiscoFácil

Este programa baixa álbuns completos do YouTube e separa automaticamente em faixas individuais, com nome, artista, álbum, ano e capa preenchidos - tudo identificado através do Discogs (a única fonte de metadados do programa).

MODOS DE USO:

- Vídeo Único - cole o link de um vídeo com o álbum completo
- Canal Inteiro - processa todos os vídeos de álbum de um canal
- Playlist Completa - cole uma ou mais playlists (uma por linha)

ANTES DE COMEÇAR:
Clique em 'Configurações' e cadastre a chave do Discogs (obrigatória - sem ela o programa não identifica nenhum álbum) - o campo lá tem seu próprio botão de ajuda (?) explicando como conseguir a chave.

PRECISAM DE VOCÊ:
Quando o Discogs não encontra um álbum, encontra com baixa confiança ou o corte não bate, ele vai para 'Precisam de você' (botão abaixo do link) em vez de ser baixado errado - você decide ali se baixa mesmo assim, corrige a busca, ouve e acerta os cortes (><) Editar) ou descarta.

EDITAR DISCO:
Um disco já na pasta com um corte no lugar errado? '>< Editar disco': escolha a pasta, ouça, acerte os cortes e salve. Os arquivos de antes ficam guardados.

Se algo der errado, o log embaixo mostra o que aconteceu - mensagens em vermelho são erros, em laranja são avisos.

Versão 12.18 · Elaborado por Glauco - Barra do Piraí - RJ

Fechar

Nas Configurações, o ? de cada campo diz o que ele faz e o valor recomendado. Exemplo, o da confiança mínima:

Confiança mínima

Quando o programa procura o álbum no Discogs, ele dá uma nota de confiança à escolha. Abaixo do valor configurado aqui, o álbum NÃO é baixado sozinho: vai pra lista 'Precisam de você', pra você decidir.

Padrão: 80%. É um meio-termo entre não errar o disco e não encher a lista de pendências.

Com 0% nada vai pra pendências por falta de confiança - o programa baixa sempre, com o melhor palpite do Discogs. Mais álbuns baixados, e mais chance de vir um com nome de faixa errado.

Com 100% só baixa quando a identificação for perfeita.

Fechar

3. A janela principal

 **DiscoFácil**

Álbuns do YouTube separados em faixas · versão 12.18

?

Fila

Buscar Playlists

Configurações

Modo de processamento

**Video Único**
Baixa e separa um álbum

**Canal Inteiro**
Todos os vídeos de um canal

**Playlist Completa**
Uma ou mais playlists

URL do Vídeo:

Copiar Log

Abrir Pasta

Editar disco

Retomar fila

Precisam de você

+ Enfileirar álbum

Progresso

Baixando: Gloria Lynne - Gloria, Marty & Strings (Full Album) · 1 de 3 · 2 na fila

Configurações (início):
Versão: DiscoFácil 12.18
Pasta de saída: C:\SOM
Bitrate mínimo: 80 kbps
Confiança mínima pra baixar sem perguntar: 80%
Navegador dos cookies: automático
Correções do « Editar: guardadas em logs/correcoes_do_editor.txt
Chaves: Discogs configurada · Groq não configurada · YouTube Data API não configurada
Log desta rodada: C:\SOM\logs\DiscoFacil_2026-10-03_20-00-00.log
+ Na fila como próximo: https://www.youtube.com/watch?v=exemplo

Parte	Pra que serve
? · Fila · Buscar Playlists · Configurações	Ajuda geral; o que está esperando a vez (seção 5); achar playlists de um artista (seção 6); configurações (seção 1).
Modo de processamento	Que tipo de link você vai colar (seção 4).
Campo do link	Onde se cola o endereço do YouTube. Enter = Enfileirar.
Copiar Log	Copia todo o registro da tela, pra colar numa mensagem.
Abrir Pasta	Abre a pasta dos discos.
Pausar fila / Retomar fila	Pausar termina o disco atual e para. Retomar continua de onde parou.
Precisam de você (N)	Os discos que esperam a sua decisão (seção 7).
« Editar disco	Ouvir e acertar os cortes de um disco que já está na pasta (seção 8).
Enfileirar	Põe o link na fila. Os discos são feitos um de cada vez, na ordem.
Progresso	A linha de cima diz o que está sendo feito e quanto falta. Embaixo, o registro de cada passo: verde = deu certo, laranja = aviso, vermelho = erro.

4. Escolher o modo e colar o link

Modo	Quando usar	Link parecido com
Vídeo Único	Um vídeo com o disco inteiro (o título costuma ter "Full Album").	youtube.com/watch?v=...
Canal Inteiro	Todos os discos inteiros de um canal. Pode levar horas.	youtube.com/@nomedocanal
Playlist Completa	Um disco em que cada vídeo é uma música. Pode colar várias playlists, uma por linha.	youtube.com/playlist?list=...

Cole o link e clique em Enfileirar (ou Enter). O link sai do campo assim que entra na fila. Se o link não combinar com o modo, o programa avisa e oferece trocar de modo:

URL do Vídeo: ?

https://www.youtube.com/@umcanal

⚠ Este link parece de um canal, mas o modo escolhido é Vídeo Único.

Usar Canal Inteiro

No modo Playlist, só saem do campo as playlists que entraram na fila; as que deram erro ficam, com o motivo.

URLs das playlists (uma por linha): ?

https://www.youtube.com/playlist?list=PLexemplo1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLexemplo2

Botão direito do mouse

Nos campos de texto: Colar, Copiar, Selecionar tudo e Limpar. No log: Copiar e Selecionar tudo.

URL do Vídeo: ?

https://www.youtube.com/watch?v=exemplo

Copiar Log

Abrir Pasta

≡ Editar disco

fila

⚙ Precizam de você

+ Enfileirar álbum

Colar

Copiar

Selecionar tudo

Limpar

5. Acompanhar e controlar a fila

Pra ler algo lá atrás no log, role pra cima: ele fica parado e aparece ↓ N linhas novas. Clique nele (ou role até o fim) pra voltar a acompanhar.

```
Chaves: Discogs configurada · Groq não configurada · YouTube Data API não configurada
Log desta rodada: C:\SOM\logs\DiscoFacil_2026-10-03_20-00-00.log
+ Na fila como próximo: https://www.youtube.com/watch?v=exemplo
Faixa 1: corte em 0:00.0
Faixa 2: corte em 3:07.0
Faixa 3: corte em 6:14.0
Faixa 4: corte em 9:21.0
Faixa 5: corte em 12:28.0
Faixa 6: corte em 15:35.0
Faixa 7: corte em 18:42.0
Faixa 8: corte em 21:49.0
Faixa 9: corte em 24:56.0
Faixa 10: corte em 27:03.0
Faixa 11: corte em 30:10.0
Faixa 12: corte em 33:17.0
```

↓ 12 linha(s) nova(s)

Fila

Mostra o que ainda vai ser feito, na ordem. Pra desistir de algum: marque e clique em Tirar da lista.

Fila de processamento

3 aguardando · 0 concluído(s) · 0 rejeitado(s)

☐ Wes Montgomery - Full House
disco

☐ Simone - Pedaco de Mim
disco

☐ Nico Assumpção - 1981
disco

A fila fica guardada

Pode fechar o programa no meio. Na próxima vez ele pergunta se continua. Depois não perde nada: o botão Retomar (N) fica na linha de botões.

Há 3 álbum(ns) na fila.

Retomar agora, ou deixar pra depois (o botão "Retomar fila" continua ali).

▶ Retomar agora

Depois

Copiar Log

Abrir Pasta

✕ Editar disco

▶ Retomar (3)


⚙ Precizam de você (3)

+ Enfileirar álbum

Dica: enquanto um disco é cortado, o próximo da fila já vai sendo baixado. Cada disco leva poucos minutos.

6. Buscar Playlists

Pra quando o disco não está num vídeo só, mas numa playlist (uma música por vídeo). Digite o artista (e o álbum, se quiser) e clique em Buscar. Marque as playlists certas e clique em Adicionar à lista: elas vão pro campo do modo Playlist Completa. Daí é só Enfileirar. Precisa da chave do YouTube (seção 1).



O que fica na pasta

C:\SOM\Neco - Coquetel Bossa Nova (1963)\

01 - Jogado Fora.mp3

02 - Você.mp3

...

cover.jpg

- Cada MP3 leva nome, número, artista, álbum, ano, gênero e capa. Aparecem no Windows Explorer e em qualquer tocador.
- Disco que você já tem (baixado antes pelo programa) é pulado: o log diz "já está no acervo".
- "Track 1, Track 2..." no lugar dos nomes: o programa não conseguiu confirmar qual música é cada pedaço. Ele prefere número a nome errado.
- Faixas "a conferir": quando o nome saiu pela ordem do disco, ou músicas emendadas foram separadas pela duração, o log diz quais faixas ouvir.
- Disco sem as durações no Discogs: o programa procura as durações no Deezer e no iTunes (sem precisar de chave). Os nomes continuam os do Discogs.
- Músicas sem pausa entre elas, ou sem durações em lugar nenhum: o programa procura nos comentários do vídeo uma lista com os tempos (muita gente posta). Só usa se for a lista deste disco, conferida com o Discogs e com as pausas do áudio.
- Corte no lugar errado? Use ∞ Editar disco (seção 8). Disco errado? Apague a pasta e mande o arquivo de log (seção 9).

7. Precisam de você

Discos que o programa não quis decidir sozinho. Nada foi gravado errado: ele espera você.

⚠ 3 álbum(ns) precisam de você
🗑 Descartados (0)

Álbuns que o programa não baixou sozinho - nada foi gravado. Selecione (clique, Ctrl+clique, Shift+clique) e use os botões embaixo. Clique em "▶ abrir" pra ver o vídeo; ⌂ = já está na fila.

Motivo: Todos os motivos
 Buscar:

Título	Motivo	Confiança	Data	▶ YouTube
Wes Montgomery (Jazz)	Não achado no Discogs	0%	05/10 22:09	▶ abrir
Simone 1980 Pedaço de Mim (álbum completo)	Confiança baixa	62%	05/10 22:09	▶ abrir
Nico Assumpção - Nico Assumpção (1981) Full Album	Corte não bateu	91%	05/10 22:09	▶ abrir

Corte não bateu: Corte pelos silêncios achou 9 faixas, o Discogs tem 10 · <https://youtu.be/pend2>
 ✓ 1 na fila - assumem assim que o álbum atual terminar.

Selecionar tudo
Todos com este motivo

⏪ Corrigir busca
⏮ Editar
⌚ Informar tempos
🔍 Buscar outra versão
🗑 Remover (2)
+ Enfileirar (2)

Fechar

Motivo	O que quer dizer	O que fazer
Não achado no Discogs	A busca não achou o disco, quase sempre porque o título do vídeo não diz o nome dele direito.	Corrigir busca com o artista e o álbum certos. Ou Enfileirar: baixa assim mesmo, com os nomes do vídeo ou "Track N".
Confiança baixa	Achou um disco, mas não tem certeza de que é este.	Abra o vídeo (▶) e confira. Se for o certo, Enfileirar.
Corte não bateu	O disco é este, mas as músicas não se separaram como o Discogs diz.	Enfileirar = processar assim mesmo: as músicas emendadas, sem pausa, são separadas pela duração e saem marcadas "a conferir". Ou ⌘ Editar: você ouve e acerta os cortes (seção 8). Se faltar pausa demais, continua aqui: use ⌘ Editar, Informar tempos ou Buscar outra versão do vídeo.
Talvez outro disco	O áudio não combina com o disco achado: pode ser outra edição.	Corrigir busca ou Buscar outra versão.
Download falhou	O vídeo saiu do ar, ficou privado ou bloqueado.	Buscar outra versão.
Discogs não respondeu	O Discogs limitou os pedidos por um tempo.	Nada: volta sozinho pra fila em 10 minutos (até 3 vezes).

Como usar a lista

- Selecionar: clique; Ctrl+clique (um a um); Shift+clique (um trecho); Selecionar tudo ou Todos com este motivo.
- Filtrar pelo motivo e buscar por qualquer parte do título.
- ► abrir (ou duplo clique) abre o vídeo no navegador. Embaixo da tabela aparece o motivo completo da linha.
- Remover: vai pra Descartados, de onde dá pra recuperar.
- ∞ Editar (seção 8), Informar tempos e Corrigir busca (abaixo) valem pra um disco selecionado.
- Uma ampulheta na frente do título = já está na fila.

Informar tempos

Pra quando você faz questão de um disco que o programa não conseguiu separar sozinho. Cole a lista das músicas com o tempo de cada uma, uma por linha: o início ("0:00 Nome", "3:12 Nome"...) ou a duração ("Nome 3:12"). Dá pra copiar de um comentário do vídeo, do Discogs ou de um site. O disco entra na fila e é cortado nesses tempos, ajustados à pausa mais próxima.

Nico Assumpção - Nico Assumpção (1981) Full Album

Cole a lista das músicas com o tempo de cada uma, uma por linha. Vale o início ("0:00 Nome", "3:12 Nome"...) ou a duração ("Nome 3:12"). O disco é cortado nesses tempos, ajustados à pausa mais próxima.

0:00 Luanne
4:12 Kamba
8:05 Coisa Nº 5
12:40 Amphibious
17:02 Orfeu

⌂ Usar estes tempos

Cancelar

Corrigir busca

Digite o artista e o álbum como aparecem no Discogs (vale abrir discogs.com e procurar). A busca é refeita e o disco entra na fila.

Wes Montgomery (Jazz)

Como o álbum se chama no Discogs? A busca é refeita com estes nomes.

Artista:

Álbum:

🔍 Buscar de novo

Cancelar

Abre pelo botão ✂ Editar de "Precisam de você" ou pelo ✂ Editar disco da janela principal. Mostra o disco inteiro desenhado, com os cortes que o programa achou; você ouve, confere e acerta.

Parte	Pra que serve
Desenho de cima	O disco inteiro. Clique num ponto pra ir até ele. O retângulo é o trecho ampliado.
Desenho de baixo	O trecho ampliado. Cinza = pausa. Cortes: azul = numa pausa; laranja tracejado = estimado pela duração (ouça esses); verde = marcado por você. Clique pra pôr o cursor ali.
► Tocar / Pausar	Toca a partir do cursor, até o fim do disco se quiser (tecla: espaço).
◀ marca · marca ▶	Leva o cursor ao corte anterior ou ao próximo (Ctrl+← / Ctrl+→).
◀◀ 10s · 10s ▶▶ · início · fim	Volta ou avança 10 s; os dois botões das pontas vão ao começo e ao fim do disco (← / → andam 1 s).
✂ Marcar corte	Põe um corte onde está o cursor (tecla M). Se já houver um a menos de 2 s, ele muda de lugar.
Ouvir a emenda	Toca 5 s antes e 5 s depois do corte escolhido (tecla E).
⏮ 0,5s · 0,5s ⏭	Empurra o corte escolhido meio segundo.
Ao silêncio mais perto	Leva o corte à pausa mais próxima.
Apagar marca	Tira o corte escolhido: as duas músicas viram uma (tecla Del).
Tabela	As músicas com início e duração; a coluna Discogs é a duração que o Discogs dá. Clique pra ir à música.
Nome (duplo clique)	Escreva outro, ou escolha na lista os nomes achados no Discogs, nos capítulos, na descrição e nos comentários do vídeo.

Parte	Pra que serve
Colar nomes	Cole a lista inteira (de um site, do Discogs, de um comentário), um nome por linha: número e tempo na frente saem sozinhos.

Em cima da tabela aparece se falta ou sobra corte (a música longa demais fica em vermelho) e quantos estão estimados.

As guias: ajudam a achar o corte, não cortam nada

- **Amarelo:** onde o Discogs poria cada corte, somando as durações das músicas (e a duração de cada uma, em cima). Um tracinho amarelo sem corte perto costuma ser o corte que falta.
- **Roxo:** onde o som muda de repente, sem pausa (outro instrumento, outro andamento). Pode ser a troca de duas músicas emendadas - ou só um solo. Ouça ali. Clicar perto de uma guia leva o cursor exatamente pra ela.

Você tem a última palavra

Se você apagar um corte, juntar músicas ou deixar menos faixas do que o Discogs diz, o disco sai assim, com os nomes da tabela. Os nomes acompanham os cortes: juntar duas músicas dá "A / B"; um corte no meio de uma dá "A (2)"; marcar de novo um corte apagado devolve os nomes.

Disco que o Discogs não confirmou

Em "Confiança baixa", "Não achado" ou "Talvez outro disco", o palpite do Discogs pode ser outro disco, então ele não entra. O artista, o álbum e o ano vêm do título do vídeo, num quadro amarelo pra você conferir (o título tinha "Softly"; corrija pra "Softly"). Os cortes e os nomes vêm dos capítulos, da descrição ou de um comentário do vídeo, se houver.

Conferir cortes
Ruth Brown - Softly - 34:57
3 estimados pra conferir

Disco inteiro (clique pra ir a um ponto; o retângulo é o trecho ampliado embaixo)

Disco - o Discogs não confirmou: confira o nome
Cortes e nomes sugeridos pelos tempos de: capítulos do vídeo
Artista: Ruth Brown
Álbum: Softly Ano: 1957

Músicas
Clique numa linha pra levar o cursor ao começo dela. Duplo clique no nome pra escrever outro ou escolher entre os nomes achados (Discogs, descrição, capítulos, comentários).

Nº	Música	Início	Duração	Discogs
1	Softly	0:00	2:05	- ✓
2	Love Has Joined Us Togeth	2:05	3:27	- ✓
3	Mean Mean Man	5:32	3:00	- ▲
4	Mambo Baby	8:33	4:16	- ▲
5	Oh What A Dream	12:49	5:31	- ▲
6	Lucky Lips	18:20	4:52	- ✓
7	Teardrops From My Eyes	23:12	2:30	- ▲
8	5-10-15 Hours	25:43	2:41	- ▲
9	Wild Wild Young Men	28:24	3:22	- ✓
10	Mama He Treats Your Daug	31:46	3:10	- ✓

8:33.0 / 34:57

Marcar corte
Ouvir a emenda (±5s)
0,5s
0,5s
Ao silêncio mais perto
Apagar marca

corte num silêncio
estimado (conferir)
marcado por você
silêncio
cursor

Guia (não cortam nada):
onde o Discogs poria o corte (pelas durações)
o som muda de repente (troca sem pausa?)

Teclado: espaço = tocar/pausar · ← → = 1s · Ctrl+← → = marca anterior/próxima · M = marcar corte · Del = apagar marca · E = ouvir a emenda · clique na onda = levar o cursor · arrastar uma marca = ajustar

Os cortes salvos valem como "tempos informados": o disco vai pra fila e é cortado exatamente nesses pontos.

Cancelar
Salvar cortes e pôr na fila

Salvar

- Em "Precisam de você": o disco entra na fila e é cortado exatamente onde você marcou, com os nomes da tabela. O áudio já está guardado, não baixa de novo.
- Disco já cortado (≍ Editar disco: escolha a pasta do disco): a pasta é regravada nos cortes novos, com as mesmas tags e a capa. Os arquivos de antes ficam em .audios_pasta_pendencia\antes_da_edicao, na pasta dos discos.
- As suas correções (o que o programa sugeriu e o que você deixou) ficam anotadas em logs\correcoes_do_editor.txt. De tempos em tempos, mande esse arquivo na conversa de suporte: é com ele que os cortes automáticos são ajustados. Dá pra desligar nas Configurações.

Dica: o som sai pelo alto-falante do computador. Se ele não tocar, a tela diz por quê e continua funcionando para ver e marcar.

9. Quando algo der errado

Cada vez que o programa abre, ele grava um arquivo de log em <pasta dos discos>\logs\, com nome DiscoFácil_<data>_<hora>.log. O caminho aparece no começo do log da tela.

É só anexar esse arquivo na conversa de suporte: ele tem a versão, as configurações, cada disco com a edição escolhida, o motivo de cada recusa e o local de cada erro. As chaves (Discogs, Groq, YouTube) nunca aparecem nele.

- Áudio com qualidade baixa ou "bloqueado": confira os cookies (seção 1) e se o navegador está com login no YouTube.
- Primeira abertura num computador novo: o programa instala sozinho o Deno (~40 MB), que o YouTube exige pra liberar o áudio de boa qualidade. A fila espera a instalação (até 10 min).

DiscoFácil 12.18 · Elaborado por Glauco - Barra do Piraí - RJ