DiscoFácil

Tutorial · versão 12.22

Álbuns do YouTube separados em faixas

O que o programa faz

Você cola o link de um disco inteiro que está no YouTube. O DiscoFácil descobre qual disco é no Discogs (um catálogo gratuito de discos na internet), baixa o áudio, separa as músicas e grava cada uma num arquivo MP3 com o nome da música, o número da faixa, o artista, o ano e a capa.

O caminho, em 4 passos

- Uma vez só: em Configurações, escolha a pasta dos discos e cole a chave do Discogs (seção 1).
- Escolha o modo (Vídeo Único, Canal Inteiro ou Playlist Completa) e cole o link (seção 4).
- Clique em Enfileirar. O resto é sozinho: baixar, identificar, cortar, gravar.
- O que o programa não tiver certeza vai pra Precisam de você, pra você decidir (seção 7). Ele prefere perguntar a gravar errado.

Dica: cada item da janela tem um botão ? ao lado. Clique nele pra ver a explicação daquele item, sem sair do programa (seção 2).

1. Primeira vez: Configurações

Clique em Configurações, no alto à direita. São duas abas.


Aba "Pasta de Saída"



Campo	O que é	O que colocar
Onde as músicas serão salvas	A pasta dos discos. Cada disco vira uma subpasta "Artista - Álbum (Ano)". Os registros de cada uso ficam na subpasta logs.	Qualquer pasta com espaço, ex.: C:\SOM
Bitrate mínimo (kbps)	A qualidade mínima do áudio. Abaixo disso o disco é pulado, em vez de gravado com som ruim.	80 (padrão). O YouTube costuma ter cerca de 130. Valor alto demais faz muito disco ser pulado.
Confiança mínima (%)	A nota (0 a 100) de "é este mesmo o disco?". Abaixo dela o programa não baixa sozinho: pergunta em Precisam de você.	80 (padrão). Com 60 ele baixa mais sozinho, com mais risco de pegar o disco errado.
Usar cookies do navegador	Usa o seu login do YouTube no navegador. Sem isso o YouTube às vezes só entrega áudio de qualidade baixa.	automático, e deixe um navegador com login no YouTube.
Modo leve (recomendado para notebook)	O programa força menos o computador: o ffmpeg roda com prioridade baixa e o ✂ Editar mede uma coisa de cada vez. Os cortes são os mesmos.	Marcado (padrão). Desmarque só num computador de mesa bem ventilado, pra ganhar velocidade.
Guardar as correções feitas no ✂ Editar	Anota o que o programa sugeriu e o que você acertou no editor (seção 8), pra ajustar os cortes automáticos.	Marcado (padrão). Desmarque quando o ajuste estiver pronto.

Aba "Chaves de API"


Uma "chave" é uma senha que o site dá de graça pra programas como este consultarem o catálogo. Só a do Discogs é obrigatória.



Chave	Pra que serve	Precisa?
Discogs	Identificar o disco: nomes das músicas, artista, ano e capa vêm de lá.	Sim. Sem ela nenhum disco é identificado.
Groq	Inteligência artificial que dá palpites quando o título do vídeo é confuso (ex.: não diz o nome do disco). O Discogs sempre confere o palpite.	Não. Ajuda em casos difíceis.
YouTube Data API	Buscar Playlists (seção 6) e listar os vídeos de um canal mais rápido.	Só pra usar Buscar Playlists.

Como conseguir a chave do Discogs


O ? ao lado do campo explica, e o link embaixo do campo já abre a página certa:




Clique em Salvar. As configurações aparecem no log; as chaves aparecem só como "configurada", nunca o valor.

2. Os botões de ajuda (?)


Todo ? abre uma explicação curta do item ao lado. Feche com Fechar ou Esc. O ? do alto da janela explica o programa todo:



Nas Configurações, o ? de cada campo diz o que ele faz e o valor recomendado. Exemplo, o da confiança mínima:



3. A janela principal




Parte	Pra que serve
? · Fila · Buscar Playlists · Configurações	Ajuda geral; o que está esperando a vez (seção 5); achar playlists de um artista (seção 6); configurações (seção 1).
Modo de processamento	Que tipo de link você vai colar (seção 4).
Campo do link	Onde se cola o endereço do YouTube. Enter = Enfileirar.
Copiar Log	Copia todo o registro da tela, pra colar numa mensagem.
Abrir Pasta	Abre a pasta dos discos.
Pausar fila / Retomar fila	Pausar termina o disco atual e para. Retomar continua de onde parou.
Precisam de você (N)	Os discos que esperam a sua decisão (seção 7).
✂ Editar disco	Ouvir e acertar os cortes de um disco que já está na pasta (seção 8).
Enfileirar	Põe o link na fila. Os discos são feitos um de cada vez, na ordem.
Progresso	A linha de cima diz o que está sendo feito e quanto falta. Embaixo, o registro de cada passo: verde = deu certo, laranja = aviso, vermelho = erro.


4. Escolher o modo e colar o link

Modo	Quando usar	Link parecido com
Vídeo Único	Um vídeo com o disco inteiro (o título costuma ter "Full Album").	youtube.com/watch?v=...
Canal Inteiro	Todos os discos inteiros de um canal. Pode levar horas.	youtube.com/@nomedocanal
Playlist Completa	Um disco em que cada vídeo é uma música. Pode colar várias playlists, uma por linha.	youtube.com/playlist?list=...

Cole o link e clique em Enfileirar (ou Enter). O link sai do campo assim que entra na fila. Se o link não combinar com o modo, o programa avisa e oferece trocar de modo:




No modo Playlist, só saem do campo as playlists que entraram na fila; as que deram erro ficam, com o motivo.




Botão direito do mouse

Nos campos de texto: Colar, Copiar, Selecionar tudo e Limpar. No log: Copiar e Selecionar tudo.



5. Acompanhar e controlar a fila

Pra ler algo lá atrás no log, role pra cima: ele fica parado e aparece ↓ N linhas novas. Clique nele (ou role até o fim) pra voltar a acompanhar.



Fila

Mostra o que ainda vai ser feito, na ordem. Pra desistir de algum: marque e clique em Tirar da lista.



A fila fica guardada


Pode fechar o programa no meio. Na próxima vez ele pergunta se continua. Depois não perde nada: o botão Retomar (N) fica na linha de botões.



Dica: enquanto um disco é cortado, o próximo da fila já vai sendo baixado. Cada disco leva poucos minutos.

6. Buscar Playlists

Pra quando o disco não está num vídeo só, mas numa playlist (uma música por vídeo). Digite o artista (e o álbum, se quiser) e clique em Buscar. Marque as playlists certas e clique em Adicionar à lista: elas vão pro campo do modo Playlist Completa. Daí é só Enfileirar. Precisa da chave do YouTube (seção 1).



O que fica na pasta


```
C:\SOM\Neco - Coquetel Bossa Nova (1963)\
   01 - Jogado Fora.mp3
   02 - Você.mp3
   ...
   cover.jpg
```

- Cada MP3 leva nome, número, artista, álbum, ano, gênero e capa. Aparecem no Windows Explorer e em qualquer tocador.
- Disco que você já tem (baixado antes pelo programa) é pulado: o log diz "já está no acervo".
- "Track 1, Track 2..." no lugar dos nomes: o programa não conseguiu confirmar qual música é cada pedaço. Ele prefere número a nome errado.
- Faixas "a conferir": quando o nome saiu pela ordem do disco, ou músicas emendadas foram separadas pela duração, o log diz quais faixas ouvir.
- Disco sem as durações no Discogs: o programa procura as durações no Deezer e no iTunes (sem precisar de chave). Os nomes continuam os do Discogs.
- Músicas sem pausa entre elas, ou sem durações em lugar nenhum: o programa procura nos comentários do vídeo uma lista com os tempos (muita gente posta). Só usa se for a lista deste disco, conferida com o Discogs e com as pausas do áudio.
- Corte no lugar errado? Use ✂ Editar disco (seção 8). Disco errado? Apague a pasta e mande o arquivo de log (seção 9).

7. Precisam de você

Discos que o programa não quis decidir sozinho. Nada foi gravado errado: ele espera você.

Antes de pôr aqui um disco "Não achado", com "Confiança baixa" ou "Talvez outro disco", o programa confere os cortes como o ✂ Editar faria. Se todos caem em pausas claras e nenhum pedaço tem menos de 90 s, ele grava sozinho: com os nomes da lista do vídeo (capítulos, descrição ou comentário), marcados "conferir" nas tags, ou com "Track N" quando o vídeo não traz a lista. Se não, o disco vem pra cá com o motivo ("não gravei sozinho: ...") e o áudio já guardado.



Motivo	O que quer dizer	O que fazer
Não achado no Discogs	A busca não achou o disco, quase sempre porque o título do vídeo não diz o nome dele direito.	Corrigir busca com o artista e o álbum certos. Ou Enfileirar: baixa assim mesmo, com os nomes do vídeo ou "Track N".
Confiança baixa	Achou um disco, mas não tem certeza de que é este.	Abra o vídeo (▶) e confira. Se for o certo, Enfileirar.
Corte não bateu	O disco é este, mas as músicas não se separaram como o Discogs diz.	Enfileirar = processar assim mesmo: as músicas emendadas, sem pausa, são separadas pela duração e saem marcadas "a conferir". Se o Discogs não tem as durações e o corte juntaria músicas, o disco continua aqui. Ou ✂ Editar: você ouve e acerta os cortes (seção 8). Se faltar pausa demais, continua aqui: use ✂ Editar, Informar tempos ou Buscar outra versão do vídeo.
Talvez outro disco	O áudio não combina com o disco achado: pode ser outra edição.	Corrigir busca ou Buscar outra versão.
Download falhou	O vídeo saiu do ar, ficou privado ou bloqueado.	Buscar outra versão.
Discogs não respondeu	O Discogs limitou os pedidos por um tempo.	Nada: volta sozinho pra fila em 10 minutos (até 3 vezes).


Motivo	O que quer dizer	O que fazer
Gravados com Track N	O disco já foi gravado, mas sem os nomes ("Track 1", "Track 2"...). Só aparece neste filtro, não em "Todos os motivos".	✂ Editar: abre o disco gravado (✂ Editar disco) pra pôr os nomes. Ao salvar, ele sai da lista.

Como usar a lista

- Selecionar: clique; Ctrl+clique (um a um); Shift+clique (um trecho); Selecionar tudo ou Todos com este motivo.
- Filtrar pelo motivo e buscar por qualquer parte do título.
- ▶ abrir (ou duplo clique) abre o vídeo no navegador. Embaixo da tabela aparece o motivo completo da linha.
- Remover: vai pra Descartados, de onde dá pra recuperar.
- ✂ Editar (seção 8), Informar tempos e Corrigir busca (abaixo) valem pra um disco selecionado.
- Uma ampulheta na frente do título = já está na fila.
- Se a nova tentativa (Enfileirar, Corrigir busca, ✂ Editar) não der certo, o disco volta pra lista, com o motivo ("Tentou de novo em ... e não deu: ..."), o áudio guardado e o que você corrigiu.


Informar tempos

Pra quando você faz questão de um disco que o programa não conseguiu separar sozinho. Cole a lista das músicas com o tempo de cada uma, uma por linha: o início ("0:00 Nome", "3:12 Nome"...) ou a duração ("Nome 3:12"). Dá pra copiar de um comentário do vídeo, do Discogs ou de um site. O disco entra na fila e é cortado nesses tempos, ajustados à pausa mais próxima.




Corrigir busca

Digite o artista e o álbum como aparecem no Discogs (vale abrir discogs.com e procurar). A busca é refeita e o disco entra na fila.



8. Ouvir e acertar os cortes (✂ Editar)

Abre pelo botão ✂ Editar de "Precisam de você" ou pelo ✂ Editar disco da janela principal. Mostra o disco inteiro desenhado, com os cortes que o programa achou; você ouve, confere e acerta.



Parte	Pra que serve
Desenho de cima	O disco inteiro. Clique num ponto pra ir até ele. O retângulo é o trecho ampliado.
Desenho de baixo	O trecho ampliado. Cinza = pausa. Cortes: azul = numa pausa; laranja tracejado = estimado pela duração (ouça esses); verde = marcado por você. Clique pra pôr o cursor ali.
▶ Tocar / Pausar	Toca a partir do cursor, até o fim do disco se quiser (tecla: espaço).
◀ marca · marca ▶	Leva o cursor ao corte anterior ou ao próximo (Ctrl+← / Ctrl+→).
◀◀ 10s · 10s ▶▶ · início · fim	Volta ou avança 10 s; os dois botões das pontas vão ao começo e ao fim do disco (← / → andam 1 s).
✂ Marcar corte	Põe um corte onde está o cursor (tecla M). Se já houver um a menos de 2 s, ele muda de lugar.
Ouvir a emenda	Toca 5 s antes e 5 s depois do corte escolhido (tecla E).
⇤ 0,5s · 0,5s ⇥	Empurra o corte escolhido meio segundo.
Ao silêncio mais perto	Leva o corte à pausa mais próxima.
Apagar marca	Tira o corte escolhido: as duas músicas viram uma (tecla Del).
Apagar pedaço	Em cima da tabela. Tira o pedaço onde está o cursor (um silêncio, um defeito, uma música): fica cinza e riscado, não é gravado, e as faixas de depois andam uma casa. Clique de novo pra trazer de volta. Pra tirar um trecho do meio de uma música, marque um corte de cada lado e apague o pedaço do meio.

Parte	Pra que serve
Tabela	As músicas com início e duração; a coluna Discogs é a duração que o Discogs dá. Clique pra ir à música.
Nome (duplo clique)	Escreva outro, ou escolha na lista os nomes achados no Discogs, nos capítulos, na descrição e nos comentários do vídeo.
Colar nomes	Cole a lista inteira (de um site, do Discogs, de um comentário), um nome por linha: número e tempo na frente saem sozinhos.

Em cima da tabela aparece se falta ou sobra corte (a música longa demais fica em vermelho) e quantos estão estimados.

A guia amarela: ajuda a achar o corte, não corta nada


- Amarelo: onde o Discogs poria cada corte, somando as durações das músicas (e a duração de cada uma, em cima). Um tracinho amarelo sem corte perto costuma ser o corte que falta.
- Clicar perto de uma guia leva o cursor exatamente pra ela.

Você tem a última palavra

Se você apagar um corte, juntar músicas ou deixar menos faixas do que o Discogs diz, o disco sai assim, com os nomes da tabela. Os nomes acompanham os cortes: juntar duas músicas dá "A / B"; um corte no meio de uma dá "A (2)"; marcar de novo um corte apagado devolve os nomes.

Disco que o Discogs não confirmou

Em "Confiança baixa", "Não achado" ou "Talvez outro disco", o palpite do Discogs pode ser outro disco, então ele não entra. O artista, o álbum e o ano vêm do título do vídeo, num quadro amarelo pra você conferir (o título tinha "Sotfly"; corrija pra "Softly"). Os cortes e os nomes vêm dos capítulos, da descrição ou de um comentário do vídeo, se houver. Quando uma lista do vídeo tem o mesmo número de músicas que os pedaços (na abertura ou depois que você marca os cortes que faltavam), os nomes entram sozinhos, com o aviso amarelo "Nomes: ... - confira". O palpite do Discogs fica só no duplo clique.



Salvar

- Em "Precisam de você": o disco entra na fila e é cortado exatamente onde você marcou, com os nomes da tabela. O áudio já está guardado, não baixa de novo.
- Disco já cortado (✂ Editar disco: escolha a pasta do disco): a pasta é regravada nos cortes novos, com as mesmas tags e a capa. Os arquivos de antes ficam em .audios_pasta_pendencia\antes_da_edicao, na pasta dos discos. Se o disco saiu com "Track N", o editor busca os nomes no Discogs (pelo disco gravado nas tags) e os põe quando o número de pedaços bate.
- As suas correções (o que o programa sugeriu e o que você deixou) ficam anotadas em logs\correcoes_do_editor.txt, e o "desenho do volume" de cada disco editado (uns 100 KB, não dá pra ouvir) em logs\medidas_do_editor. De tempos em tempos, mande o arquivo e essa pasta zipada na conversa de suporte: é com eles que os cortes automáticos são ajustados, sem precisar dos áudios. Dá pra desligar nas Configurações.

Dica: o som sai pelo alto-falante do computador. Se ele não tocar, a tela diz por quê e continua funcionando para ver e marcar.

9. Quando algo der errado

Cada vez que o programa abre, ele grava um arquivo de log em <pasta dos discos>\logs\, com nome DiscoFacil_<data>_<hora>.log. O caminho aparece no começo do log da tela.

É só anexar esse arquivo na conversa de suporte: ele tem a versão, as configurações, cada disco com a edição escolhida, o motivo de cada recusa e o local de cada erro. As chaves (Discogs, Groq, YouTube) nunca aparecem nele.

- Áudio com qualidade baixa ou "bloqueado": confira os cookies (seção 1) e se o navegador está com login no YouTube.
- Primeira abertura num computador novo: o programa instala sozinho o Deno (~40 MB), que o YouTube exige pra liberar o áudio de boa qualidade. A fila espera a instalação (até 10 min).

DiscoFácil 12.22 · Elaborado por Glauco - Barra do Piraí - RJ