МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Исследование структур загрузочных модулей

Студент гр. 8383	 Костарев К.В
Преподаватель	Ефремов М.А

Санкт-Петербург 2020

Цель работы.

Исследование различий в структурах исходных текстов модулей типов .COM и .EXE, структур файлов загрузочных модулей и способов их загрузки в основную память.

Выполнение работы.

В первую очередь был написан текст исходного .COM модуля для программы, определяющей тип PC и версию системы. Для выполнения этой задачи ассемблерная программа читает содержимое предпоследнего байта ROM BIOS, и в соответствие с табл. 1 определяет тип PC и выводит строку с названием модели. Если код не совпадает ни с одним значением, то двоичный код переводится в символьную строку, содержащую запись шестнадцатеричного числа и выводится на экран.

Таблица 1 – Соответствие кода и типа РС

Тип	Код
PC	FF
PC/XT	FE, FB
AT	FC
PS2 модель 30	FA
PS2 модель 50 или 60	FC
PS2 модель 80	F8
PC Convertiable	F9
PCjr	FD

Для решения задачи определения версии системы ассемблерная программа по значению регистров AL и AH, после выполнения функции 30H прерывания 21H, формирует текстовую строку в формате х.у, где х – номер основной версии, а у – номер модификации, числа в десятичной системе счисления. Также по значению регистров BH и BL:СХ формируются строки со значением ОЕМ и серийного номера пользователя.

Результатом линковки были получены «хороший» .COM и «плохой» .EXE модули.

Далее был написан текст исходного «хорошего» .EXE модуля, который выполняет те же задачи, что и .COM и «плохой» .EXE, с последующей линковкой.

Код исходных модулей представлен в Приложении А.

Отличия исходных текстов СОМ и ЕХЕ программ:

1. Сколько сегментов должна содержать СОМ-программа?

СОМ-программа содержит только один сегмент.

2. EXE-программа?

Тем временем ЕХЕ может содержать произвольное число сегментов.

3. Какие директивы должны обязательно быть в тексте COMпрограммы?

ORG 100H, которая необходима для размещения PSP, и Assume для инициализации регистров.

- 4. Все ли форматы команд можно использовать в СОМ-программе?
- В СОМ отсутствует таблица настроек, а следовательно для них некорректно указание адреса сегмента.

После этого в FAR были открыты файлы .COM, «плохого» и «хорошего» .EXE модулей в шестнадцатеричном виде с последующим их сравнением. Содержание файлов представлено в Приложении Б.

Отличия форматов файлов СОМ и ЕХЕ модулей:

- 1. Какова структура файла СОМ? С какого адреса располагается код? Файл СОМ содержит только лишь сегмент с кодом и данными, в памяти код начинается с адреса 100H.
- 2. Какова структура «плохого» EXE? С какого адреса располагается код? Что располагается с адреса 0?

«Плохой» EXE тоже содержит только сегмент с кодом и данными, но начинается с адреса 300H. С адреса 0H располагается заголовок и таблица настроек.

3. Какова структура «хорошего» EXE? Чем он отличается от файла «плохого» EXE?

В «плохом» ЕХЕ только один сегмент, и при этом файл занимает больше памяти, т.к. по умолчанию память до адреса 300Н зарезервирована под таблицу релокации. В начале файлов информация отличается.

Далее в отладчике TD был загружен .COM файл, представленный на рис.

1.




Рисунок 1 – COM файл, запущенный в отладчике TD

Загрузка СОМ модуля в основную память:

1. Какой формат загрузки модуля COM? С какого адреса располагается код?

Код и данные располагаются с адреса 100Н.

2. Что располагается с адреса 0?

При загрузке ОС с адреса 0H располагается PSP.

3. Какие значения имеют сегментные регистры? На какие области памяти они указывают?

При запуске COM файла все сегментные регистры содержат адрес PSP.

4. Как определяется стек? Какую область памяти он занимает? Какие адреса?

Стек занимает всю доступную память вместе с кодом и данными. При загрузке в SP записывается FFFE, а в BP 0000.

Также в отладчике TD был загружен и «хороший» EXE файл, который представлен на рис. 2.




Рисунок 2 – «хороший» ЕХЕ файл, запущенный в отладчике TD Загрузка «хорошего» ЕХЕ модуля в основную память:

- 1. Как загружается «хороший» EXE? Какие значения имеют сегментные регистры?
- В сегментные регистры CS и SS записываются адреса начала соответствующего сегмента при загрузке, а в DS и ES адрес начала PSP.
- 2. На что указывают регистры DS и ES?

DS и ES указывают на начало PSP.

3. Как определяется стек?

Память под стек выделяется в соответствии с моделью памяти в программе, если только это не прописано в самой программе. При ее загрузке инициализируются регистры BP и SP.

4. Как определяется точка входа?

Точкой входа является начало сегмента кода CS, если она не указана явно. В программе точка входа указывается в конце директивой END <точка входа>.

Выводы.

В ходе выполнения данной лабораторной работы были исследованы различия в структурах исходных текстов модулей типов .COM и .EXE, структур файлов загрузочных модулей и способов их загрузки в основную память. Для исследования были написаны две программы для COM и EXE модулей, решающие одну и ту же задачу определения типа PC, версии и серийных номеров ОЕМ и пользователя.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОГРАММ

СОМ модуль:

```
TESTPC SEGMENT
ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING
ORG 100H
START: JMP BEGIN
TYPE PC db 'Type: ', '$'
VERSION db 'Version: ', '$'
SERIAL db ODH, OAH, 'Serial: ', '$'
OEM db ODH, OAH, 'OEM: ', '$'
NEW STR db " $"
NEW STR2 db "
STR PC db 'PC', 0DH, 0AH, '$'
STR PCXT db 'PC/XT', ODH, OAH, '$'
STR AT db 'AT', ODH, OAH, '$'
STR PS230 db 'PS2 model 30',0DH,0AH,'$'
STR PS280 db 'PS2 model 80',0DH,0AH,'$'
STR PCJR db 'PCjr', ODH, OAH, '$'
STR PCCO db 'PC Convertible', ODH, OAH, '$'
TETR TO HEX PROC near
    and AL, OFh
    cmp AL,09
    jbe NEXT
    add AL,07
    NEXT: add AL, 30h
    ret
TETR TO HEX ENDP
BYTE TO HEX PROC near
    push CX
    mov AH, AL
    call TETR TO HEX
    xchg AL, AH
    mov CL, 4
    shr AL, CL
    call TETR TO HEX
    pop CX
    ret
BYTE TO HEX ENDP
WRD TO HEX PROC near
   push BX
    mov BH, AH
    call BYTE TO HEX
    mov [DI], AH
```

```
dec DI
    mov [DI], AL
    dec DI
   mov AL, BH
    call BYTE_TO_HEX
    mov [DI], AH
    dec DI
    mov [DI], AL
    pop BX
    ret
WRD TO_HEX ENDP
BYTE TO DEC PROC near
   push CX
    push DX
   xor AH, AH
    xor DX, DX
   mov CX,10
loop bd: div CX
    or DL,30h
   mov [SI], DL
   dec SI
   xor DX, DX
    cmp AX, 10
    jae loop_bd
    cmp AL,00h
    je end l
    or AL,30h
   mov [SI],AL
end 1: pop DX
    pop CX
    ret
BYTE_TO_DEC ENDP
WRITE NUMBER PROC near
   push AX
   mov AH, 02H
    int 21H
   pop AX
    ret
WRITE NUMBER ENDP
WRITE_STRING PROC near
    push AX
   mov AH, 09H
    int 21H
    pop AX
    ret
WRITE STRING ENDP
```

```
WRITE TYPE PROC near
    push AX
    push BX
    push DX
    push ES
    mov DX, offset TYPE_PC
    call WRITE STRING
    mov
        BX,0F000H
         ES, BX
    mov
         AL, ES: [OFFFEH]
    mov
    call BYTE TO HEX
    cmp AX, OFFH
    je printPC
    cmp AX, OFEH
    je printPCXT
    cmp AX, OFCH
    je printAT
    cmp AX, OFAH
    je printPS230
    cmp AX, 0F8H
    je printPS280
    cmp AX, OFDH
    je printPCjr
    cmp AX, 0F9H
    je printPCCo
printPC:
    mov DX, offset STR PC
    jmp printSTR
printPCXT:
    mov DX, offset STR PCXT
    jmp printSTR
printAT:
    mov DX, offset STR AT
    jmp printSTR
printPS230:
    mov DX, offset STR PS230
    jmp printSTR
printPS280:
    mov DX, offset STR PS280
    jmp printSTR
printPCjr:
    mov DX, offset STR_PCJR
    jmp printSTR
printPCCo:
    mov DX, offset STR PCCO
printSTR:
    call WRITE STRING
         ES
    pop
         DX
    pop
    pop BX
```

```
pop AX
    ret
WRITE TYPE ENDP
WRITE_VERSION PROC near
    push AX
    push DX
    mov DX, offset VERSION
    call WRITE STRING
   mov DL, AL
    add DL, '0'
    call WRITE NUMBER
    mov DL, '.'
    call WRITE NUMBER
   mov DL, AH
    add DL, '0'
    call WRITE NUMBER
    pop DX
   pop AX
    ret
WRITE VERSION ENDP
WRITE OEM PROC near
    push AX
    push DX
    mov DX, offset OEM
    call WRITE STRING
   mov SI, offset NEW STR
     add SI, 2
    mov AL, BH
     call BYTE TO DEC
     mov DX, offset NEW STR
     call WRITE STRING
    pop DX
   pop AX
    ret
WRITE OEM ENDP
WRITE SERIAL PROC near
    push AX
    push DX
    mov DX, offset SERIAL
    call WRITE STRING
   mov DI, offset NEW STR2
     add DI, 6
     mov AX, CX
     call WRD TO HEX
     mov AL, BL
     call BYTE TO HEX
     sub DI, 2
```

```
mov [DI], AX
     mov dx, offset NEW STR2
     call WRITE STRING
    pop DX
    pop AX
    ret
WRITE SERIAL ENDP
BEGIN:
    call WRITE TYPE
   mov AH, 30H
    int 21H
    call WRITE VERSION
    call WRITE OEM
    call WRITE SERIAL
   xor AL, AL
   mov AH, 4Ch
    int 21H
TESTPC ENDS
END START
ЕХЕ модуль:
AStack SEGMENT STACK
         DW 20h DUP(?)
AStack ENDS
DATA SEGMENT
    TYPE PC db 'Type: ', '$'
    VERSION db 'Version: ', '$'
    SERIAL db ODH, OAH, 'Serial: ', '$'
    OEM db ODH, OAH, 'OEM: ', '$'
    NEW_STR db " $"
    NEW STR2 db "
    STR PC db 'PC', ODH, OAH, '$'
    STR PCXT db 'PC/XT', ODH, OAH, '$'
    STR AT db 'AT', ODH, OAH, '$'
    STR PS230 db 'PS2 model 30',0DH,0AH,'$'
    STR PS280 db 'PS2 model 80',0DH,0AH,'$'
    STR PCJR db 'PCjr', ODH, OAH, '$'
    STR PCCO db 'PC Convertible', ODH, OAH, '$'
DATA ENDS
CODE SEGMENT
   ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack
TETR TO HEX PROC near
    and AL, OFh
    cmp AL,09
    jbe NEXT
    add AL,07
```

```
NEXT: add AL, 30h
    ret
TETR TO HEX ENDP
BYTE_TO_HEX PROC near
    push CX
    mov AH, AL
    call TETR TO HEX
    xchg AL, AH
    mov CL,4
    shr AL,CL
    call TETR TO HEX
    pop CX
    ret
BYTE_TO_HEX ENDP
WRD TO HEX PROC near
    push BX
    mov BH, AH
    call BYTE TO HEX
    mov [DI], AH
    dec DI
    mov [DI], AL
    dec DI
    mov AL, BH
    call BYTE TO HEX
    mov [DI], AH
    dec DI
    mov [DI], AL
    pop BX
    ret
WRD TO HEX ENDP
BYTE TO DEC PROC near
    push CX
    push DX
    xor AH, AH
    xor DX, DX
    mov CX, 10
loop bd: div CX
    or DL, 30h
    mov [SI], DL
    dec SI
    xor DX,DX
    cmp AX,10
    jae loop bd
    cmp AL,00h
    je end_l
    or AL, 30h
    mov [SI], AL
```

```
end_l: pop DX
   pop CX
    ret
BYTE TO DEC ENDP
WRITE NUMBER PROC near
    push AX
    mov AH, 02H
    int 21H
    pop AX
    ret
WRITE NUMBER ENDP
WRITE_STRING PROC near
    push AX
    mov AH, 09H
    int 21H
    pop AX
    ret
WRITE STRING ENDP
WRITE TYPE PROC near
    push AX
    push BX
    push DX
    push ES
    mov DX, offset TYPE PC
    call WRITE STRING
    mov BX,0F000H
    mov ES,BX
    mov AL, ES: [OFFFEH]
    call BYTE TO HEX
    cmp AX, OFFH
    je printPC
    cmp AX, OFEH
    je printPCXT
    cmp AX, OFCH
    je printAT
    cmp AX, OFAH
    je printPS230
    cmp AX, 0F8H
    je printPS280
    cmp AX, OFDH
    je printPCjr
    cmp AX, 0F9H
    je printPCCo
printPC:
    mov DX, offset STR_PC
    jmp printSTR
printPCXT:
```

```
mov DX, offset STR PCXT
    jmp printSTR
printAT:
    mov DX, offset STR AT
    jmp printSTR
printPS230:
    mov DX, offset STR PS230
    jmp printSTR
printPS280:
    mov DX,offset STR_PS280
    jmp printSTR
printPCjr:
    mov DX, offset STR PCJR
    jmp printSTR
printPCCo:
    mov DX, offset STR_PCCO
printSTR:
    call WRITE STRING
    pop ES
    pop DX
    pop BX
        AX
    pop
    ret
WRITE TYPE ENDP
WRITE VERSION PROC near
    push AX
    push DX
    mov DX, offset VERSION
    call WRITE STRING
    mov DL, AL
    add DL, '0'
    call WRITE NUMBER
    mov DL, '.'
    call WRITE NUMBER
   mov DL, AH
    add DL, '0'
    call WRITE NUMBER
    pop DX
    pop AX
    ret
WRITE VERSION ENDP
WRITE OEM PROC near
    push AX
    push DX
    mov DX, offset OEM
    call WRITE STRING
    mov SI, offset NEW STR
     add SI, 2
```

```
mov AL, BH
     call BYTE TO DEC
     mov DX, offset NEW STR
     call WRITE STRING
    pop DX
    pop AX
    ret
WRITE OEM ENDP
WRITE SERIAL PROC near
    push AX
    push DX
    mov DX, offset SERIAL
    call WRITE STRING
    mov DI, offset NEW STR2
    add DI, 6
     mov AX, CX
     call WRD TO HEX
     mov AL, BL
     call BYTE TO HEX
     sub DI, 2
     mov [DI], AX
     mov dx, offset NEW STR2
     call WRITE STRING
    pop DX
    pop AX
    ret
WRITE SERIAL ENDP
MAIN PROC FAR
    push AX
    sub AX, AX
    mov AX, DATA
   mov DS, AX
    pop AX
    call WRITE TYPE
   mov AH, 30H
    int 21H
    call WRITE VERSION
    call WRITE OEM
    call WRITE SERIAL
    xor AL, AL
   mov AH, 4Ch
    int 21H
MAIN ENDP
CODE ENDS
     END MAIN
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СОДЕРЖАНИЕ ФАЙЛОВ ПРОГРАММ В ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОМ ВИДЕ

.COM:

view LR1COM.COM - Far 3.0.5555 x64 ::\Users\kikos\Downloads\LabOS\LabOS\MASM\MASM\LR1COM.COM 0000000000: E9 A7 01 54 79 70 65 3A 20 24 56 65 72 73 69 6F é§⊕Type: \$Versio 0000000010: 6E 3A 20 24 0D 0A 53 65 72 69 61 6C 3A 20 24 0D n: \$⊅⊠Serial: \$⊅ 00000000020: 0A 4F 45 4D 3A 20 24 20 20 24 20 20 20 20 20 **©**OEM: \$ 20 0000000030: 20 20 24 50 43 0D 0A 24 50 43 2F 58 54 0D 0A 24 \$PCJ@\$PC/XTJ@\$ 0000000040: 41 54 0D 0A 24 50 53 32 20 6D 6F 64 65 6C 20 33 AT♪≋\$PS2 model 3 0000000050: 30 0D 0A 24 50 53 32 20 6D 6F 64 65 6C 20 38 30 0.№\$PS2 model 80 D⊠\$PCirD⊠\$PC Con 0000000060: 0D 0A 24 50 43 6A 72 0A 24 50 43 20 43 6F 0000000070: 76 65 72 74 69 62 6C 65 0D 0A 24 24 0F 3C 09 76 vertible №\$\$¢<ov 0000000080: 02 04 07 04 30 C3 51 8A E0 E8 EF FF 86 C4 B1 04 **⊕**♦•♦0ÃQŠàèïÿ†Ä±♦ ÒèèæÿYÃSŠüèéÿ^%0 0000000090: D2 E8 E8 E6 FF 59 C3 53 8A FC E8 E9 FF 88 25 4F ^#0ŠCèÞÿ^%0^#[Ã0 00000000A0: 88 05 4F 8A C7 E8 DE FF 88 25 4F 88 05 5B C3 51 00000000B0: 52 32 E4 33 D2 B9 0A 00 F7 F1 80 CA 30 88 14 4E R2ä3Ò¹⊠ ÷ñ€Ê0^¶N 00 74 04 0C 30 88 04 5A 3Ò=**s**ñ< t♦♀0^♦Z 00000000C0: 33 D2 3D 0A 00 73 F1 YÃP '@Í!XÃP 'oÍ!XÃ 00000000D0: 59 C3 50 B4 02 CD 21 58 C3 50 B4 09 CD 21 58 C3 PSR♠º♥@èïÿ» ðŽÃ& 00000000E0: 50 53 52 06 BA 03 01 EF FF BB 00 F0 8E C3 26 00000000F0: A0 FE FF E8 90 FF 3D FF 00 74 1E 3D FE 00 74 1F bÿè®ÿ=ÿ t▲=b t▼ 0000000100: 3D FC 00 74 20 3D FA 00 74 21 3D F8 00 74 22 3D =ü t =ú t!=ø t"= ý t#=ù t\$º3@ë"⊡º 0000000110: FD 00 74 23 3D F9 00 74 24 BA 33 01 EB 22 90 BA 0000000120: 38 01 EB 1C 80ëL2º@0ë-2ºE0ë► 90 BA 40 01 EB 16 90 BA 45 01 EB 10 63 01 EB 04 90 BA 6A 01 0000000130: 90 BA 54 01 EB 0A 90 BA 2ºT@ë⊠2ºc@ë◆2ºj@ è-ÿ•Z[XÃPRº⊠@è‰ÿ 0000000140: E8 96 FF 07 5A 5B 58 C3 50 52 BA 0A 01 E8 89 FF ŠĐ€Â0èzÿ².èuÿŠÔ€ 0000000150: 8A D0 80 C2 30 E8 B2 2E E8 75 FF 8A D4 80 Â0èmÿZXÃPRº▼⊕èiÿ 0000000160: C2 30 E8 6D FF 5A 58 C3 50 52 BA 1F 01 E8 69 FF 0000000170: BE 27 01 83 C6 02 8A C7 %'@fÆ**@**ŠCè4ÿº'@èX E8 34 FF BA 27 01 E8 58 ÿZXÃPRº¶@èMÿ¿*@f 0000000180: FF 5A 58 C3 50 52 BA 14 01 E8 4D FF BF 2A 01 83 Ç♠<Áè ÿŠÃèêbfï**®**‰ 0000000190: C7 06 8B C1 E8 00 FF 8A C3 E8 EA FE 83 EF 02 89 ♣º*@è2ÿZXÃè3ÿ´0Í 00000001A0: 05 BA 2A 01 E8 32 FF 58 C3 E8 33 FF B4 30 CD 0000001B0: 21 E8 94 FF E8 B1 FF E8 CA FF 32 C0 B4 4C CD 21 !è"ÿè±ÿèÊÿ2À LÍ!

58 C3 E8 33 FF B4 30 CD

CA FF 32 C0 B4 4C CD 21

З♠<Би яЉГикю́гп∰‰

+∈*@и2яZXГи3яҐ0Н !и"яи±яиКя2АҐLН!

000000490: C7 06 8B C1 E8 00 FF 8A

0000004A0: 05 BA 2A 01 E8 32 FF 5A

0000004B0: 21 E8 94 FF E8 B1 FF E8



wiew LR1EXE.EXE - Far 3.0.5555 x64

	.EVE - Lat 2.0.2222 x0		
		MASM\MASM\LR1EXE.EXE	W73 # 0
	0E 00 03 00 01 00 E5 16 2F 01 0C 00	20 00 00 00 FF FF 00 00 1E 00 00 00 01 00 33 01	MZ♬♥@ÿÿ @å=/@♀▲ @3@
0000000010: 46 00 00000000020: 0C 00		00 00 00 00 00 00 00 00	δ α_\@x ▼ @ ⊃@.
00000000030: 00 00		00 00 00 00 00 00 00 00	
	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	
00000000050: 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	
00000000060: 00 00		00 00 00 00 00 00 00	
0000000070: 00 00		00 00 00 00 00 00 00 00	
00000000080: 00 00		00 00 00 00 00 00 00	
00000000090: 00 00 000000000A0: 00 00		00 00 00 00 00 00 00 00	
000000000A0: 00 00		00 00 00 00 00 00 00 00	
00000000CO: 00 00		00 00 00 00 00 00 00 00	
00000000D0: 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	
00000000E0: 00 00		00 00 00 00 00 00 00	
00000000F0: 00 00		00 00 00 00 00 00 00 00	
0000000100: 00 00		00 00 00 00 00 00 00	
0000000110: 00 00 0000000120: 00 00	00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	
0000000120: 00 00		00 00 00 00 00 00 00 00	
0000000140: 00 00		00 00 00 00 00 00 00 00	
0000000150: 00 00		00 00 00 00 00 00 00 00	
0000000160: 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	
0000000170: 00 00		00 00 00 00 00 00 00	
0000000180: 00 00		00 00 00 00 00 00 00 00	
0000000190: 00 00		00 00 00 00 00 00 00	
00000001A0: 00 00 00000001B0: 00 00		00 00 00 00 00 00 00 00	
00000001C0: 00 00		00 00 00 00 00 00 00 00	
00000001D0: 00 00		00 00 00 00 00 00 00 00	
00000001E0: 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	
00000001F0: 00 00	00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00	
0000000200: 00 00		00 00 00 00 00 00 00	
0000000210: 00 00		00 00 00 00 00 00 00	
0000000220: 00 00 0000000230: 00 00		00 00 00 00 00 00 00 00	
0000000230: 56 79		65 72 73 69 6F 6E 3A 20	Type: \$Version:
00000000250: 24 0D		6C 3A 20 24 0D 0A 4F 45	\$J@Serial: \$J@OE
0000000260: 4D 3A	20 24 20 20 24 20	20 20 20 20 20 20 20 24	M: \$ \$ \$
0000000270: 50 43	0D 0A 24 50 43 2F	58 54 0D 0A 24 41 54 0D	PCDm\$PC/XTDm\$ATD
0000000280: 0A 24		64 65 6C 20 33 30 0D 0A	⊠\$PS2 model 30)⊠
0000000290: 24 50		65 6C 20 38 30 0D 0A 24	\$PS2 model 80 DE\$
	6A 72 0D 0A 24 50	43 20 43 6F 6E 76 65 72	PCjr⊅⊠\$PC Conver
	62 6C 65 0D 0A 24 3C 09 76 02 04 07	00 00 00 00 00 00 00 00 04 30 C3 51 8A E0 E8 EF	tible♪⊠\$ \$¢ <ov@♦•♦0ãqšàèï< td=""></ov@♦•♦0ãqšàèï<>
	C4 B1 04 D2 E8 E8	E6 FF 59 C3 53 8A FC E8	ÿ†Ä±♦ÒèèæÿYÃSŠüè
	88 25 4F 88 05 4F	8A C7 E8 DE FF 88 25 4F	éÿ^%0^ + 0ŠÇèÞÿ^%0
	5B C3 51 52 32 E4	33 D2 B9 0A 00 F7 F1 80	^‡[ÃQR2ä3Ò¹⊠ ÷ñ€
	88 14 4E 33 D2 3D	0A 00 73 F1 3C 00 74 04	Ê0^9N3Ò=⊠ sñ< t♦
	88 04 5A 59 C3 50	B4 02 CD 21 58 C3 50 B4	Q0^♦ZYÃP′@Í!XÃP′
	21 58 C3 50 53 52	06 BA 00 00 E8 EF FF BB	oÍ!XÃPSR♠º èïÿ»
	8E C3 26 A0 FE FF 00 74 1F 3D FC 00	E8 90 FF 3D FF 00 74 1E 74 20 3D FA 00 74 21 3D	ðžÃ& þÿè⊡ÿ=ÿ t▲ =b t♥=ü t =ú t!=
	74 22 3D FD 00 74	23 3D F9 00 74 24 BA 30	ø t"=ý t#=ù t\$º0
	22 90 BA 35 00 EB	1C 90 BA 3D 00 EB 16 90	ë"2°5 ë∟2°= ë = 2
	00 EB 10 90 BA 51	00 EB 0A 90 BA 60 00 EB	ºB ë ⊳ ፬ºQ ë ⊠ ፬º` ë
0000000380: 04 90	BA 67 00 E8 96 FF	07 5A 5B 58 C3 50 52 BA	∲⊡°g è-ÿ•Z[XÃPRº
	E8 89 FF 8A D0 80	C2 30 E8 7A FF B2 2E E8	• è‱ÿŠĐ€Â0èzÿ².è
	8A D4 80 C2 30 E8	6D FF 5A 58 C3 50 52 BA	uÿŠÔ€Â0èmÿZXÃPRº
	E8 69 FF BE 24 00	83 C6 02 8A C7 E8 34 FF	L èiÿ¾\$ fÆøŠÇè4ÿ
	00 E8 58 FF 5A 58 27 00 83 C7 06 8B	C3 50 52 BA 11 00 E8 4D C1 E8 00 FF 8A C3 E8 EA	°\$ èXÿZXÃPR°∢ èM ÿ¿' fÇ∳∢Áè ÿŠÃèê
	EF 02 89 05 BA 27	00 E8 32 FF 5A 58 C3 50	bfï ©‰ ♣º' è2ÿZXÃP
	B8 04 00 8E D8 58	E8 2A FF B4 30 CD 21 E8	+À,♦ ŽØXè*ÿ´0Í!è
	E8 A8 FF E8 C1 FF	32 C0 B4 4C CD 21	<pre>⟨ÿè"ÿèÁÿ2À'LÍ!</pre>