




Controle de Licença por Dispositivo

Guia Completo de Uso e Administração

Gerencie quantas máquinas cada usuário pode conectar simultaneamente

Versão 1.0 • Junho de 2026

- 1. O que é e por que usar?
- 2. Visão geral das funcionalidades
- 3. Para o usuário final (empresa)
 - 3.1. Visualizar máquinas conectadas
 - 3.2. Renomear uma máquina
 - 3.3. Desconectar uma máquina
 - 3.4. Quando aparece a tela de bloqueio
- 4. Alertas de segurança
- 5. Para o administrador do sistema
 - 5.1. Definir limite por plano
 - 5.2. Visualizar máquinas de uma empresa
 - 5.3. Desconectar máquina do administrador
 - 5.4. Planos e limites padrão
- 6. Exemplos práticos
- 7. Perguntas frequentes



1 O que é e por que usar?

Definição

O **Controle de Licença por Dispositivo** é um sistema que limita **quantas máquinas diferentes** (computadores, navegadores, tablets) podem estar conectadas simultaneamente com a mesma conta de usuário em uma empresa.

Por exemplo: se sua empresa contratou um plano que permite **2 máquinas**, apenas 2 navegadores/computadores podem estar usando o sistema ao mesmo tempo. Se alguém tentar entrar num terceiro computador, o sistema pede para desconectar uma das máquinas antigas.

Por que usar?

 **Segurança:** Evita que uma senha vazada seja usada em múltiplos lugares simultaneamente. Você saberá exatamente quantas máquinas estão autorizadas.

 **Controle de custos:** Cada plano oferece um número de máquinas apropriado. Planos mais básicos (FREE, TRIAL) têm menos máquinas; planos maiores (PRO, Enterprise) oferecem mais.

 **Limpeza automática:** Se um computador antigo ficar parado há 60 dias sem usar, o sistema desconecta automaticamente, liberando a vaga para uma nova máquina.

Como o sistema identifica uma máquina?

Cada máquina recebe um **identificador único** (fingerprint) armazenado de forma redundante:

- **LocalStorage do navegador** — persiste enquanto o navegador existe
- **Cookie de longa duração** (10 anos) — persiste mesmo se limpar o histórico do navegador

 **Nota:** Não é baseado no IP ou nome do navegador (que mudam). É um ID único e

persistente da máquina específica.

2 Visão Geral das Funcionalidades

3 Pilares principais

A. Autogestão do Lojista

O **próprio dono/gerente da empresa** (sem precisar do suporte) pode:

- 👁 **Ver** todas as máquinas conectadas em sua conta
- ✎ **Renomear** cada máquina com apelidos amigáveis (ex: "PC do balcão", "Notebook gerente")
- ✖ **Desconectar** uma máquina antiga quando trocou de computador

📍 **Localização:** Menu lateral → **Empresa** → Seção 🖥 **Dispositivos**

B. Limite por Plano

Cada plano tem um número **padrão de máquinas** permitidas:

Plano	Máquinas padrão	Para quem?
FREE	1 máquina	Uma única pessoa, um computador
TRIAL	2 máquinas	Testando, até 2 pontos
STARTER	2 máquinas	Pequeno comércio, até 2 caixas
PRO	5 máquinas	Loja média, equipe maior
Enterprise	Ilimitado	Grandes redes, sem restrição

🔧 **Personalizável:** O administrador do sistema pode aumentar, diminuir ou desativar o limite para uma empresa específica via Admin Master.

C. Alerta de Novo Dispositivo

Quando **uma máquina nova (nunca vista antes)** faz login, uma notificação aparece no **sino** do usuário, mostrando:

- O nome/tipo do aparelho (ex: "Chrome · Windows")
- Data e hora do acesso
- Endereço IP de onde entrou



Segurança: Se você não reconhece o dispositivo, pode trocar a senha imediatamente. Isso força a pessoa a fazer login novamente com a senha nova.

3 Para o Usuário Final (Empresa)

3.1. Visualizar Máquinas Conectadas

Onde acessar?

1 Menu lateral esquerdo → Clique em **Empresa**

2 Desça até encontrar a seção  **Dispositivos com acesso**

O que você verá?

Máquinas conectadas

Limite: 2 de 2 · no limite

 **Chrome** · **Windows** [ESTE]

Último acesso agora · IP 192.168.1.100

 **Safari** · **macOS**

Último acesso há 3 dias · IP 192.168.1.50

Significado dos elementos

- **[ESTE]** = É o computador que você está usando agora
- **Último acesso** = Quando foi a última vez que aquele computador interagiu com o sistema
- **Limite: 2 de 2** = Você está usando 2 de 2 máquinas permitidas

3.2. Renomear uma Máquina

Por que renomear?

Em vez de ver "Chrome · Windows", fica mais fácil identificar se for algo como **"PC do balcão"** ou **"Notebook do gerente"**.

Como fazer?

1 **Acesse** Empresa →  Dispositivos

2 Clique no botão **Renomear** ao lado da máquina que deseja nomear

3 **Digite o apelido** (ex: "Caixa 1", "PC Estoque", "Tablet Vendas")

4 **Confirme** pressionando Enter ou OK

 **Sucesso!** O nome é salvo imediatamente. Próxima vez que você acessar, verá o novo apelido.

3. (continuação) Para o Usuário Final

3.3. Desconectar uma Máquina

Quando desconectar?

-  **Trocou de computador** — o antigo não usa mais
-  **Computador emprestado** — devolveu para o dono
-  **Segurança** — suspeita de acesso não autorizado

Como desconectar?

- 1 **Acesse** Empresa →  Dispositivos
- 2 **Clique no botão Desconectar** (botão vermelho) na máquina que deseja remover
- 3 **Confirme** a ação (sistema pede confirmação para evitar acidentes)

 **Atenção:** Se desconectar a máquina que está usando agora ([ESTE]), você será deslogado imediatamente. Use com cuidado!

 **Tempo:** A desconexão é instantânea. Se alguém estiver usando aquele computador, verá uma mensagem de "Sessão expirada" na próxima ação (até 30 segundos no máximo).

3.4. Quando Aparece a Tela de Bloqueio

O que é?

Se você tentar fazer login num **novo computador e já está usando o limite máximo de máquinas**, o sistema não deixa entrar direto. Em vez disso, mostra uma **tela de bloqueio** com as máquinas que estão conectadas.

Exemplo de cenário

Acesso bloqueado

Você atingiu o limite de máquinas (2 de 2)

Desconecte uma máquina antiga para prosseguir:

☐ Safari · macOS (último acesso há 3 dias)

[Desconectar](#)

☐ Firefox · Linux (último acesso há 15 dias)

[Desconectar](#)

O que fazer?

1 Escolha uma máquina que não usa mais (preferencialmente a com maior tempo sem acesso)

2 Clique em "Desconectar" para aquela máquina

3 Confirme sua senha (segurança — prova que é você mesmo)

4 Login automático — o sistema tenta fazer login novamente no seu novo computador

 **Pronto!** Você agora está logado no novo computador e a máquina antiga foi removida.

4 Alertas de Segurança

Notificação de Novo Dispositivo

O que é?

Sempre que **uma máquina totalmente nova** (nunca vista antes) faz login em sua conta, você recebe um alerta no  sino de notificações.

Exemplo de alerta

 **Novo dispositivo conectado**

Um novo acesso foi registrado nesta conta: **Chrome · Windows**

em **10/06/2026 14:35** (IP **189.45.201.12**)

Se não reconhece, troque a senha e desconecte o dispositivo em [Empresa > Dispositivos](#).

O que fazer?

 **Se reconhece o dispositivo:**

Pronto! É normal. Ignore a notificação. Pode continuar usando normalmente.

 **Se NÃO reconhece:**

1. Clique em **Mudar Senha** imediatamente (segurança)
2. Vá para **Empresa > Dispositivos**
3. Procure o dispositivo desconhecido e clique **Desconectar**
4. Pronto! A pessoa será deslogada e não conseguirá acessar mais sem a nova senha.

Quando o sistema desconecta você?

Situação	O que acontece	Tempo
Você ou alguém desconecta sua máquina em "Dispositivos"	Você vê "Sessão expirada" na próxima ação	Instantâneo

Situação	O que acontece	Tempo
Seu dispositivo fica parado por 30 segundos	Sistema verifica se ainda está autorizado	Até 30s
Você não usa um computador por 60 dias	Sistema desconecta automaticamente (libera vaga)	60 dias

5 Para o Administrador do Sistema

Como **Admin Master**, você tem controle total sobre os limites de dispositivos de todas as empresas. Aqui estão as principais operações.

5.1. Definir Limite por Plano (ou Override)

Onde acessar?

1 **Admin Master** → **Empresas**

2 **Clique em uma empresa** para ver seus detalhes

3 **Clique em "Alterar plano"** (botão azul)

4 Na modal, procure pelo campo  **Limite de máquinas (dispositivos)**

As 3 opções de limite

Vazio (herda do plano)

Deixar o campo vazio faz a empresa **herdar o limite padrão do seu plano**.

Exemplo: Uma empresa FREE herdará 1 máquina; uma PRO herdará 5.

Use quando: Quer usar os limites padrão de cada plano.

0 (ilimitado explícito)

Definir como **0** significa **ilimitado** — a empresa pode conectar quantas máquinas quiser.

Use quando: Cliente pagou extra por ilimitado, ou é um teste de desenvolvimento.

Número fixo (ex: 3, 10, 20)

Qualquer número entre 1 e 1000 — a empresa poderá usar exatamente aquele número.

Use quando: Quer personalizar para uma empresa específica (ex: cliente PRO que quer só 2).

Exemplo prático

```
Empresa: Farmácia Saúde LTDA
Plano: STARTER
Limite padrão do STARTER: 2 máquinas
```

```
Campo de override: [ 3 ]
```

 Farmácia Saúde agora pode usar 3 máquinas (não 2).
Eles têm 3 caixas e querem uma máquina em cada.

 **Salve as mudanças:** Clique no botão **Salvar Alterações** na modal. A mudança é imediata — empresas logadas sentem efeito logo.

5. (continuação) Para o Administrador

5.2. Visualizar Máquinas de uma Empresa

Onde acessar?

- 1 **Admin Master** → **Empresas**
- 2 **Clique em uma empresa** para ver seus detalhes
- 3 **Procure pela seção**  **Dispositivos** (abaixo dos dados principais)

O que você verá

Farmácia Saúde LTDA

Dispositivos:

Limite: 3 máquinas | Ativas: 2

 Caixa 1 - Chrome Windows
Ativo | Último acesso: agora | IP 192.168.1.1
[Desconectar](#)

 Estoque - Firefox Linux
Ativo | Último acesso: há 2h | IP 192.168.1.5
[Desconectar](#)

5.3. Desconectar Máquina do Administrador

Quando fazer?

-  **Suporte ao cliente:** Cliente trocou de computador e quer entrar num novo, mas atingiu o limite
-  **Segurança:** Suspeita de acesso não autorizado / máquina comprometida
-  **Manutenção:** Uma máquina aparentemente morta / nunca mais será usada

Como desconectar?

1 **Admin Master** → **Empresas** → Clique na empresa

2 Procure a seção  **Dispositivos**

3 **Clique no botão Desconectar** (vermelho) ao lado da máquina

4 **Confirmação:** O botão fica cinzento por um segundo, depois some

 **Desconectado!** A máquina caiu para o login. Próxima vez que alguém usar, precisa fazer login novamente. A vaga é liberada imediatamente para outras máquinas.

Efeito imediato

Se a máquina estiver em uso naquele momento, o usuário verá "Sessão expirada" na próxima ação que fizer. Ele precisará fazer login novamente.

5. (continuação) Planos e Limites Padrão

5.4. Tabela de Limites por Plano

Esta é a referência dos **limites padrão** de cada plano. Use como base para entender que limite uma empresa deve herdar (se deixar o campo vazio no override).

Plano	Máquinas padrão	Clientes	Produtos	Usuários	Caso de uso
FREE	1	30	50	1	Pessoa física, teste, hobby
TRIAL	2	50	100	3	Teste de 30 dias, avaliação
STARTER	2	500	1.000	5	Pequena loja, até 2 caixas
PRO	5	5.000	10.000	20	Loja média, múltiplos pontos
ENTERPRISE	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Grandes redes, corporativo

Quando mudar o limite?

Aumentar o limite

- Cliente contratou módulos extras ou upgrade de plano
- Cliente tem 3 caixas mas o plano prevê 2 → pode cobrar upgrade ou permitir 3
- Necessidade específica / negociado com o cliente

Diminuir o limite

- Cliente downgrade de plano
- Redução de estrutura (ex: uma loja fechou)
- Política de segurança mais rigorosa

Deixar vazio (herdar)

- Quer manter o padrão do plano (recomendado)
- Cliente fez upgrade → herda o novo limite do plano

 **Cuidado com downgrades:** Se uma empresa está usando 4 máquinas e você reduzir o limite para 2, elas continuarão usando as 4 (não será desconectadas retroativamente). O bloqueio acontece no próximo login.

6 Exemplos Práticos

Exemplo 1: Farmácia Trocou de Computador

Cenário

Farmácia Saúde LTDA (plano STARTER, 2 máquinas) contratou:

- 1 Caixa 1 (PC Windows antigo) — usando há 6 meses
- 1 Caixa 2 (Notebook) — usando há 1 mês

Hoje chegou um PC novo e querem descartar o antigo.

O que acontece?

- 1 Gerente tenta fazer login no novo PC no navegador
- 2 Sistema reconhece: "Este PC é novo" e "já tem 2 máquinas ativas"
- 3 **Tela de bloqueio aparece:** mostrando Caixa 1 (Windows antigo) e Caixa 2 (Notebook)
- 4 Gerente clica "Desconectar" no PC antigo (Caixa 1)
- 5 **Confirma a senha** por segurança
- 6 **Login automático** no novo PC acontece
- 7  **Sucesso!** Novo PC está funcionando, PC antigo foi desconectado

Posteriormente...

Em **Empresa → Dispositivos**, o gerente verá:

- PC novo (com apelido "Caixa 1 New") — ativo, [ESTE]
- Notebook (Caixa 2) — ativo
- (PC antigo desapareceu ou aparece como revogado)

Exemplo 2: Alerta de Segurança

Cenário

Gerente da **Loja Exemplo PRO** abre o sistema no navegador. Ela vê uma notificação 🔔: "Novo dispositivo conectado".

Ela não reconhece...

A notificação diz: "Chrome · Windows, 22h34 de hoje, IP 187.12.45.100"

Ela está em casa (IP diferente). **Alguma coisa errada!**

O que ela faz?

- 1 **Clica em "Mudar Senha"** imediatamente
- 2 **Vai para Empresa > Dispositivos**
- 3 **Procura pela máquina estranha** (Chrome Windows, entrada recente)
- 4 **Clica "Desconectar"** nela

Resultado

✅ **Segura!** A máquina suspeita foi desconectada. A pessoa que estava usando cai para a tela de login. Com a senha nova que ela trocou, aquele PC não conseguirá entrar mais sem a nova senha.

Exemplo 3: Admin Libera Vaga para Cliente

Cenário

Supermercado XYZ (plano PRO, 5 máquinas) liga para suporte:

"Olá! Um funcionário saiu de férias e deixou seu PC ligado. Não conseguimos entrar com um PC novo. Podem desconectar?"

O que o Admin faz?

- 1 Entra em **Admin Master** → **Empresas** → **Supermercado XYZ**
- 2 Desce até  **Dispositivos**
- 3 Identifica o PC do funcionário de férias (ex: último acesso há 5 dias)
- 4 Clica "**Desconectar**" naquele PC
- 5 Volta para o cliente: "Pronto! Vaga liberada. Tentem fazer login novamente."

Cliente tenta novamente...

Desta vez, tem só 4 máquinas ativas (de 5). Novo PC consegue fazer login! 

7 Perguntas Frequentes

? Será que consigo limpar o histórico do navegador sem perder a máquina?

Sim! O identificador da máquina é guardado em **2 lugares**:

- LocalStorage (normalmente eliminado com "limpar histórico")
- Cookie de 10 anos (persiste mesmo limpando histórico)

Se você limpar o histórico, o LocalStorage desaparece, mas o cookie fica. O sistema reconstrói o LocalStorage automaticamente. **Nenhuma vaga é consumida.**

✓ **Resumo:** Limpar histórico normalmente é seguro. A máquina continua sendo reconhecida.

? E se eu trocar de navegador (Chrome para Firefox)?

Será uma máquina nova! Cada navegador tem seu próprio LocalStorage e cookies. Firefox não "sabe" o ID que Chrome tem.

Resultado: Se trocou o navegador no mesmo PC, o sistema vê como máquina diferente.

💡 **Dica:** Se possível, use o mesmo navegador. Se precisar trocar, saiba que vai consumir uma vaga (ou terá que desconectar o Firefox antigo).

? Quanto tempo um PC desconectado leva para ser removido automaticamente?

60 dias sem acesso. Se você não usa um PC durante 60 dias, o sistema desconecta automaticamente (libera a vaga).

⚠ **Importante:** É uma desconexão "fantasma" — não aparece notificação. Só descobre se tentar fazer login naquele PC.

? Qual é a diferença entre "ilimitado" (0) e "herdar do plano"?

Situação	Vazio (herdar)	0 (ilimitado)
Cliente FREE	1 máquina	Ilimitado
Cliente PRO	5 máquinas	Ilimitado
Se mudar de plano?	Limite muda automaticamente	Continua ilimitado

? Se a pessoa fizer logout, libera a vaga?

Não! Fazer logout (clicar em "Sair") não desconecta a máquina. A vaga continua ocupada.

A máquina só é liberada quando:

- Alguém clica "Desconectar" em Dispositivos
- Ficou 60 dias sem acessar (automático)

⚠ Cuidado: Algumas pessoas acham que logout = máquina liberada. Não é! Se precisa de vaga, tem que ir em Dispositivos e desconectar.

? Posso desconectar meu próprio PC (o que estou usando agora)?

Sim, mas cuidado! Se desconectar a máquina atual [ESTE], você será deslogado imediatamente. O sistema avisa antes.

? Qual é o melhor limite para cada plano?

Os limites padrão já são pensados:

- **FREE (1):** Uma pessoa, um computador
- **STARTER (2):** Até 2 caixas (gerente + vendedor)
- **PRO (5):** Gerente + 4 operadores (ex: 2 caixas + estoque + admin)
- **Enterprise (ilimitado):** Rede de lojas, múltiplas filiais



Resumo Executivo

Para o Usuário Final

3 passos fáceis:

1. Veja suas máquinas em **Empresa** →  **Dispositivos**
2. Renomeie com apelidos amigáveis (opcional, mas recomendado)
3. Se atingir o limite, desconecte uma máquina antiga na tela de bloqueio ou em Dispositivos

Para o Admin Master

Principais operações:

- **Definir limite:** Admin Master → Empresa → "Alterar plano" → campo de limite
- **Ver máquinas:** Admin Master → Empresa → Seção " Dispositivos"
- **Desconectar:** Clique no botão "Desconectar" em Dispositivos

Checklist de Implementação



Funcionalidade disponível em produção



Planos têm limites padrão (FREE 1, TRIAL 2, STARTER 2, PRO 5, Enterprise ∞)



Autogestão do lojista ativa (sem depender de suporte)



Alertas de novo dispositivo funcionando



Limpeza automática de ociosos (60 dias)



Desconexão imediata após revogar

Contatos e Suporte

Dúvidas técnicas? Entre em contato com o time de desenvolvimento.

Cientes com dúvidas? Use este guia como referência. Ele cobre 99% dos casos.

Obrigado por usar o Controle de Licença por Dispositivo!

Este sistema torna sua operação mais segura e flexível.