USB Monitor — El panel web: instalación y uso

Documentación del proyecto · 2 de 5

Versión del sistema: noviembre de 2026 (panel 1.0.4)

Instalación

Con el instalador .msi (recomendada)

1. Descarga `USBMonitor-Panel-<versión>.msi` de la pestaña Releases del repositorio.
2. Ejecútalo en la PC que hará de servidor. El asistente está en español.
3. En la página «Configuración del servidor» indica:
   - Puerto del panel web (por defecto 3000).
   - Puerto de la base de datos interna (por defecto 5433).
   - Usuario y contraseña del primer administrador (obligatorios en instalación nueva).
   - Si quieres abrir el cortafuegos solo a la subred local.
     1. El instalador monta: el motor de PostgreSQL como servicio propio (clúster privado en `C:\ProgramData\USBMonitor`), Node.js portable, el panel como servicio de Windows (con WinSW, dependiente de la base de datos) y una tarea de copia semanal de la base de datos (domingos 03:00, conserva las 8 últimas).
     2. En una actualización, los valores se recuperan del registro y no se vuelven a preguntar.

A mano

Requisitos: Node.js 20+ (mejor 22) y un PostgreSQL accesible. Redis es opcional para producción (`REDIS_URL`).

```
npm install
# crea un .env con DATABASE_URL y SESSION_SECRET
npx prisma migrate deploy
npm run db:seed
npm run build # producción: compilar ANTES de arrancar
npm run start # sirve en el puerto 3000 con el server.ts del repo
```

El primer administrador se crea con `npm run user:create`. Si tras un `git pull` cambia el esquema, aplica `npm run db:push` cuando las notas de la versión lo indiquen.

Cuentas y roles

- **Administrador**: lo gestiona todo (equipos, usuarios, lista blanca, ajustes, tokens).
- **Usuario**: ve su equipo y sus dispositivos e historial. Cada usuario se asigna a **un equipo** desde la pestaña Usuarios, eligiendo el equipo por su nombre (nunca por IP). Esa asignación define quién es el dueño de la PC para los desbloqueos.
- No hay registro abierto: las cuentas las crea un administrador. La primera sale del seed o del instalador.

Las vistas

- **Resumen**: equipos bajo control, eventos recientes, tendencia de autorizaciones y bloqueos, salud de los agentes.
- **Equipos**: un equipo aparece solo, al primer contacto de su agente, al provisionarle un token o por instalación remota. Su estado («En ejecución / Sin señal») sale de la última señal recibida, no de sondeos: si el agente cae, el equipo se marca sin señal pasado el umbral ajustado. Desde la ficha se genera el **token del agente** (se muestra una sola vez; generar otro invalida el anterior).
- **Eventos**: historial con filtros. Llegan en tiempo real.

- **Desbloqueos**: qué está bloqueado ahora, qué está en uso tras desbloquear, historial de intentos y equipos sin señal.
- **Lista blanca**: alta y baja de seriales con descripción y notas. El agente solo la consulta; nadie la edita desde una PC cliente.
- **Red**: escáner para descubrir equipos y comprobar si tienen el agente.
- **Usuarios**: cuentas, roles y asignación de equipo.
- **Ajustes**: ver la lista de abajo. Incluye reactivar la guía y las preguntas frecuentes.

En todas las listas, cada dispositivo lleva su tipo: memoria/disco, teléfono, óptica USB, red USB o impresora, también si no tiene letra de unidad (se muestra «Sin letra»).

Ajustes que afectan a los agentes

- Interruptor general del desbloqueo por contraseña.
- Emergencia sin red (página local del agente con la contraseña del dueño cifrada).
- Modo «solo administradores» para desbloquear.
- Apagado ante dispositivos no listados (desactivado por defecto): cuenta atrás de 60 segundos, cancelable al extraer o desbloquear.
- Bloqueo de la sesión de Windows al conectar un dispositivo (opcional).
- Minutos de silencio para considerar caído un equipo (mínimo 2; el agente da señales cada 30 segundos).

Los cambios se empujan a los agentes conectados y, además, cada agente los pide al arrancar y periódicamente: un equipo apagado en el momento del cambio se pone al día al encender.

Instalación remota del agente

Desde Equipos se puede instalar el agente en otra PC por WinRM o SSH, con el progreso en vivo. Antes de lanzarla, el botón **«Comprobar requisitos en el destino»** verifica: WinRM accesible, sesión válida, token de administrador completo, la política que permite a los administradores locales actuar por red, la autenticación necesaria y el perfil de red. Si algo falla, el propio diálogo da el comando exacto para corregirlo. En el destino hay que activar WinRM una sola vez como administrador local:

```
Enable-PSRemoting -SkipNetworkProfileCheck -Force
```

La instalación copia el agente actual en C# (`USBMonitorService.exe` y su `Install-Service.ps1`) a `C:\USBMonitor` del destino y lo deja instalado y arrancado.

Guía y preguntas frecuentes

El panel incluye una guía interactiva que recorre las ocho vistas paso a paso (navega sola, resalta cada zona y explica qué se hace ahí) y una sección de preguntas frecuentes con 17 preguntas. La guía se puede volver a lanzar desde Ajustes.