计算机网络课程设计

1.实验目标

本实验的目的是让学生了解和掌握NAT的概念和配置方法。本实验使用Cisco Pack et Tracer软件作为实验平台,模拟在一个局域网中的网关路由器上配置NAT的过程。

2.实验平台

Packet Tracer环境配置: Windows 11 (任何可以安装Cisco Packet Tracer的平台均可以完成)。

3.实验工具


Cisco Packet Tracer 8.2.1

- · 4.本实验主要分为两个任务,RIP路由协议的配置和OSPF路由协议的配置。 实验步骤如下:
 - ·第一步: RIP路由协议配置;
 - 构建网络拓扑结构
 - · 配置主机的IP地址和网关
 - ・ 路由器端口配置
 - · 配置动态路由RIP
 - · 第二步: OSPF路由协议配置;
 - · 构建网络拓扑结构
 - · 配置主机的IP地址和网关
 - 路由器端口配置
 - · 配置动态路由OSPF

1.RIP路由协议配置

(1) 构建网络拓扑


在思科模拟器的左下角,有一个设备框,里面列出了各种可用的网络设备。我们从中选择3台 1841型号的路由器,2台2950-24型号的交换机以及4台主机。用鼠标拖动这些设备到工作区,并用线缆连接它们。注意,路由器之间要用交叉线,其他设备之间要用直通线。连接好后,就得到了实验的拓扑结构



1.RIP路由协议配置

(2) 配置主机的IP地址和网关

在拓扑结构图上单击PC1主机的图标,进入其配置页面。在页面中,选择"Desktop"选项卡下的"TP Configuration"按钮,就可以看到PC1的IP配置界面。按照表中所示,逐项配置各主机的IP地址、子网掩码和网关。



设备	接口	IP地址	子网掩码	默认网关
PC0	Fa0	192.168.1.2	255.255.225.0	192.168.1.1
PC1	Fa0	192.168.1.3	255.255.225.0	192.168.1.1
PC2	Fa0	192.168.4.2	255.255.255.0	192.168.4.1
PC3	Fa0	192.168.4.3	255.255.255.0	192.168.4.1

1.RIP路由协议配置

(3) 路由器的端口配置

接下来需要配置路由器各个接口的IP地址,RO,R1和R2的各接口IP地址配置信息。

在拓扑结构图上单击路由器RO的图标,打开其配置页面。在页面中,选择CLI选项卡,进入命令行界面。接下来,需要切换到全局配置模式,然后为路由器的每个接口分配IP地址。

设备	接口	IP地址	子网掩码	默认网关
RO	Fa0/0	192.168.1.1	255.255.225.0	N/A
	Fa0/1	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
R1	Fa0/0	192.168.2.2	255.255.255.0	N/A
	Fa0/1	192.168.3.1	255.255.255.0	N/A
R2	Fa0/0	192.168.3.2	255.255.255.0	N/A
	Fa0/1	192.168.4.1	255.255.255.0	N/A

Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

Router(config-if)#exit

//Router0 的配置命令。 Router>enable → //进入特权模式。 Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. //设置 0 号端口。 Router(config)#interface FastEthernet0/0 Router(config-if)#no shutdown→ → //开启端口→ Router(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 → //设置 IP 地址。 Router(config-if)#exit //设置1号端口。 Router(config)#interface FastEthernet0/1 Router(config-if)#no shutdown -Router(config-if)# %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

//Router1 的配置命令。

Router>enable .

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

//设置0号端口。

Router(config)#interface FastEthernet0/0

Router(config-if)#no shutdown -

Router(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0

Router(config-<u>if)#</u>exit

//设置1号端口。

Router(config)#interface·FastEthernet0/1

Router(config-if)#no shutdown -

Router(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

Router(config-if)#exit

//Router2 的配置命令。

Router>enable ...

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

//设置 0 号端口。

Router(config)#interface FastEthernet0/0

Router(config-if)#no shutdown -

Router(config-<u>if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.0</u>

Router(config-<u>if)#</u>exit

//设置1号端口。

Router(config)#interface FastEthernet0/1

Router(config-if)#no shutdown -

Router(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

Router(config-if)#exit

·路由器各个接口配置完成以后,各连接线显示绿灯表示所连端口已连通,点击PCO的主机图标,在弹出窗口的"Desktop"选项卡中选择"Command Prompt"按钮,在命令行中完成PCO对PC1的连通测试,PCO对PC2的连通测试。

(4) 配置动态路由RIP

//Router0 的配置命令。

Router>enable ...

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

//设置 RIP 动态路由。

Router(config)#router rip

Router(config-router)#network 192.168.1.0

Router(config-router)#network 192.168.2.0

Router(config-router)#exit

//Routerl 的配置命令。

Router>enable ..

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

//设置 RIP 动态路由。

Router(config)#router rip

Router(config-router)#network 192.168.2.0

Router(config-router)#network-192.168.3.0

(4) 配置动态路由RIP

・路由器各个接口配置完成以 后,各连接线显示绿灯表示 所连端口已连通,点击PCO的 主机图标,在弹出窗口的 "Desktop"选项卡中选择 "Command Prompt"按钮, 在命令行中完成PCO对PC2的 连通测试,PCO对PC3的连通 测试。

//Router2 的配置命令。

Router>enable ...

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

//设置 RIP 动态路由。

Router(config)#router rip -

Router(config-router)#network-192.168.3.0

Router(config-router)#network-192.168.4.0

- · 2. OSPF路由协议配置
- · OSPF的配置过程, 前三步的方法和RIP的配置相同。
 - (4) 配置动态路由OSPF

//Router0 的配置命令。

Router>enable ...

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

//设置 OSPF 动态路由。

Router(config)#router ospf 1 -

Router(config-router)#network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 0

//表示发布动态路由 ospf, 进程为 1, 区域为 0, 网段是 192.168.1.0/24。

Router(config-router)#network 192.168.2.0 255.255.255.0 area 0

Router(config-router)#exit

//Router1 的配置命令。

Router>enable .

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

//设置 OSPF 动态路由。

Router(config)#router ospf 1 -

Router(config-router)#network-192.168.2.0-255.255.255.0-area-0

//表示发布动态路由 ospf, 进程为 1, 区域为 0, 网段是 192.168.2.0/24。

Router(config-router)#network 192.168.3.0 255.255.255.0 area 0

· 2. OSPF路由协议配置

OSPF的配置过程,前三步的方法和RIP 的配置相同。

(4) 配置动态路由OSPF

路由器的各个接口配置完毕后,连接线上的绿灯亮起,表示相应的端口已经连通。点击PCO的图标,弹出窗口中选择"Desktop"选项卡,再点击"Command Prompt"按钮,进入命令行界面。在命令行中,分别执行PCO到PC2和PCO到PC3的连通性测试。

//Router2 的配置命令。

Router>enable ..

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

//设置 OSPF 动态路由。

Router(config)#router ospf 1

Router(config-router)#network 192.168.3.0 255.255.255.0 area 0

Router(config-<u>router)#</u>network 192.168.4.0 255.255.255.0 area 0