# ORACLE\* Academy

### Programación de bases de datos con SQL

14-3 Gestión de Restricciones





#### Objetivos

En esta lección se abordan los siguientes objetivos:

- Enumerar cuatro funciones diferentes que puede realizar la sentencia ALTER en las restricciones
- Escribir sentencias ALTER TABLE para agregar, borrar, desactivar y activar restricciones
- Nombrar una función de negocio que necesitaría un DBA para borrar, activar y/o desactivar una restricción o utilizar la sintaxis CASCADE
- Consultar USER\_CONSTRAINTS en el diccionario de datos e interpretar la información devuelta



#### Objetivo

- ¿Supondría alguna diferencia que un nuevo número de identificación de alumno se introdujera en la base de datos de la escuela cuando no hubiera ningún alumno real inscrito?
- ¿Es probable que una compañía de tarjeta de crédito emita el mismo número de tarjeta de crédito a más de una cuenta o que una empresa contrate a un empleado para un departamento que no existe?
- ¿Qué predice que sucedería si una empresa no pudiera confiar en la fiabilidad de la información de su base de datos?



#### Objetivo

- Un sistema de base tiene que poder aplicar reglas de negocio y, al mismo tiempo, evitar la adición, la modificación o la supresión de datos que pueda dar como resultado una violación de la integridad referencial de la base de datos.
- En esta sección, aprenderá a realizar cambios en las restricciones de tabla para que la integridad referencial y,
  - a su vez, la fiabilidad de la base de datos se mantengan cuando sea necesario cambiar los datos.



#### Gestión de Restricciones

- La sentencia ALTER TABLE se utiliza para realizar cambios en las restricciones de tablas existentes.
- Estos cambios pueden incluir agregar o borrar restricciones, activar o desactivar restricciones, así como agregar una restricción NOT NULL a una columna.





Academy

#### Gestión de Restricciones

- Las directrices para realizar cambios en las restricciones son:
  - Puede agregar, borrar, activar o desactivar una restricción, pero no puede modificar su estructura.
  - Puede agregar una restricción NOT NULL a una columna existente mediante la cláusula MODIFY de la sentencia ALTER TABLE.
  - MODIFY se utiliza porque NOT NULL es un cambio de nivel de columna.
  - Solo puede definir una restricción NOT NULL si la tabla está vacía o si la columna tiene un valor para cada fila.



#### Sentencia ALTER

- La sentencia ALTER necesita lo siguiente:
  - nombre de la tabla
  - nombre de la restricción
  - tipo de restricción
  - nombre de la columna a la que afecta la restricción
- En el ejemplo de código que se muestra a continuación, con la tabla de empleados, la restricción de clave principal se puede haber agregado después de que se creara originalmente la tabla.

```
ALTER TABLE employees
ADD CONSTRAINT emp_id_pk PRIMARY KEY (employee_id);
```



#### Adición de Restricciones

 Para agregar una restricción a una tabla existente, utilice la siguiente sintaxis SQL:

```
ALTER TABLE table_name

ADD [CONSTRAINT constraint_name] type of constraint

(column_name);
```

- Si la restricción es una restricción FOREIGN KEY, la palabra clave REFERENCES se debe incluir en la sentencia.
- Sintaxis:

```
ALTER TABLE tablename

ADD CONSTRAINT constraint_name FOREIGN KEY(column_name)

REFERENCES

tablename(column_name);
```



#### Ejemplo de Adición de Restricciones

- Considere la base de datos de empleados.
- La clave primaria de la tabla DEPARTMENTS se introduce en la tabla EMPLOYEES como una clave ajena.

**DEPARTMENTS:** principal

DEPARTMENT_ID	DEPT_NAME	MANAGER_ID	LOCATION_ID
90	Executive	100	1700
110	Accounting	205	1700
190	Contracting	-	1700

**EMPLOYEE:** secundaria

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	DEPARTMENT_ID
100	Steven	King	90
101	Neena	Kochhar	90
102	Lex	De Haan	90
205	Shelley	Higgins	110
206	William	Gietz	110



#### Ejemplo de Adición de Restricciones

 En el siguiente ejemplo se muestra la sintaxis para agregar esta clave ajena a la tabla EMPLOYEES:

```
ALTER TABLE employees

ADD CONSTRAINT emp_dept_fk FOREIGN KEY (department_id)

REFERENCES departments (department_id)

ON DELETE CASCADE;
```

#### **DEPARTMENTS:** principal

DEPARTMENT_ID	DEPT_NAME	MANAGER_ID	LOCATION_ID
90	Executive	100	1700
110	Accounting	205	1700
190	Contracting	-	1700

#### **EMPLOYEE:** secundaria

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	DEPARTMENT_ID
100	Steven	King	90
101	Neena	Kochhar	90
102	Lex	De Haan	90
205	Shelley	Higgins	110
206	William	Gietz	110



#### Condiciones para la Adición de Restricciones

- Si la restricción es una restricción NOT NULL, la sentencia ALTER TABLE utiliza MODIFY en lugar de ADD.
- Las restricciones NOT NULL solo se pueden agregar si la tabla está vacía o si la columna tiene un valor para cada fila:

```
ALTER TABLE table_name
MODIFY (column_name CONSTRAINT constraint_name NOT NULL);
```

```
ALTER TABLE employees
MODIFY (email CONSTRAINT emp_email_nn NOT NULL);
```





#### ¿Por Qué Activar y Desactivar Restricciones?

- Para aplicar las reglas definidas por restricciones de integridad, las restricciones deben estar siempre activadas.
- En determinadas situaciones, se recomienda desactivar temporalmente las restricciones de integridad de una tabla por motivos de rendimiento, por ejemplo:
  - Al cargar grandes cantidades de datos en una tabla
  - Al ejecutar operaciones por lotes que realizan cambios masivos en una tabla (como puede ser cambiar el número de empleado de todas las personas agregando 1.000 al número existente)





#### Borrado de Restricciones

- Para borrar una restricción, debe saber el nombre de la restricción.
- Si no lo sabe, puede buscar el nombre de la restricción en USER CONSTRAINTS y USER CONS COLUMNS en el diccionario de datos.
- La opción CASCADE de la cláusula DROP provoca que se borren también las restricciones dependientes.
- Tenga en cuenta que al borrar una restricción de integridad, Oracle Server ya no aplica esa restricción y deja de estar disponible en el diccionario de datos.



#### Borrado de Restricciones

 No se borra ninguna fila ni ningún dato en ninguna de las tablas afectadas al borrar una restricción.

```
ALTER TABLE table_name
DROP CONSTRAINT name [CASCADE]
```

```
ALTER TABLE copy_departments

DROP CONSTRAINT c_dept_dept_id_pk CASCADE;
```



#### Desactivación de Restricciones

 Por defecto, siempre que una restricción de integridad está definida en una sentencia CREATE o ALTER TABLE, Oracle activa (aplica) automáticamente la restricción, a menos que se cree específicamente con un estado desactivado con la cláusula DISABLE.



#### Desactivación de Restricciones

- Puede desactivar una restricción sin borrarla o volver a crearla mediante DISABLE de la opción ALTER TABLE.
- DISABLE permite datos entrantes, tanto si se ajustan a la restricción como si no.
- Esta función permite agregar datos una tabla secundaria sin tener los valores correspondientes en la tabla principal.
- DISABLE simplemente desactiva la restricción.

#### Uso de la Cláusula DISABLE

 Puede utilizar la cláusula DISABLE tanto en la sentencia ALTER TABLE como en la sentencia CREATE TABLE.

```
CREATE TABLE copy_employees
( employee_id NUMBER(6,0) PRIMARY KEY DISABLE,
...
...);

ALTER TABLE copy_employees
DISABLE CONSTRAINT c_emp_dept_id_fk;
```

• La desactivación de una restricción UNIQUE o PRIMARY KEY elimina el índice único.



#### Uso de la Cláusula CASCADE

- La cláusula CASCADE desactiva las restricciones de integridad dependientes. Si la restricción se activa posteriormente, las restricciones dependientes no se activan automáticamente.
- Sintaxis y ejemplo:

```
ALTER TABLE table_name
DISABLE CONSTRAINT constraint_name [CASCADE];
```

```
ALTER TABLE copy_departments
DISABLE CONSTRAINT c_dept_dept_id_pk CASCADE;;
```



#### Activación de Restricciones

- Para activar una restricción de integridad actualmente desactivada, utilice la cláusula ENABLE en la sentencia ALTER TABLE.
- ENABLE garantiza que todos los datos entrantes se ajustan a la restricción.
- Sintaxis y ejemplo:

```
ALTER TABLE table_name
ENABLE CONSTRAINT constraint_name;
```

```
ALTER TABLE copy_departments
ENABLE CONSTRAINT c_dept_dept_id_pk;
```

 Puede utilizar la cláusula ENABLE tanto en la sentencia CREATE TABLE como en la sentencia ALTER TABLE.



### Consideraciones sobre la Activación de Restricciones

- Si activa una restricción, se aplica a todos los datos de la tabla.
- Todos los datos de la tabla deben cumplir la restricción.
- Si activa una CLAVE UNIQUE o una restricción PRIMARY KEY, se crea un índice UNIQUE o PRIMARY KEY automáticamente.
- La activación de una restricción PRIMARY KEY desactivada con la opción CASCADE no activa ninguna clave ajena dependiente de la clave primaria.
- ENABLE vuelve a activar la restricción después de desactivarla.



#### Restricciones en Cascada

- Las restricciones de integridad referencial en cascada definen las acciones que lleva a cabo el servidor de base de datos cuando un usuario intenta suprimir o actualizar una clave a la que apuntan las claves ajenas existentes
- La cláusula CASCADE CONSTRAINTS se utiliza junto con la cláusula DROP COLUMN.
- Borra todas las restricciones de integridad referencial que hacen referencia a las claves primarias y únicas definidas en las columnas borradas.
- Borra también todas las restricciones de varias columnas definidas en las columnas borradas.



#### Restricciones en Cascada

- Si una sentencia ALTER TABLE no incluye la opción CASCADE CONSTRAINTS, cualquier intento de borrar una restricción de clave primaria o varias columnas fallará.
- Recuerde que no puede suprimir un valor principal si existen valores secundarios en otras tablas.

```
ALTER TABLE table_name
DROP(column name(s)) CASCADE CONSTRAINTS;
```



#### Cuando No Es Necesario CASCADE

- Si las columnas a las que hacen referencia las restricciones definidas en las columnas borradas también se borran, CASCADE CONSTRAINTS no es necesario.
- Por ejemplo, si ninguna restricción referencial de otras tablas hace referencia a la columna PK, es válido ejecutar la siguiente sentencia sin la cláusula CASCADE CONSTRAINTS:

```
ALTER TABLE tablename DROP (pk_column_name(s));
```

• Sin embargo, si las columnas de otras tablas o las columnas que quedan en la tabla de destino hacen referencia a las restricciones, se debe especificar CASCADE CONSTRAINTS.



#### Visualización de Restricciones

- Después de crear una tabla, puede confirmar su existencia emitiendo un comando DESCRIBE.
- La única restricción que se puede verificar con el comando DESCRIBE es la restricción NOT NULL.
- La restricción NOT NULL también aparece en el diccionario de datos como una restricción CHECK.



#### Visualización de Restricciones

 Para ver todas las restricciones de la tabla, consulte la tabla USER\_CONSTRAINTS.

```
SELECT constraint_name, table_name, constraint_type, status
FROM USER_CONSTRAINTS
WHERE table_name = 'COPY_EMPLOYEES';
```

CONSTRAINT_NAME	TABLE_NAME	CONSTRAINT_TYPE	STATUS
COPY_EMP_PK	COPY_EMPLOYEES	Р	ENABLED
CDEPT_DEPT_ID_FK	COPY_EMPLOYEES	D	ENABLED



#### Consulta USER\_CONSTRAINTS

- Los tipos de restricción que aparecen en el diccionario de datos son:
  - − P − PRIMARY KEY; R − REFERENCES (clave ajena);
  - C restricción CHECK (incluida NOT NULL);
  - U UNIQUE.

CONSTRAINT_NAME	TABLE_NAME	CONSTRAINT_TYPE	STATUS
COPY_EMP_PK	COPY_EMPLOYEES	Р	ENABLED
CDEPT_DEPT_ID_FK	COPY_EMPLOYEES	D	ENABLED



#### Terminología

Entre los términos clave utilizados en esta lección se incluyen:

- ALTER TABLE
- Cláusula CASCADE
- Cláusula CASCADE CONSTRAINT
- DISABLE CONSTRAINT
- DROP COLUMN
- DROP CONSTRAINT
- ENABLE CONSTRAINT



#### Resumen

En esta lección, debe haber aprendido lo siguiente:

- Enumerar cuatro funciones diferentes que puede realizar la sentencia ALTER en las restricciones
- Escribir sentencias ALTER TABLE para agregar, borrar, desactivar y activar restricciones
- Nombrar una función de negocio que necesitaría un DBA para borrar, activar y/o desactivar una restricción o utilizar la sintaxis CASCADE
- Consultar USER\_CONSTRAINTS en el diccionario de datos e interpretar la información devuelta



# Academy