# Configuração do DHCP

# DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

Objetivo: permitir que o host obtenha dinamicamente um endereço IP da rede


Protocolo Cliente-Servidor

Permite o reuso de endereços


#### Etapas:

- DHCP discover
- DHCP offer
- DHCP request
- DHCP ack

#### Cenário DHCP cliente-servidor



#### Cenário DHCP cliente-servidor



#### Instalando o DHCP (Debian)

- Efetuar o login como root
- Na linha de comando, digitar: apt-get -y install dhcp3-server
- Após o download, acessar o diretório /etc/dhcp3:
- Fazer uma cópia de segurança do arquivo dhcpd.conf
  - mv dhcpd.conf dhcpd.conf.old
- Editar o arquivo /etc/dhcp3/dhcpd.conf para configurar o servidor dhcp

# Configurando o servidor DHCP

Arquivo /etc/dhcp3/dhcpd.conf

```
# Define global values that apply to all systems.
max-lease-time 604800;
default-lease-time 86400;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option domain "foobirds.org";
option domain-name-servers 172.16.55.1, 172.16.5.1;
# Define the dynamic address range for the subnet.
subnet 172.16.55.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 172.16.55.1;
option broadcast-address 172.16.55.255;
range 172.16.55.64 172.16.55.192;
range 172.16.55.200 172.16.55.250;
```

# Configurando o servidor DHCP

 Arquivo /etc/dhcp3/dhcpd.conf (continuação) # Hosts que possuem endereços estáticos group { use-host-decl-names true; host kestrel { hardware ethernet 00:80:c7:aa:a8:04; fixed-address 172.16.55.4; host ibis { hardware ethernet 00:00:c0:a1:5e:10; fixed-address 172.16.55.16;

### Configurando o servidor DHCP

- max-lease-time: tempo máximo que um certo endereço pode ser alugado (lease) em segundos
- default-lease-time: tempo que um endereço IP será alugado caso o cliente não envie o tempo de aluguel desejado
- option subnet-mask: máscara da sub-rede
- option domain-name: domínio padrão
- option domain-name-servers: define os servidores DNS
- option routers: roteadores padrão
- subnet e netmask: sub-rede e máscara de sub-rede do serviço DHCP
- range: faixa de IPs que podem ser atribuídos dinamicamente

#### Iniciando o servidor DHCP

 Digitar na linha comando: /etc/init.d/dhcp3-server restart

OU

/etc/init.d/dhcp3-server start

- Para parar o servidor DHCP, digitar: /etc/init.d/dhcp3-server stop
- Para verificar o status do servidor, digitar: /etc/init.d/dhcp3-server status

#### Arquivo dhcpd.leases (servidor)

- /var/lib/dhcp3/dhcpd.leases
- Armazena informações sobre aluguéis de IP (servidor)
- Inicialmente esse arquivo está vazio
- O arquivo é preenchido para cada IP alugado pelo servidor
- Exemplo:

```
lease 10.1.0.1 {
    starts 0 2002/01/15 7:32:16;
    ends 6 2002/01/21 7:32:16;
    hardware ethernet 00:50:04:53:D5:57;
    uid 01:00:50:04:53:D5:57;
    ...
}
```