Guide d'administration

Configuration, droits et suivi

Module **fuel_station** — Tryton 7.0 — version 7.0.3

1. Rôles

Groupe	Peut
Station-service	Utiliser les quarts, livraisons, jaugeages ; consulter cuves, prix et ventes
Administration station-service	Tout ce qui précède + créer/modifier stations, cuves, pompes, pistolets, prix, carburants, suppression

L'utilisateur *admin* reçoit les deux groupes à l'installation. Attribuez les groupes dans Administration ■ Utilisateurs ■ Utilisateurs.

2. Mise en route (ordre à respecter)

2.1 Prérequis stock

- Un **entrepôt** par station (Stock ■ Configuration ■ Emplacements) avec un emplacement de **stockage** : les cuves sont créées en dessous.
- Un emplacement de type **Client** (présent par défaut dans Tryton) : destination des ventes.
- L'emplacement **Pertes et profits** (présent par défaut) : utilisé par les ajustements de jaugeage.
- Une **société** et un exercice, des **employés** (pompistes) : Société ■ Employés, liés à un tiers.

2.2 Carburants

- Station-service ■ Configuration ■ **Carburants** ■ Nouveau : article de type *Bien* ; onglet « Carburant » : cocher **Carburant** (l'unité passe automatiquement au **gallon**), choisir la **famille** (essence, diesel, kérosène, autre) et la **densité à 15 °C**.
- Renseigner le prix de revient (valorisation initiale du stock).
- Exemple : Gazole, Super sans plomb, Pétrole lampant.

2.3 Station

- Configuration ■ **Stations** ■ Nouveau : code (unique), nom, société, **entrepôt**, tiers de contact.
- **Tolérance de caisse** : montant de différence accepté sans confirmation à la fermeture (0 = toute différence demande confirmation).
- **Tolérance de jaugeage** : écart en % du stock comptable accepté sans confirmation (1 % par défaut).
- Onglet **Contrôles** : **Comptage de caisse obligatoire** (activé par défaut) et **Comptabiliser à 15 °C**.

2.3b Coupures de caisse

- Configuration ■ **Créer les coupures standard** : choisir la devise (HTG, USD, EUR, CAD, DOP) ; les billets et pièces usuels sont créés (sans doublon).
- Pour une autre devise, créer les lignes à la main dans Configuration ■ **Coupures** (type, valeur). Désactivez une coupure retirée de la circulation.
- Seules les coupures actives de la devise de la société sont proposées dans les quarts.

2.3c Tiers : personne physique

Sur la fiche d'un tiers, cocher **Personne physique** : le champ **Prénom** apparaît ; le **Nom** contient le nom de famille et le tiers s'affiche « Prénom Nom ». La recherche trouve les tiers par prénom ou par nom.

2.3d Relevés de compteur

Pour alimenter les relevés automatiquement, un système externe appelle la méthode RPC `fuel.meter.reading.record` (station, pompe, numéro, index). À défaut, utilisez Opérations ■ Importer des relevés (CSV : station, pompe, pistolet, index).

2.4 Cuves

- Dans la station, onglet **Cuves** (ou Stock ■ Niveaux des cuves ■ Nouveau) : code, **carburant**, **capacité**, **niveau d'alerte**.
- L'**emplacement de stock** de la cuve est créé automatiquement sous l'entrepôt ; ne le supprimez pas.
- Le carburant d'une cuve ne peut plus être changé après création (l'emplacement existe).

2.5 Pompes et pistolets

- Configuration ■ **Pompes** ■ Nouveau : code et nom ; ajouter les **pistolets** : numéro, **cuve** alimentée (de la même station), **index du compteur**.
- **Important** : saisir l'index initial réel lu sur le compteur du pistolet. Ensuite il est mis à jour par la fermeture des quarts.
- Désactivez (case Actif) un pistolet hors service au lieu de le supprimer : il n'apparaîtra plus dans les nouveaux quarts.

2.6 Stock initial

Le stock initial d'une cuve est créé par une **livraison** (coût unitaire = coût d'achat) ou par un **jaugeage avec ajustement** (valorisé au prix de revient de l'article).

2.7 Prix

- Configuration ■ **Prix** ■ Nouveau : carburant, date d'effet, prix ; **station vide = toutes les stations** de la société.
- Un prix de station l'emporte sur le prix de la société. Pour changer un prix, ajoutez une ligne avec la nouvelle date : l'historique reste consultable.
- Sans prix applicable à la date du quart, l'ouverture est refusée avec un message explicite.
- Les décimales suivent le paramètre *price_decimal* de trytond.conf.

2.8 Autorisations de distribution

- Station ■ onglet **Autorisations** : cocher **Contrôle des autorisations**, fixer la **validité** (minutes) et le **délai de communication** (secondes, supérieur à l'intervalle du middleware).
- **Bloquer la communication** : arrêt manuel immédiat de toute demande, validation et transmission.
- Groupes : **Responsable des autorisations carburant** (valideurs), **Middleware carburant** (uniquement l'utilisateur technique du middleware, avec mot de passe fort et société), **Station-service** (opérateurs). Le demandeur ne peut pas valider.
- Tâche planifiée « Faire expirer les autorisations de distribution » : chaque minute (Administration ■ Tâches planifiées) ; elle doit rester active (cron trytond-cron ou serveur).
- Module fuel_station_sale : renseigner le **client par défaut** de la station (clients de passage), les comptes comptables et la catégorie comptable du carburant.

- Le middleware et son lien avec le contrôleur sont **de la responsabilité du fabricant et de l'installateur habilité** ; Tryton n'envoie aucune commande aux pompes.

3. Droits et sociétés

- Rattachez chaque utilisateur à sa société (préférences ■ Sociétés) : les règles d'accès limitent les données aux sociétés de l'utilisateur.
- Un pompiste doit avoir un **employé** lié à son utilisateur (Utilisateur ■ Employé) pour que le champ « Pompiste » se remplisse seul.
- Les pompistes n'ont pas besoin du groupe Stock : les mouvements sont créés par le module.

3.1 Facturation des ventes à crédit (module fuel_station_invoice)

- Installer le module compagnon et configurer le plan comptable (compte de créances du tiers, compte de produits sur la **catégorie comptable** des carburants).
- À la fermeture d'un quart, chaque client ayant un paiement « Crédit client » reçoit une facture brouillon ; elle est visible via le champ « Factures » du quart. Validez-la dans le module Facturation.

4. Séquences

Trois séquences sont fournies : **Quart**, **Livraison**, **Jaugeage** (Administration ■ Séquences). Adaptez préfixe, remplissage et suffixe (ex. préfixe « Q-%Y- »). Ne changez jamais le type de séquence.

5. Contrôle et suivi

Besoin	Où
Stock réel des cuves	Stock ■ Niveaux des cuves
Historique des mouvements	Station-service ■ Stock ■ Mouvements de stock carburant
Ventes par période	Rapports ■ Ventes de carburant (liste/graphique)
Différences de caisse	Quarts : colonne « Différence » ; filtre « Fermé »
Pertes de cuve	Jaugeages validés : colonne « Écart »
Alertes de niveau	Cuves basses
Faux billets / écarts de caisse	Quarts : colonnes « Écart de caisse » ; onglet Contrôle de caisse (montant suspect)
Relevés reçus	Opérations ■ Relevés de compteur

6. Clôture et corrections

- Faire fermer tous les quarts avant la clôture journalière ; un quart « Ouvert » bloque l'ouverture d'un autre.
- **Aucune écriture n'est modifiée a posteriori** : pour corriger, utilisez un jaugeage avec ajustement (stock) ou un quart de régularisation.
- Un quart **annulé** (avant fermeture) peut être remis en brouillon ; un quart **fermé** ne peut pas être annulé ni supprimé.
- Les livraisons reçues et les jaugeages validés ne peuvent pas être supprimés.

7. Dépannage

Symptôme	Cause probable / action
« La station n'a aucun pistolet »	Créer pompes et pistolets (2.5).
« Aucun emplacement de type Client »	Créer un emplacement Stock de type Client.
« L'entrepôt n'a pas d'emplacement de stockage »	Renseigner l'emplacement de stockage de l'entrepôt avant de créer les cuves.
Cuve toujours à 0	Aucune livraison ni jaugeage avec ajustement n'a été validé.
Quantité négative en cuve	Ventes sans stock initial : saisir une livraison/ajustement daté avant les ventes.
Menu absent	Utilisateur hors du groupe Station-service ; relancer le client.
Textes en anglais	Mettre à jour avec -l fr et choisir la langue de l'utilisateur.

Station-service : administration

Mise à jour v3 — ajout au guide d'origine. Auteur : Pierre Michel Augustin — AGPLv3.

- Tolérance et coupures : mêmes réglages que les points de vente (module sale_point_cash_control).
- Prénom des clients : fourni par party_person_ht, pas par la station.
- Comptes opérateur MonCash/NatCash : à créer dans Paiement mobile ; utilisables pour la boutique et pour les factures de vente (sale_mobile_payment).