MBR

sheng@mail.ncyu.edu.tw

與Linux搭配的主機配備

- CPU
- RAM
- HardDisk
- 顯示卡
- NIC
- 其他

一般小型主機

► CPU: 五年內出產的產品即可。64bit。

■ RAM:建議4GB

▶ 網路卡:一般的乙太網路卡

■ 顯示卡:只要能夠被Linux捉到的顯示卡即可,例如NVidia或ATI的主流顯示卡均可

● 硬碟:20GB以上即可

USB開機用

► 採16GB實作即可

使用光碟機開機安裝CentOS Linux

- 磁碟分割區規劃
 - 系統預設「移除所選磁碟上的Linux分割區,並建立預設的分割 模式」
 - 硬碟機sda的所有分割區清除,重新配置合適的分割區
 - 並將Linux安裝在這個分割區配置中
 - 「移除所選磁碟上的所有分割區,並建立預設的分割模式」
 - 如果整個磁碟都是Linux專用或是一顆全新硬碟,可以選擇此項

Linux 下的裝置代號

- Linux 將所有裝置設備皆視為檔案
- ► 所有周邊均放置於 /dev 目錄下
- IDE 裝置(含 IDE 與 SATA 硬碟):
 - IDE1 (master) /dev/hda
 - IDE1 (slave) /dev/hdb
 - IDE1 (master)的第一個磁碟分割 /dev/hda1
 - 現在連 IDE 界面的磁碟檔名也都被模擬成 /dev/sd[a-p]
- SCSI(SATA) 裝置:
 - 硬碟:/dev/sda,/dev/sdb...
 - 光碟:/dev/scd0,/dev/scd1...
 - 磁帶:/dev/st0,/dev/st1....
- USB 裝置:
 - /dev/sda, /dev/sdb...

Linux與硬體的搭配

■ 各硬體裝置在Linux中的檔名

| | 裝置在Linux內的檔名 | |
|------------------|--|--|
| IDE硬碟機 | /dev/hd[a-d] | |
| SCSI/SATA/USB硬碟機 | /dev/sd[a-p] | |
| USB快閃碟 | /dev/sd[a-p](與SATA相同) | |
| 軟碟機 | /dev/fd[0-1] | |
| 印表機 | 25針: /dev/lp[0-2] USB: /dev/usb/lp[0-15] | |
| 滑鼠 | USB: /dev/usb/mouse[0-15] PS2: /dev/psaux | |
| 當前CDROM/DVDROM | /dev/cdrom | |
| 當前的滑鼠 | /dev/mouse | |
| 磁帶機 | IDE: /dev/ht0 SCSI: /dev/st0 | |

Linux 下的裝置代號

■ 其他周邊:

- 軟碟:/dev/fd0,/dev/fd1...
- Com1 (/dev/ttyS0) com2 (/dev/ttyS1)
- LPT1 (/dev/lp0) LPT2(/dev/lp1)
- ps2 mouse: /dev/psaux


認識硬碟

- 組成項目
 - Cylinder (磁柱)
 - ► Head (磁頭)
 - Sector (磁區,最小物理儲存量,為 512 Bytes)
- 項目說明
 - Cylinder 早期稱呼為 Track (磁軌)
 - Cylinder 與 Head 由 0 起跳使用, Sector 由 1 起跳使用
- 空間計算
 - 總空間為 CxHxSx512
 - 其中 512 表示 512 Bytes/Sector


分割表

- 每台硬碟皆有主要開機磁區 (MBR, Master Boot Record), 其位於硬碟的第 1 個磁區(Cylinder 0, Head 0, Sector 1, 磁 區編號由 1 開始)。如果您同時擁有多顆硬碟, 並選擇將開機 管理程式安裝在主要開機磁區, 此時 GRUB 會裝在第 1 顆硬 碟的主要開機磁區裡。
- ► MBR只適用2TB以下,超過只能使用GPT(GUID partition table),可達到 64bit 紀錄功能的分割表。

■ 在 Windows作業系統裏, 每個分割區都會被賦予一個磁碟機 代號, 如 C:、D: ...等:



■ 假設規劃第1顆 SATA硬碟 (/dev/sda) 時,先建立了1個主要分割區,而後為了要能建立更多的分割區,因此又分割一個延伸分割區,並在之上建立了3個邏輯分割區。



● 但在 Linux 裏就不同了,它並沒有磁碟機代號的觀念,每個分割區是用分割區名稱來代表,如 /dev/sda1、/dev/sda2... 等,其對應關係如下表所示:

| 分割區 | 分割區名稱 |
|-----------------------------------|-----------|
| IDE0 第 1 顆硬碟 (master) 的第 1 個主要分割區 | /dev/hda1 |
| IDE0 第 1 顆硬碟 (master) 的第 2 個主要分割區 | /dev/hda2 |
| IDE0 第 1 顆硬碟 (master) 的第 3 個主要分割區 | /dev/hda3 |

第一磁區

- 舊的磁碟磁區都是 512bytes
- ▶ 開機管理程式紀錄區與分割表則通通放在磁碟的第一個磁區
- 第一個磁區 512bytes 會有這兩個資料
 - 主要開機記錄區(Master Boot Record, MBR):可以安裝開機管理程式的地方,有446 bytes
 - → 分割表(partition table):記錄整顆硬碟分割的狀態,有64 bytes
- 分割表所在區塊僅有64 bytes容量,因此最多僅能有四組記錄區,每組記錄區記錄了該區段的啟始與結束的磁柱號碼

磁碟空間


- 關於硬碟 partition (分割槽)
 - MBR (Master Boot Recorder) + 實體資料放置區
 - 含有一個 MBR (Master Boot Record)
 - 含有 Partition table, 內有:
 - 最多可有四個 primary partition
 - 可有一個 extended partition 在 primary 中
 - Extended partition 可再分割多個 logical partitions
 - Linux 可有 63 partitions 的 ID
 - 每個 partition 的最小單位是 Cylinder
- Linux 系統內必須要有的 partitions :
 - ▶ / (根目錄,也稱為 root)
 - swap (虚擬記憶體)



- PC 分割區類型 (Partition)
 - Primary Partition (主分割區)
 - Extended Partition (延伸分割區)
 - Logical Partition (邏輯分割區)
- → 分割區數量限制
 - Primary Partition (主分割區)
 - ID:1~4,數量為0~4個,最多4個
 - Extended Partition (延伸分割區)
 - ID:1~4,數量為0個或1個,最多1個
 - Logical Partition (邏輯分割區)
 - IDE HD: ID: 5 起跳, ID 可至 63
 - SCSI HD: ID: 5 起跳, ID 可至 15

磁碟分割

■ 磁碟分割表(partition table)



磁碟分割表的作用示意圖

分割的特性

- 主要分割與延伸分割最多可以有四筆
- 延伸分割最多只能有一個
- ▶ 邏輯分割是由延伸分割持續切割出來的分割槽
- 能夠被格式化後,作為資料存取的分割槽為主要分割與邏輯 分割。延伸分割無法格式化
- 邏輯分割的數量依作業系統而不同

MBR分割問題

- 作業系統無法抓取到 2.2T 以上的磁碟容量
- ► MBR 僅有一個區塊,若被破壞後,經常無法或很難救援
- ► MBR 內的存放開機管理程式的區塊僅 446bytes,無法容納較多的程式碼

Reference

- CentOS Linux系統建置與實務,湯秉翰著,博碩, OS30005。
- 鳥哥的Linux私房菜-基礎學習篇,第三版,鳥哥著,碁峰, EA0002。