第五章

氧化还原反应与电化学

历史回顾

- ■4.1溶液及其浓度表示方法
- ■4.2溶解度与相似相溶原理
- ■4.3分配定律与萃取分离
- ■4.4溶液的通性
- ■4.5溶液中的离子平衡与离子互换反应
- ●酸碱平衡
- ●沉淀-溶解平衡

历史回顾

- ■2.1 焓变与变化过程方向
- ■2.2 熵变与变化过程方向
- ●热力学第三定律
- ■2.3 吉布斯函数变与变化过程方向
- ■2.4 化学反应的限度-化学平衡
- ●范特霍夫等温式
- ●范特霍夫方程式

氧化还原反应





$$6CO_2(g) + 6H_2O(l) \xrightarrow{\text{叶绿素}} C_6H_{12}O_6(s) + 6O_2(g)$$

NADH(aq)
$$\longrightarrow$$
 NAD+(aq) + H+(aq) + 2e $\triangle_r G_m^{\ominus}$
2e+2H+(aq) + 1/2O₂ (g) \longrightarrow H₂O (l) -220.02 kJ/mol

$$NADH(aq)+H^{+}(aq)+1/2O_{2}(g) \longrightarrow NAD^{+}(aq)+H_{2}O(l)$$

5.1. 氧化数

氧化数

氧化数:将每个键的电子指定给电负性大的原子后 某元素的一个原子所带的表观电荷数。

- ●分子/离子内元素的氧化数之和为0/离子电荷数
- ●单质的氧化数: 0
- ●碱金属、碱土金属化合物: +1, +2
- ●卤化物中的卤素: -1
- ●氢化物中的氢:一般为+1(NaH; CaH,等中为-1)
- ●氧化物中的氧: 一般为-2(H₂O₂, Na₂O₂中为-1; KO₂中为-
- 1/2; OF₂中为+2)

氧化数与化合价

 MnO_4

$$S_4O_6^{2-}$$


+5/2 -2

5.2

原电池及原电池电动势

原电池

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = -212.55 \text{kJ/mol}$$



铜-锌原电极(丹聂耳电池)

电对	半反应	
Zn ²⁺ /Zn	$\mathbf{Z}\mathbf{n}^{2+}(\mathbf{a}\mathbf{q}) + 2\mathbf{e}^{-} = \mathbf{Z}\mathbf{n}$	
	升、失、氧化、	阳极
Cu ²⁺ /Cu	$Cu^{2+}(\underline{aq}) + 2e^{-} = Cu$	
	降、得、还原、	阴极

书写规则:氧化态/还原态

电极的类型

1. 金属(包含汞齐)与其阳离子或者气体(氢、氧、卤素)与其对应离子组成的电极

$$Cu/Cu^{2+} \quad Zn/Zn^{2+} \quad Ni/Ni^{2+} \quad Hg(Na)/Na^{+}$$

$$Pt,H_2/H^+$$
 $2H^+(aq)+2e^- \rightleftharpoons H_2(g)$

$$Pt,Cl_2/Cl^ Cl_2(g)+2e^- \rightleftharpoons 2Cl^-(aq)$$

$$Pt,O_2/OH^ O_2(g)+2H_2O(1)+4e^- \rightleftharpoons 4OH^-(aq)$$

电极的类型

2. 金属-难溶盐电极与金属-难溶氧化物电极

Pt,
$$Hg/Hg_2Cl_2$$
, $Cl^ Hg_2Cl_2(s)+2e^- \rightleftharpoons 2Hg(1)+2Cl^-(aq)$

$$AgCl(s)+e^- \rightleftharpoons Ag(s)+Cl^-(aq)$$


$$Sb/Sb_2O_3$$
, H^+

$$Sb/Sb_2O_3$$
, H^+ $Sb_2O_3(s)+6H^++6e^- \rightleftharpoons 2Sb(s)+3H_2O(l)$

3. 惰性导电材料-溶液电极

$$Pt/Fe^{3+}, Fe^{2+}$$
 $Pt/Cr_2O_7^{2-}, Cr^{3+}, H^+$ $Pt/MnO_4^-, Mn^{2+}, H^+$

锂离子电池反应: $LiCoO_2 + C = Li_{1-r}CoO_2 + Li_rC$



原电池的符号表示

(-)
$$\mathbf{Z}\mathbf{n}|\mathbf{Z}\mathbf{n}^{2+}(c_1)\|\mathbf{H}^+(c_2)\|\mathbf{H}_2(p),\mathbf{Pt}\|$$
 (+)

Cu|Cu²⁺
$$(c_1)$$
 || Fe³⁺ (c_2) , Fe²⁺ (c_3) |Pt


正极
$$2Fe^{3+}(aq)+2e^{-} \rightleftharpoons 2Fe^{2+}(aq)$$


负极
$$Cu(s) \rightleftharpoons Cu^{2+}(aq)+2e^{-}$$

电池反应
$$Cu(s)+2Fe^{3+}(aq) \rightleftharpoons Cu^{2+}(aq)+2Fe^{2+}(aq)$$


Why?

标准电极电势





电极电势的绝对值 无法测量 why?



(-)标准氢电极 # 待测电极(+)

$$\varphi \ominus (Cu^{2+}/Cu) = 0.3419V$$


$$\varphi \ominus (\mathbf{Z}\mathbf{n}^{2+}/\mathbf{Z}\mathbf{n}) = -0.7618\mathbf{V}$$

Pt,
$$H_2(100kPa)/H^+ (1mol/L)$$

$$\varphi \ominus (MnO_4^{-}/Mn^{2+}) = 1.507V$$

二级标准电极

实际测量时采用一些易制备,电势稳定,使用方便的参比电极一甘汞电极、银一氯化银电极作二级标准电极。



Pt, Hg/Hg₂Cl₂, Cl⁻

$$Hg_2Cl_2(s)+2e^- \rightleftharpoons 2Hg(l)+2Cl^-(aq)$$

$$\varphi \ominus (Hg_2Cl_2/Hg) = ? V$$

$$Ag/AgCl, Cl^-$$

$$AgCl(s)+e^{-} \iff Ag(s)+Cl^{-}(aq)$$

$$\varphi^{\Theta}(AgCl/Ag) = 0.222V$$

为什么这些标准电极的电极电势相对稳定? 为什么需要指出温度?

标准电极电势~电动势

- 标准状态、298.15K、水溶液;
- 采用还原电势;
- 数值越大代表氧化性能强;
- 与电极反应的化学计量数无关

$$Zn^{2+}(aq) + 2e^- \rightleftharpoons Zn$$

$$\varphi \ominus (Zn^{2+}/Zn) = -0.7618V$$

$$2Zn^{2+}(aq) + 4e^- \rightleftharpoons 2Zn$$

原电池电动势 (E): 正极的电极电势-负极的电极电势

$$E = \varphi_{\text{IE}} - \varphi_{\text{fi}}$$

吉布斯函数变~电动势

a 氧化态 $+ze^{-} \rightleftharpoons b$ 还原态

$$\Delta G = W_{\text{fi,max}}$$

$$W_{\scriptscriptstyle
m th}=qE$$

z:反应中的电子转移数

F:法拉第常数 96485C/mol

$$\triangle_r G_m = -zFE$$

$$\triangle_r G_m^{\Theta} = -zFE^{\Theta}$$


准静态过程与可逆电池

能斯特(Nernst)公式

$$aA + fF \rightleftharpoons gG + dD$$


$$\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^{\Theta} + RT \ln \frac{(c_G / c^{\Theta})^g \cdot (c_D / c^{\Theta})^d}{(c_A / c^{\Theta})^a \cdot (c_f / c^{\Theta})^f} = \Delta_r G_m^{\Theta} + RT \ln J$$

$$-zFE = -zFE^{\Theta} + RT \ln J \quad \Longrightarrow E = E^{\Theta} - \frac{RT}{zF} \ln J \quad \Longrightarrow E = E^{\Theta} - \frac{0.059}{z} \lg J$$





$$\varphi = \varphi^{\Theta} - \frac{0.059}{z} \lg \frac{c_{\text{Im}}}{c_{\text{alk}}} = \varphi^{\Theta} + \frac{0.059}{z} \lg \frac{c_{\text{alk}}}{c_{\text{Im}}} = \varphi^{\Theta} - \frac{0.059}{z} \lg J$$



能斯特公式的应用

计算298K, 锂电极中c (Li⁺)=0.001 mol/L时的电极电势。

$$Li^{+}(aq) + e^{-} \rightleftharpoons Li(s)$$
 $\varphi \ominus (Li^{+}/Li) = -3.0405V$

$$\varphi = \varphi^{\Theta} + \frac{0.059}{z} \lg \frac{c_{\text{sink}}^a}{c_{\text{tipk}}^b} = \varphi^{\Theta} + \frac{0.059}{1} \lg \frac{0.001}{1} = -3.2175(V)$$

计算298K, c (OH⁻)=0.1 mol/L, p(O₂)=100 kPa时电对O₂/OH⁻的电极电势。

$$O_2(g)+2H_2O(1)+4e^- \rightleftharpoons 4OH^-(aq)$$

$$\varphi = \varphi^{\Theta} + \frac{0.059}{z} \lg \frac{p(O_2)/p^{\Theta}}{c(OH^-)/c^{\Theta}} = 0.401 + \frac{0.059}{4} \lg \frac{1}{0.1^4} = 0.461(V)$$

能斯特公式的应用

计算298K, c (MnO₄-)=c (Mn²⁺)=1 mol/L, c (H+)=0.1 mol/L时电对 MnO₄-/Mn²⁺的电极电势。

$$MnO_4^-(aq) + 8H^+(aq) + 5e^- \implies Mn^{2+}(aq) + 4H_2O(1) \quad \varphi^{\Theta}: 1.507V$$

$$\varphi = \varphi^{\Theta} + \frac{0.059}{z} \lg \frac{c_{\text{min}}^{a}}{c_{\text{min}}^{b}} = 1.507 + \frac{0.059}{5} \lg \frac{1*0.1^{8}}{1} = 1.413(V)$$

$$MnO_4^-(aq) + 2H_2O(1) + 3e^- \rightleftharpoons MnO_2(s) + 4OH^-(aq) \quad \varphi \ominus: 0.595V$$

$$MnO_4^-(aq) + e^- \rightleftharpoons MnO_4^{2-}(aq)$$
 $\varphi \ominus : 0.558V$

课堂讨论:使用能斯特方程解释 MnO_4 -在不同pH环境下被还原得到的产物不同的原因。

能斯特公式的应用

$$Ag^{+}(aq) + Cl^{-}(aq) \iff AgCl\downarrow \qquad K_{sp}^{\Theta} = c(Ag^{+}) \cdot c(Cl^{-})$$

$$Ag^{+}(aq) + e^{-} \iff Ag$$

$$\varphi(Ag^{+}/Ag) = \varphi^{\Theta}(Ag^{+}/Ag) + \frac{0.059}{1} \lg c(Ag^{+}) = 0.799 + 0.059 \lg \frac{K_{sp}^{\Theta}}{c(Cl^{-})}$$

$$= 0.799 + 0.059 \lg \frac{1.77 * 10^{-7}}{1.00} \neq 0.222(V)$$

电极电势的应用

● 判断原电池的正负极, 计算电动势

$$E=arphi_{
m IE}$$
 - $arphi_{
m SE}$

- 判断氧化还原反应方向:
- □ E > 0, 反应正向进行
- E < 0, 反应反向进行


$$\triangle_r G_m = -zFE$$

- \Box E=0, 反应处于平衡态
- 判断氧化性能强弱


 $\varphi \ominus (\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{2+}) > \varphi \ominus (\text{NiO}_2/\text{Ni}^{2+}) > \varphi \ominus (\text{ClO}^-/\text{Cl}^-) > \varphi \ominus (\text{ClO}_3^-/\text{Cl}^-) > \varphi \ominus (\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})$

电动势与化学平衡

$$E = E^{\Theta} - \frac{0.059}{z} \lg J$$
 $E^{\Theta} = \frac{0.059}{z} \lg K^{\Theta}$ $\lg K^{\Theta} = \frac{zE^{\Theta}}{0.059}$



$$E^{\Theta} = \frac{0.059}{z} \lg K^{\Theta}$$



$$\lg K^{\Theta} = \frac{zE^{\Theta}}{0.059}$$

例:反应 $Sn(s)+Pb^{2+}(aq) \rightleftharpoons Pb(s)+Sn^{2+}(aq)$ 在标准状态能否自发进 行? 其平衡常数是多少? 在 $c(Pb^{2+})=0.1 \text{ mol/L}, c(Sn^{2+})=1 \text{ mol/L}$ 时 能否自发进行? (298K)

$$E^{\Theta} = \varphi^{\Theta}(Pb^{2+}/Pb) - \varphi^{\Theta}(Sn^{2+}/Sn) = -0.1262 - (-0.1375) = 0.0113 \text{ V}$$

$$\lg K^{\Theta} = \frac{zE^{\Theta}}{0.059} = \frac{2*0.0113}{0.059} = 0.383 \qquad K^{\Theta} = 2.42$$

$$E = E^{\Theta} - \frac{0.059}{z} \lg J = 0.0113 - \frac{0.059}{2} \lg \frac{1}{0.1} = -0.0182 \text{ V}$$

5.3

金属腐蚀与防腐

金属的化学腐蚀

铁的氧化:

低于570 °C 3Fe +
$$2O_2 = Fe_3O_4$$

高于570 °C 2Fe +
$$O_2$$
 = 2FeO

高温下:
$$Fe + CO_2 = FeO + CO$$
 $Fe + H_2O = FeO + H_2$

钢的脱碳:

$$Fe_3C + 1/2 O_2 = 3Fe + CO$$
 Fe

$$Fe_3C + H_2O = 3Fe + CO + H_2$$

$$Fe_3C + CO_2 = 3Fe + 2CO$$

$$Fe_3C + 2H_2 = 3Fe + CH_4$$

氢脆:

$$FeO + 2HCl = FeCl_2 + H_2O$$

$$Fe + 2HCl = FeCl_2 + 2H$$

$$Fe + H_2S = FeS + 2H$$

$$Fe + H_2O = FeO + 2H$$

X

中科院物理所>

止氢能源汽车成为主流。

··· ×

了驯服这个顽皮的元素, 甚至还出现了一个 门学科分支。今天,我们就来了解一下这个 异元素的你不知道的另一面。





存的四艘自由轮之一的 SS John W. Brown 号 图片来 源: wikipedia

战时,为了运输士兵和物资,美军建造了数 艘油轮--自由轮(Liberty Ships)。不过, 由轮很快成了灾难片现场。

2710艘自由轮中,近1500艘出现了严重的裂 。在严寒而又波涛汹涌的海面上,一些自由 甚至断成了两节。其中最出名的就是就是 S. Schenectady 号油轮。









裂成两半的自由轮 S.S. Schenectady 号 图片来源: wikipedia


1943年1月16日的晚上,俄勒冈州Swan Island 造船厂发出巨响,尚未交付的 S.S. Schenectady 裂成了两半。

因为这是该造船厂造的第一艘船,所以引起了 恐慌。实际上在那年3月,另一艘自由轮 the Esso Manhattan 号在进入纽约湾的时候也裂开 了。

自由轮以一个月140艘的速度沉没。自由轮在当 时的造价是每艘约200万美金,相当于现在的 3600万美金。这种沉船速度为美军带来了巨大 的损失。问题究竟出在哪儿了呢?







裂开的自由轮 图片来源: tf.uni-kiel.de

战争时期没有人知道答案,不过大家还是找到 了解决方法,那就是打补丁。美国造船厂在领 缝处用钢板打补丁,防止轮船进一步开裂。这 个方法还挺有效, 因此后来这些防开裂钢板就 叫做止裂铆缝(crack arrestor)。

在这个措施全面实施后,一个月里就只有20% 自由轮沉没,数量速降到了之前的七分之一。

二战后,美国海军研究实验室的物理学家乔治 兰金·欧文(George Irwin)利用自由轮的数据 进行了研究,终于找到了让轮船开裂沉没的! 手——氢。



•••

中科院物理所〉

... ×

中科院物理所 >

原来在20世纪初,一些新的焊接技术被发明了出来,比如手工电弧焊(SMAW)和焊条焊接。电焊时,电弧或乙炔燃烧的热量会熔化金属,让两块金属焊接在一起。

在电焊技术出现前,拼接轮船的金属板用的是 铆接技术。铆接技术有不少缺点,比如需要受 过专门训练的技工,这让铆接工的成本占到轮 船组装人力成本的三分之一之巨。此外,铆接 时需要把几块金属板交叠,这不但会增加船体 的重量,还会增加成本。



船体铆接 图片来源: boat-building.org


由于缺乏熟练的铆接工,美国联邦海事委员要求美国的造船厂用焊接替代铆接。这样一来,轮船的交货速度迅速提高了。在1930-1937年

船体铆接 图片来源: boat-building.org

由于缺乏熟练的铆接工,美国联邦海事委员要求美国的造船厂用焊接替代铆接。这样一来,轮船的交货速度迅速提高了。在1930-1937年间,美国的造船厂才制造了71艘船。但是用上电焊技术后,在1939-1945年间美国造船厂造了5777艘船。

制造一艘自由轮只需要5天。在1941-1945年间,美国的18个造船厂就用焊接技术为美军制造了2710艘自由轮。

但是,当时的人们不知道的是,焊接时会产生 单原子氢(H),而单原子氢会钻入金属中形成 氢气(H2)。



氢气在金属晶粒附近聚集起来,破坏金属的结构,让金属胀气变脆。有时氢气在金属内能累积到18.7兆帕,也就是地表气压187倍的高压。这 个 现 象 被 命 名 为 氢 脆 (hydrogen

embrittlement) .

不知道氢有这么强的破坏力。在把裂开的自由 轮归因于氢脆后,欧文开创了断裂力学和材料 强度的学科分支,建筑业和制造业也终于开始 重视这种邪门的元素了。 需要指出的是,直到现在,研究者还没有完全

氢脆的现象最早是在1875年由 W. H. Johnson

发现的。不过,在自由轮大量出事前,大家还

需要指面的定,直到现在,研究者还没有元宝 搞清楚氢脆的原理,也无法预测材料在何时何 处会出现氢脆,因此最好的方法还是预防。

刚才说到,电焊尤其容易释放氢原子,这是因为电弧和焊条表面的纤维素涂层或空气中的水蒸汽接触,会产生单原子氢。现在出现了一种叫做低氢焊条的材料,它可以减少单氢原子的产生,适用于焊接高强度的钢材。



中科院物理所>

... X

中科院物理所>

旧金山-奥克兰海湾大桥 图片来源: wikipedia

2013年,美国的旧金山-奥克兰海湾大桥为即将 到来的通车进行测试。这座大桥是加州历史上 最昂贵的公共建筑, 也是被吉尼斯世界纪录收 录的最宽的桥。

不过,在通车前的测试中工程师发现了问题: 负责把桥面架设在水泥柱上的保险螺栓在测试 运行2周后就出现了裂痕,让旧金山-奥克兰海湾 大桥险些变成美式断桥。

在测试中,96个保险螺栓里30个坏掉了。后来 发现,这就是氢脆引起的。更换螺栓花费了加 利福尼亚州运输部2500万美金,是预估的5倍, 引发舆论哗然。



发生氢脆的保险螺栓横断面

当然,有时氢是在制造过程中扩散到金属里 的。电镀和清洗的过程也可能会产生单原子 氢,这些单原子氢就有可能污染金属。

比如,为了防腐蚀,一些螺栓常会做一层镀 镉。在镀镉的时候就有可能产生单原子氢。因 为镀镉的问题,美国空军设立了低氢脆性镀镉 的标准,要求承包商遵照执行。为了去除氢, 螺栓的供应商通常在镀镉后对螺栓进行烘焙 (如在200摄氏度的环境中烤数小时),让氢气 从螺栓中逸出。



发生氢脆的保险螺栓横断面

氢的讨厌性质也成了氢能源广泛使用的最大阻 碍之一。

中科院物理所>


氢气(H2)虽然不能被金属直接吸收,但在某 些条件下(如高压),金属表面的氢气分子会 拆解成两个单原子氢,然后被金属吸收,引发 氢脆。换言之,用金属材料长期储存高压氢气 就相当于养了个不定时炸弹。

1988年, 法国里昂附近圣丰 (Saint-Fons)的一 个3千升的金属氢气罐发生爆炸,方圆500米内 的财物都受到波及。这个氢气罐最早在1939年 投入使用,后来的检测表明爆炸就是氢脆引起 的。





金属的电化学腐蚀

析氢腐蚀: $Fe + 2H_2O = Fe(OH)_2 + H_2$



 $Fe(OH)_2$





吸氧腐蚀:
$$2Fe + 2H_2O + O_2 = 2Fe(OH)_2$$

$$2Fe^{2+} + 4OH^{-} = 2Fe(OH)_{2}$$

 $2Fe$
 $4e^{-} + 2H_{2}O + O_{2} = 4OH^{-}$

金属的腐蚀速率

- ●相对湿度,75%
- ●含氧量: 差异性充气腐蚀
- ●环境温度
- ●污染物的影响, SO₂, CO₂, Cl⁻等

金属的防护

- ●合金
- □不锈钢: Cr、Ni, Mn
- □蒙乃尔合金: Ni、Cu、Mn、Fe、C、Si、S
- ●保护膜
- □油漆、陶瓷、塑料; Zn(白铁)、Sn(马口铁)
- ●缓蚀剂
- □无机缓蚀剂: (重)铬酸盐、磷酸(氢)盐
- \Box 有机缓蚀剂:苯胺、动物胶、乌洛托品(CH_2) $_6N_4$
- ●电化学保护法
- □外加电源
- □牺牲阳极

5.4

电解的基本原理及应用

电解的基本原理

电解:电流通过电解质溶液(熔融电解质)引起的氧化还原反应过程。

电解池/槽: 能通过氧化还原反应过程将电能转变为化学能的装置。

$$H_2O(1) = H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g)$$

$$2H^{+} (1\text{mol/L}) + 2e^{-} = H_{2} (p^{\Theta})$$

$$2H^{+} (1\text{mol/L}) + \frac{1}{2}O_{2}(p^{\Theta}) + 2e^{-} = H_{2}O(1) \varphi^{\Theta}(O_{2}/H_{2}O) = 1.23 \text{ V}$$

分解电压: 使电解过程得以顺利进行所必需的电压。

极化与超电势

极化: 电极电势偏离可逆电极电势的现象

金属: Fe、Co、Ni 之外, 其它金属超电势较小

气体:超电势较大,特别是 H_2 、 O_2

电极产物的析出规律

阴极:

电极电势大于Al的金属离子先放电(得到电子);小于Al或Al则不放电。

K. Ca. Na. Mg. Al. Zn. Fe. Sn. Pb. H. Cu. Hg. Ag. Pt. Au

阳极:

除Pt、Au之外,一般是金属失去电子而溶解;简单阴离子(S^{2-} , I^{-} ,Br, Cl^{-})比OH-先放电;OH-比其它复杂离子先放电, MnO_4^{2-} 例外

法拉第电解定律:
$$m = \frac{MIt}{zF}$$

电解的应用


氯碱化工: 电解NaCl溶液

 $2NaCl+2H_2O=2NaOH+H_2\uparrow+Cl_2\uparrow$

电抛光

电解加工





Fe = Fe²⁺ + 2e⁻

$$Fe^{2+} \xrightarrow{Cr_2O_7^{2-}} Fe^{3+} \longrightarrow$$

$$Fe_2(HPO_4)_3, Fe_2(SO_4)_3$$

$$2Al + 6OH = Al_2O_3 + 3H_2O + 6e$$

$$2H^+ + 2e^- = H_2$$

习题

第五章 (P116)

2, 8, 11, 14

回顾

- ■5.1氧化数
- ■5.2原电池及原电池电动势
- ●电极电势
- ●原电池电动势
- ■5.3金属腐蚀与防腐
- ■5.4电解的基本原理及应用