



Android系统 BOOT分区病毒检测与清除

网秦

联系方式:yuandengkai@nq.com 330322177@qq.com

Apr 16,17 2014 Shanghai









- Android系统各分区简介
- 主流手机存储设备类型
- Boot分区病毒简介
- 典型BOOT分区病毒例子分析
- BOOT分区病毒的检测
- BOOT分区病毒的清除
- 演示







		Application		
Home	Contacts	Phone	Browser	
	Ар	olication Framewo	rk	
Activity	Window	Content	View	Notification
Manager	Manager	Provider	System	Manager
Package	Telephony	Resource	Location	XMPP
Manager	Manager	Manager	Manager	Service
OpenGL ES	FreeType	WebKit		Dalvik VM
OpenGL ES	FreeType	WebKit		Dalvik VM
SGL	SSL	Libc		
		Linux Kernel		
Display		Bluetooth	Flash Mem	Binder(IPC)
Display	Camera	bidetootii	Tidati Wiciii	binder(IPC)
Driver	Driver	Driver	Driver	Driver





Android版本内核历史

Android版本	Linux内核对应版本
1.5(Cupcake)	2.6.27
1.6(Donut)	2.6.29
2.0/2.0.1/2.1(Eclair)	2.6.29
2.2/2.2.1(Froyo)	2.6.32
2.3(Gingerbread)	2.6.35
3.0.1/3.1/3.2(Honeycomb)	2.6.36
4.0(Ice Cream Sandwich)	3.0.1
4.1/4.2/4.3(Jelly Bean)	3.4.0
4.4(KitKat)	3.4.0







	阶段	步骤	备注
	BootLoader		bootable\bootloader\le gacy\usbloader
		init.S	初始化栈,将BSS段置零,调用main.c中的 _main()函数
		main.c	显示"USB FastBoot",从 flash中启动,或者在 usb_poll()函数中循环 等待PC的连接
	Linux kernel		设置系统,加载驱动, 并且运行第一个进程 init
	The <i>init</i> process	设置文件系统	创建并挂载目录 (/dev,/proc,/sys)
,		执行init.rc脚本	Android特有语法的启 动脚本



Android加电启动过程2




	设置控制	
	显示"ANDROID"字符串	文本消息写入到 /dev/tty0设备
	Zygote	Init.rc中配置的Zygote 进程启动dalvik虚拟机 并且启动system server 进程
	开机动画	在启动过程中显示开 机动画
Framework		





Linux启动简介






image-initrd 的处理阶段 cpio-initrd 的处理阶段



Android系统各分区简介

- hboot分区
- boot分区
- radio分区
- recover分区
- system分区
- userdata分区
- cache分区
- sd-ext分区





主流手机存储设备类型

- /dev/block/mmcblk设备
- /dev/block/loop设备
- /dev/block/ram设备
- /dev/emmc设备
- /dev/mtd设备





Boot分区病毒简介

- Boot分区病毒是所有在开机时比系统内核更早加载,实现内核劫持的技术的一类病毒。
- Boot分区病毒可以含有一个病毒体独立 运行,也可以含有多个病毒体协同工作.
- Boot分区病毒除了一般病毒的破坏力外, 还往往因为其较高的操作权限,能对系统 进行较大的破坏.



Boot分区病毒难以清除的原因

• 1 Boot分区是一个虚拟的内存文件系统,普通的直接对其分区内文件的操作不会被持久化

• 2 病毒启动时机相对来说比较早,可以利用时间差做一些自我防御性的工作








- 一藏身于BOOT分区
- 二多病毒体(ELF/SO/APK)
 - 1 imei_chk(ELF)藏身于/sbin下, init.rc中 配置有imei_chk的服务启动信息
 - 2 googlekernel.apk位于/system/app下
 - 3 Libgooglekernel.so位于/system/lib目录下
 - 4 Imei_chk作为系统服务优先启动,释放apk和so的病毒体(前提是这2个病毒体不存在)




Oldboot病毒调用关系











- 1 首先必须要有对敏感系统目录操作的权限(一般须具有ROOT权限)
- 2 对关键目录中的文件进行扫描
 - 采用特征串匹配的方法
 - 采用HASH比对的方法
- 3 对Oldboot的实体检测就是对boot.img文件内ramdisk的检测





Img文件实际布局

Header

Header Padding

Kernel

Kernel padding

Ramdisk.gz

Ramdisk padding

Second

Second padding

上图为boot.img的文件布局结构,数据按照header里 page_size的数值进行对齐,不足部分使用全0的padding补齐



IMG头部结构体定义(c/cpr

```
struct boot_img_hdr
   unsigned char magic[BOOT_MAGIC_SIZE];
   unsigned kernel_size; /* size in bytes */
   unsigned kernel addr; /* physical load addr */
   unsigned ramdisk_size; /* size in bytes */
   unsigned ramdisk_addr; /* physical load addr */
   unsigned second_size; /* size in bytes */
   unsigned second addr: /* physical load addr */
   unsigned tags_addr; /* physical addr for kernel tags */
   unsigned page_size; /* flash page size we assume */
                          /* future expansion: should be 0 */
   unsigned unused[2];
   unsigned char name[BOOT NAME SIZE]; /* asciiz product name */
   unsigned char cmdline[BOOT_ARGS_SIZE]:
   unsigned id[8]; /* timestamp / checksum / sha1 / etc */
}:
```

上图为boot.img的头部结构定义



CPIO位置




IMG结构

GZ压缩包

CPIO归档







```
30
                                31
                                   30
                                       30
                                           30
                                               34
                                                  39
                                                      33
                                                          65
                                                             30
                                                                 30
                                                                     30
00000000h:
                                       30
                                               30
                                                      30
                                                             30
                                                                     30
                                       30
                                           30
                                               30
                                                  30
                                                                     30
                                30
                        30
                                       30
                                               34
                                                                 30
00000030h:
                            30
                                30
                                           30
                                                              38
                                                                     30
                                    30
                                       30
                                               30
                                                              30
                                                                     30
                                       30
00000050h:
                                30
                                                      30
00000060h:
                                                                     00
00000090h:
                                                                     00
                                80
                                               80
000000b0h:
                                   00
                                       00
                                                                     00
```



CPIO格式解析(例子对照)

格式化后 数据	释义	字段长度 (字节)	对应颜色	备注
070701	Cpio项标志头	6(%06x)		Newc格式标志头
000493e0	项序号	8(%08x)		以000493e0作为起始序 号,以后每一项递加1
000081e8	stat.st_mode	8(%08x)		文件类型和权限信息
00000000	stat.st_uid	8(%08x)		实际全部填充0
00000000	stat.st_gid	8(%08x)		实际全部填充0
00000001	stat.st_nlink	8(%08x)		实际填充1
00000000	stat.st_mtime	8(%08x)		实际全部填充0
000427a8	实际数据大小	8(%08x)		
00000000	volmajor	8(%08x)		实际全部填充0
00000000	volminor	8(%08x)		实际全部填充0
00000000	devmajor	8(%08x)		实际全部填充0
00000000	devminor	8(%08x)		实际全部填充0
8000000	项名称长度	8(%08x)		以NUL结尾的字符串, 包含NUL的长度
00000000		8(%08x)		实际全部填充0
"charger"	项名称	变长(%s)		文件/目录/Link的名称
0	项名称字符串结尾	1(%c)		实际填充NUL
0	Padding数据	变长		补齐4字节数据对齐
ELF	内容数据	变长		
0	Padding数据			补齐4字节数据对齐





CPIO文件项结尾

项名称为" TRAILER!!!"

项实际数据大小为0

总数据的大小按照256字节对齐



查找boot分区的几种方法

- MTD (Memory Technology Device)
 - /proc/mtd
- EMMC (Embedded MultiMedia Card)
 - /proc/emmc
- MMC (MultiMedia Card)
 - -/proc/partitions
 - parted
 - /dev/block/platform/msm_sdcc.1/byname
- 遍历/dev
 - 特征串Android!



BOOT分区病毒的清除(思路-

- 1 申请获取ROOT权限
- 2 遍历/dev/block设备下的设备,根据前8个字节("ANDROID!")确定boot.img格式的文件
- 3 根据Boot.img头部结构,定位 ramdisk的文件起始位置及大小
- 4 提取ramdisk部分至磁盘文件,命名为 ramdisk.gz
- 5 gzip解压ramdisk
- 6 cpio提取ramdisk的归档文件



BOOT分区病毒的清除(思路一

- 7 做修复操作(修改init.rc 删除/sbin/imei_chk)
- 8 cpio重打包所有文件成newc格式的文件mod_ramdisk
- 9 gzip压缩mod_ramdisk文件为 mod_ramdisk.gz
- 10 dd命令将mod_ramdisk回写至提取设备
- 11 dd命令修正boot.img头部信息中 ramdisk的相关部分



BOOT分区病毒的清除(思路二

- 前面的定位查找思路不变(思路一前5个步骤)
- 直接对GZ解开的CPIO进行操作,修改INIT.RC中的相关配置项,使用空格替代(0x20),删除IMEI_CHK文件项
- 打包成GZ文件并回写会设备的固定偏移
- 依据新打包的GZ文件,修复IMG头部中RAMDISKSIZE字段



相关代码(JAVA层启动SU shell)

```
public static String execmd( String cmd ){
  String strRet = "";
  Process proc = null;
  BufferedOutputStream bos = null;
  BufferedReader br = null;
  Log.e("nick","执行命令:" + cmd );
  try {
     proc = Runtime.getRuntime().exec("su");
     bos = new BufferedOutputStream(proc.getOutputStream());
     br = new BufferedReader(new InputStreamReader(proc.getInputStream()));
     //写入执行命令
     bos.write( ( cmd + " 2>&1\n").getBytes() );
     bos.flush();
     //执行退出命令
     bos.write( "exit\n".getBytes() );
     bos.flush();
     bos.close();
     //读取返回结果
     while( true ){
       String strTmp;
       strTmp = br.readLine();
       if( strTmp == null ){
          break:
       else(
          strRet += strTmp;
          strRet += "\n";
```



相关代码(判定ROM含毒代码

```
//执行shell脚本dd出init.rc的内容
SuUtils.execmd("dd if=" + mInitFilePath + " of=" + mWorkDir + "/init.rc" );
//赋予权限
SuUtils.execmd("chmod 777" + mWorkDir+"/init.rc");
//查找关键字符串并写入到相应的文件
File tmpInit = new File( mWorkDir + "/init.rc" );
if(!tmpInit.exists()){
  //dd命令执行失败
  return -1;
try (
  InputStream in = new FileInputStream( tmpInit );
  long fileLen = tmpInit.length();
  //Log.e("nick", "init.rc文件大小:"+fileLen);
  byte b[]=new byte[(int) fileLen]; //创建合适文件大小的数组
  in.read(b); //读取文件中的内容到b[]数组
  in.close();
  //查找init.rc中的关键配置项
  String strContent = new String(b);
  if ( -1 != strContent.indexOf( "service imei chk /sbin/imei chk" ) ){
     //找到了oldboot的服务配置项,
     return 0:
  else!
    //没找到关键配置项,安全
     return 1:
```



相关代码(查找MTD设备booi



```
//查找MTD分区
private String findBootMtdPartition(){
   String strPartition = null;
   String strFinder = "\"boot\"";
   int finderIndex = -1:
   //执行cat命令
   String strRet = SuUtils.execmd("cat /proc/mtd");
   String∏ strLines = strRet.split("\n");
   for( int i = 0; i < strLines.length; i++){</pre>
     if( strLines[i].contains(strFinder) ){
        String devs[] = strLines[i].split(":");
         strPartition = "/dev/mtd/" + devs[0]:
   return strPartition:
```



相关代码(查找MMC设备book)

```
//查找MMC分区
private String findBootMmcPartition()
   String strPartition = null;
   String strFinder = " boot -> ";
   int finderIndex = -1:
  //执行ls -l命令查找
   String strRet = SuUtils.execmd("ls -l /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/" );
   String[] strLines = strRet.split("\n");
  for( int i = 0; i < strLines.length; i++){
     finderIndex = strLines[i].indexOf(strFinder);
     if( -1 != finderIndex ){
        strPartition = strLines[i].substring(finderIndex + strFinder.length());
  return strPartition:
```



相关代码(暴力搜索boot分)

```
String strPartition = null;
                                    //搜索到的boot分区路径
//执行Is命令查找所有block设备
String strRet = SuUtils.execmd("Is /dev/block");
String[] strLines = strRet.split("\n");
List < String > devs = new ArrayList < String > ();
//依次读取设备前8个字节,判断是否为img格式
for( int i = 0; i < strLines.length; i++){
   String strTarget = SuUtils.execma("dd if=/dev/block" + "/" + strLines[i] + " ibs=1 count=8");
  if( strTarget.contains("ANDROID!") ){
     devs.add("/dev/block" + "/" + strLines[i]);
//依次循环处理多个img boot.img/recover.img
                         //获取ramdisk.gz大小
long ramsize = 0;
int index = 0;
                         //ima的索引
for( int j = 0; j < devs.size(); j++){
  //从设备上分离出头部.头部大小608个字节
  SuUtils.execmd("dd if=" + devs.get(j) + " of=" + mWorkDir+"/" + String.valueOf(j) + ".header ibs=1 count=608");
  SuUtils.execmd("chmod 777" + mWorkDir+"/" + String.valueOf(j) + ".header" );
  //读取头部信息失败
  imgTools img = new imgTools();
  if(!img.openFile( mWorkDir+"/" + String.valueOf(j) + ".header" ) ){
     imq.closeFile():
     continue:
  //ramsize/小的那个img就是boot.img
  if( (ramsize == 0) || (ramsize > img.getRamdiskSize()) ){
     ramsize = img.getRamdiskSize();
                                         //获取ramdisk.gz大小
     index = j;
   imq.closeFile();
strPartition = devs.get( index );
return strPartition;
```



相关代码(定位分区&dump头部

```
//查找boot分区
String bootPartition = findBootPartition();
if( bootPartition == null ){
  return retCode:
//dump boot.img头部 存为bootimg.header
SuUtils.execma("dd if=" + bootPartition + " of=" + mWorkDir+"/bootimg.header ibs=1 count=608");
SuUtils.execma("chmod 777" + mWorkDir+"/booting.header");
//打开头部读取相应的数据
imgTools img = new imgTools();
if(!img.openFile( mWorkDir+"/bootimg.header" ) ){
  ima.closeFile():
  Log.e("nick", "无法打开文件");
  return retCode:
//获取ramdisk的大小
ramsize = imq.getRamdiskSize();
//获取pagesize
pagesize = img.getPageSize();
//获取kernelsize
kernelsize = img.getKernelSize();
```



相关代码(定位ramdisk.gz的)

移)



相关代码(提取gz文件并解片

```
//从设备上分离出ramdisk
SuUtils.execmd("dd if=" + bootPartition + " of=" + mWorkDir + "/oldramdisk.gz skip=" + String.valueOf(ramoff) + " ibs=1 count=" + String.valueOf(ramsize));

//解压gzip文件
try {
    SuUtils.execmd("chmod 777 " + mWorkDir+"/oldramdisk.gz");
    gzipUtils.decompress( mWorkDir+"/oldramdisk.gz", false );
} catch (Exception e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
}
```



相关代码(修复ramdisk文件

//调用native函数修复

```
ramdiskTools fixer = new ramdiskTools();
boolean bInit = fixer.beginParse(mWorkDir+"/oldramdisk", mWorkDir+"/ramdisk");
if( false == bInit ){
  Log.e("nick", "初始化失败");
  return retCode:
boolean bFixProc = fixer.fix_InitFile_ob();
if( !bFixProc ){
  Log.e("nick","修复失败");
  return retCode:
boolean bUninit = fixer.endParse():
if(!bUninit){
  Log.e("nick","反初始化失败");
  return retCode:
```



相关代码(重打包&回写设备

```
//gzjp压缩打回GZIP包
try {
  gzipUtils.compress(mWorkDir+"/ramdisk", false);
} catch (Exception e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
  return retCode:
//回写设备
imgTools img_writer = new imgTools();
long filesize = 0;
File f = new File(mWorkDir+"/ramdisk.gz");
if(!f.exists()){
  return retCode:
//获取重打包后ramdisk.gz文件的大小
filesize = FilesUtils.getFileSize(f);
img.modifyHeaderFile(mWorkDir+"/bootimg.header",
     mWorkDir+"/img.header", filesize );
//回写boot.img头部
SuUtils.execmd("dd if="+mWorkDir+"/img.header" +
     " of=" + bootPartition +" obs=1 count=608");
//回写ramdisk部分
SuUtils.execmd("dd if="+mWorkDir+"/ramdisk.gz of=" + bootPartition
     +" obs=1 count="+filesize+" seek="+ramoff);
```





代码实现要点回顾

- 1 APK启动的su shell dump出来的文件权限较高,后续返回至APK中处理这些文件时可能会遇到权限问题,可以再调用chmod在APK处理这些文件前修改文件的权限。
- 2 JAVA语言的变量类型和C/C++语言的变量类型不完全相同,混合处理时避免因为语言的差异导致部分变量处理错误。



演示



• 演示

• 工具下载地址:

https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.netqin.ripper

• Q&A



结束



Thank you!