HL-Spot — Benutzerhandbuch

Version 1.0.3

HL-Spot ist ein Trading-Bot für **Hyperliquid**: spot- und Perpetual-Märkte (perp), mehrere Paare, automatische und manuelle Orders. Er läuft **auf Ihrem eigenen Computer** (Windows, Linux oder Docker), und Sie steuern ihn über Ihren Webbrowser.

> **Website**: https://hlspot.com
> **Download**: https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot
> **Support**: HL-spot@cmails.eu

---

1. Bevor Sie beginnen

Sie benötigen:

- einen Computer mit einem 64-Bit-x86-Prozessor (x86_64) unter **Windows** oder **Linux** oder einen beliebigen Rechner mit **Docker**;
- oder ein **Flux**-Konto, um ihn in der Cloud zu betreiben (Abschnitt 16);
- ein **Hyperliquid**-Konto mit Guthaben (Ihre Haupt-Wallet);
- eine Wallet, die mit der Adresse Ihrer Haupt-Wallet **„eine Nachricht signieren“** kann. Eine Browsererweiterung (MetaMask, Rabby…) ist am einfachsten: Der Bot öffnet sie für Sie. Jede andere Wallet funktioniert per Kopieren und Einfügen;
- eine Internetverbindung.

---

2. Sicherheit: Was Sie wissen müssen

- HL-Spot akzeptiert ausschließlich einen **API wallet**-Schlüssel von Hyperliquid. **Geben Sie niemals den privaten Schlüssel Ihrer Haupt-Wallet ein.** Ein API wallet kann für Sie handeln, aber Ihr Guthaben nicht abheben.
- Der Schlüssel des API wallet wird auf Ihrem Computer **verschlüsselt**. Er wird **niemals** an den Lizenzserver **gesendet**.
- Ihre Haupt-Wallet dient nur zum **Signieren von Nachrichten** (Kontoerstellung, vergessenes Passwort, BTC-Adresse, Kontolöschung). Eine signierte Nachricht ist keine Transaktion: Sie kostet nichts und bewegt kein Guthaben.
- Die Webseite des Bots ist durch Ihr Passwort geschützt. Nutzen Sie sie vorzugsweise auf dem Rechner des Bots (`http://localhost:60000`): Von einem anderen Rechner in Ihrem Netzwerk aus ist die Seite nicht verschlüsselt (siehe Abschnitt 15).

---

3. Ihr Hyperliquid API wallet erstellen

1. Öffnen Sie **https://app.hyperliquid.xyz/API** und verbinden Sie Ihre Haupt-Wallet.
2. Geben Sie dem API wallet einen Namen und generieren Sie es anschließend.
3. **Kopieren Sie den angezeigten privaten Schlüssel** und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf: Hyperliquid zeigt ihn nur einmal an.
4. Autorisieren Sie das API wallet (Signatur mit Ihrer Haupt-Wallet).
5. Notieren Sie das von Hyperliquid angezeigte **Ablaufdatum** des API wallet.

In HL-Spot geben Sie ein: die **Adresse Ihrer Haupt-Wallet** (0x...) und den **privaten Schlüssel des API wallet**.

---

4. HL-Spot installieren

Laden Sie die Datei für Ihr System und die zugehörige `.sha256`-Datei herunter von https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot. Mit der `.sha256`-Datei können Sie prüfen, ob der Download unbeschädigt ist.

Windows

1. Entpacken Sie `HL-Spot-1.0.3-prod-windows-x64.zip`.
2. Starten Sie im entpackten Ordner **`HL-Spot.exe`**. Ein Konsolenfenster öffnet sich: Lassen Sie es geöffnet, solange der Bot läuft.
3. Öffnen Sie **http://localhost:60000** in Ihrem Browser.

Linux (Ubuntu 22.04, 24.04, 26.04, Debian 12 oder neuer)

```
unzip HL-Spot-1.0.3-prod-linux-x64.zip
cd HL-Spot-1.0.3-prod-linux-x64
./hl-spot
```

Öffnen Sie anschließend **http://localhost:60000** in Ihrem Browser.

Docker

```
docker load -i HL-Spot-1.0.3-prod-docker-x64.tar.gz
docker run -d --name hl-spot --restart unless-stopped -p 60000:60000 \
       -e TZ=Europe/Paris -v hl-spot-data:/data hl-spot:1.0.3
```

- `-p 60000:60000` ist erforderlich, um die Webseite zu erreichen.
- `TZ` legt die Zeitzone fest (UTC, falls weggelassen).
- Ihre Daten bleiben im Volume `hl-spot-data` erhalten, auch wenn der Container entfernt oder das Image aktualisiert wird.
- `docker stop hl-spot` beendet den Bot sauber.

Öffnen Sie anschließend **http://localhost:60000** (oder `http://<machine address>:60000`).

Wo Ihre Daten gespeichert werden

Ihre Daten (Einstellungen, verschlüsselter Schlüssel, Datenbank, Log) werden **außerhalb des Programms** gespeichert:

System	Ordner
Windows	`%LOCALAPPDATA%\HL-Spot`
Linux	`~/.local/share/hl-spot`
Docker	das Volume `/data`

Eine Neuinstallation oder ein Update des Programms verändert sie nie.

5. Erster Start

Die erste Seite ist **Erster Start**. Wählen Sie:

- **Konto erstellen**, wenn Sie neu sind;
- **Ich habe bereits ein Konto**, wenn Sie bereits ein HL-Spot-Konto haben (neuer Computer, Neuinstallation).

Konto erstellen

1. **Wallet-Adresse**: die Adresse Ihrer Haupt-Wallet (0x...).
2. **Privater Schlüssel des API wallet**: der in Abschnitt 3 kopierte Schlüssel. Er wird vor allem anderen bei Hyperliquid überprüft.
3. **Passwort**: mindestens 8 Zeichen, mit einem Großbuchstaben, einem Kleinbuchstaben, einer Ziffer und einem Sonderzeichen. Es schützt sowohl Ihr HL-Spot-Konto als auch die Webseite des Bots.
4. **Signatur der Haupt-Wallet**:
    - **Mit meinem Wallet signieren**: Der Bot öffnet Ihre Wallet-Erweiterung; prüfen Sie die Adresse und bestätigen Sie die Signatur;
    - oder **Zu signierende Nachricht abrufen**: Kopieren Sie die Nachricht unverändert in Ihre Wallet, signieren Sie sie und fügen Sie die Signatur (0x...) ein. Die Nachricht ist 15 Minuten lang gültig.
5. Klicken Sie auf **Konto erstellen**.

Ihr **kostenloser Testzeitraum von 7 Tagen** beginnt. Er wird pro Wallet und pro Installation nur einmal gewährt. Der Handel beginnt, sobald Ihr Hyperliquid-Konto verifiziert ist.

Ich habe bereits ein Konto

Geben Sie Ihre Wallet-Adresse und Ihr Passwort ein. Diese Installation wird registriert und die vorherige freigegeben (**ein Installationswechsel pro 30 Tage**).

6. Den Bot verwenden

Das Menü oben bietet Zugriff auf:

Seite	Verwendung
📊 Dashboard	ein Tab pro spot-Paar: seine Zyklen und sein Marktstatus
📈 Statistiken	Ergebnisse der spot- und perp-Zyklen nach Zeitraum
🧩 Gehandelte Paare	Für den Bot konfigurierte spot- und perp-Paare und ihre Einstellungen
🟣 Perp-Zyklen	Einstiege, Take-Profits, Stop-Losses und Schließungen der perp-Paare
🖐️ Manuelle Orders	Platzieren Sie eine Order manuell; der Bot verfolgt den Zyklus dann wie die anderen
🌐 Hyperliquid-Paare	Liste der spot- und perp-Paare von Hyperliquid; fügen Sie hier ein Paar zum Bot hinzu
⚙️ Einstellungen	globale Einstellungen (ohne Neustart übernommen, außer Port und Listen-Adresse)
📝 Log	Fehler (und Warnungen, falls aktiviert)
🔑 Hyperliquid-Konto	Wallet, Schlüssel des API wallet, Ablaufdatum
📜 Lizenz	Lizenz, Abonnement, Zahlung, Installation, Kontolöschung

Der Bot handelt nur, wenn **Ihr Hyperliquid-Konto verifiziert** und **Ihre Lizenz gültig** ist. Ohne gültige Lizenz sind nur die Seiten Hyperliquid-Konto und Lizenz verfügbar.

Wenn der Bot den Handel einstellt (Lizenz abgelaufen, API wallet abgelaufen oder abgelehnt), **lässt er bereits offene Orders und Positionen unberührt**: Sie liegen in Ihrer Verantwortung.

Die folgenden Unterabschnitte erklären, wie der Bot entscheidet, und anschließend jedes Feld der Seiten **Gehandelte Paare** und **Einstellungen**.

6.1 Marktanalyse: BULL, BEAR oder RANGE

Vor jedem Kauf (spot) oder Einstieg (perp) analysiert der Bot **das Paar selbst**, anhand der Kerzen dieses Paares:

1. Er ruft die letzten **Anzahl abgerufener Kerzen** Kerzen (Einstellung `LIMIT`) im **Kerzenintervall** des Paares ab (leer = die globale Einstellung **Kerzenintervall**).
2. Der **aktuelle Preis** ist der Schlusskurs der jüngsten Kerze.
3. Er berechnet drei gleitende Durchschnitte der Schlusskurse: **MA4**, **MA8** und **MA12** (ihre Kerzenanzahl wird unter **Einstellungen → Marktanalyse** festgelegt).
4. Er bestimmt den Markttyp in dieser Reihenfolge:
    - **RANGE**, wenn der MA12 flach ist: Über die letzten **Geprüfte MA12-Perioden** hat sich der MA12 zwischen seinem niedrigsten und höchsten Wert um höchstens **MA12 RANGE-Schwelle (%)** bewegt;
    - andernfalls **BULL**, wenn MA4 > MA8 > MA12;
    - andernfalls **BEAR**, wenn MA4 < MA8 < MA12;
    - andernfalls **RANGE**.
5. Er berechnet außerdem die **Range**: den höchsten und den niedrigsten Schlusskurs über die letzten **RANGE - Range-Perioden** Kerzen. Ihre Spanne ist Hoch – Tief.

Jedes Paar verwendet dann **seine eigenen Einstellungen für den erkannten Markttyp** (Block BULL, BEAR oder RANGE des Paares). Schlägt die Analyse fehl (Hyperliquid nicht erreichbar), wird nichts platziert

und der Bot versucht es beim nächsten Durchlauf erneut.

6.2 Spot-Zyklus Schritt für Schritt

Ein spot-Zyklus besteht aus einem Kauf, gefolgt von einem Verkauf derselben Menge.

1. **Wann.** Der Bot prüft jedes aktivierte spot-Paar alle **Kurze Pause der Kaufschleife (min)**. Ein Kauf wird versucht, wenn:
    - das Paar sich nicht in einer Pause befindet (siehe Schritt 6);
    - seit dem vorherigen Versuch für dieses Paar mindestens der **kleinste** der drei Werte **Intervall zwischen Käufen (min)** des Paares (BULL, BEAR, RANGE) vergangen ist, unabhängig vom aktuellen Markt. Der erste Versuch nach dem Start des Bots wartet **Verzögerung vor dem ersten Kauf (min)** ab.
2. **Erlaubt?** Käufe müssen global (**Käufe aktiviert (global)**) **und** im Block des aktuellen Marktes des Paares (**Käufe aktiviert**) aktiviert sein. Andernfalls zählt der Versuch, aber es wird nichts platziert.
3. **Preise.** Mit *P* = aktueller Preis:
    - Kaufpreis = *P* + **Kauf-Offset**; Ziel-Verkaufspreis = *P* + **Verkaufs-Offset**;
    - mit der **Offset-Einheit** `abs` sind die Offsets in USDC angegeben; mit `pct` in % von *P*;
    - **in einem RANGE-Markt** sind die Offsets **dynamisch**: Kauf = *P* − *d*, Verkauf = *P* + *d*, mit *d* = Range-Spanne × **RANGE - % der genutzten Range** / 100 / 2. Die statischen RANGE-Offsets des Paares werden nur verwendet, wenn die Range nicht berechnet werden kann (Spanne 0).
4. **Menge.** Betrag = **% des USDC-Guthabens** × das **verfügbare** USDC (nicht bereits durch offene Orders gebunden). Menge = Betrag / Kaufpreis, **abgerundet** auf die Größenschrittweite des Paares. Liegt der Orderwert unter **Mindestwert einer Order (USDC)** (mindestens 10 USDC, Hyperliquid-Minimum), wird der Kauf abgelehnt und das Log zeigt „Value too low“.
5. **Order.** Eine Limit-Kauforder wird zum Kaufpreis platziert. Der Zyklus erscheint im Dashboard als **Kauf ausstehend**, mit dem bereits gespeicherten Ziel-Verkaufspreis.
6. **Pause.** Nach jedem Versuch, ob platziert oder nicht, wartet das Paar **Pause nach einem Versuch (min)** des Blocks des aktuellen Marktes.
7. **Kauf ausgeführt.** Der Bot erfährt dies aus der Hyperliquid-Historie, die alle **Hyperliquid-Abrufintervall (min)** abgerufen wird. Der Zyklus wechselt zu **Verkauf ausstehend**. Ein teilweise ausgeführter Kauf, der noch offen ist, bleibt **Kauf ausstehend**.
8. **Verkauf.** Die Verkaufsschleife (alle **Intervall der Verkaufsschleife (s)**) platziert eine Limit-Verkaufsorder zum **in Schritt 3 gespeicherten Ziel-Verkaufspreis**. Sie verkauft die tatsächlich erhaltene Menge: Hyperliquid zieht die Kaufgebühr im gekauften Token ab, daher verkauft der Bot die gekaufte Menge abzüglich dieser Gebühr, abgerundet auf die Größenschrittweite. Ein kleiner Rest kann in Ihrer Wallet verbleiben; ein späterer Zyklus verkauft ihn, sobald das Guthaben es erlaubt.
    - Der Verkaufspreis wird nicht neu berechnet. Liegt der Markt bereits darüber, wird der Verkauf sofort zum Marktpreis ausgeführt (besser als geplant).
    - Reicht das Guthaben nicht aus, versucht es der Bot erneut; nach 3 Versuchen wird das Problem als **Fehler** in das Log geschrieben.
9. **Verkauf ausgeführt.** Der Zyklus wechselt zu **Abgeschlossen**. Der Gewinn wird mit dem tatsächlichen Verkaufspreis, der tatsächlichen Menge und den tatsächlichen Gebühren berechnet: verkaufte Menge × (Verkaufspreis − Kaufpreis) − Kaufgebühr − Verkaufsgebühr.

Die Schalter **Verkäufe aktiviert** haben derzeit keine Wirkung: Sobald ein Kauf ausgeführt ist, wird sein Verkauf immer platziert.

Durchgerechnetes Beispiel (RANGE). Aktueller Preis 85.000; über die letzten 20 Kerzen liegt der höchste Schlusskurs bei 85.200 und der niedrigste bei 84.770: Spanne 430. Mit **RANGE - % der genutzten Range** = 75: *d* = 430 × 75 / 100 / 2 = 161,25. Kauf bei 85.000 − 161,25 = 84.838,75; Ziel-Verkauf bei 85.000 + 161,25 = 85.161,25. Mit **% des USDC-Guthabens** = 5 und 400 verfügbaren USDC: 20 USDC, also 20 / 84.838,75 = 0,0002357 des Basis-Tokens, abgerundet auf die Größenschrittweite des Paares.

6.3 Perp-Zyklus Schritt für Schritt

Ein perp-Zyklus besteht aus einem Einstieg (long oder short) und anschließend einem Ausstieg per Take-Profit, Stop-Loss oder Schließung.

1. **Wann.** Gleiche Regeln wie bei spot: Jedes aktivierte perp-Paar wird alle **Kurze Pause der Kaufschleife (min)** geprüft; Pause nach jedem Versuch (**Pause nach einem Versuch (min)** des Blocks des aktuellen Marktes) und der kleinste der drei Werte **Intervall zwischen Einstiegen (min)**.
2. **Vor jedem Einstieg, bei jedem Durchlauf**, wendet der Bot die aktuelle **Richtung** auf die bereits offenen Zyklen des Paares an:
   - Richtung **none**: Noch nicht ausgeführte Einstiege werden storniert; offene Positionen folgen **Richtung auf „none“ gesetzt bei offener Position** (`keep_tp_sl` = Take-Profit und Stop-Loss bestehen lassen; `close_market` / `close_limit` = Position schließen);
   - Richtung **entgegengesetzt** zu einem offenen Zyklus (zum Beispiel `short`, während ein Long offen ist): Ein noch nicht ausgeführter Einstieg wird storniert, eine offene Position wird gemäß **Bei einer Umkehr schließen** geschlossen (`market` = Market-Order; `limit` = Limit-Order zum aktuellen Preis).
3. **Welche Seite.** `long` oder `short`: diese Seite. `none`: kein Einstieg. `both`: gemäß **Regel der Richtung „both“**:
   - `first_filled`: Ein Long-Einstieg und ein Short-Einstieg werden platziert; der zuerst ausgeführte storniert den anderen;
   - `range_position`: Long, wenn der Preis in der unteren Hälfte der Range liegt, Short in der oberen Hälfte; außerhalb eines RANGE-Marktes kein Einstieg;
   - `alternate`: die Gegenseite des vorherigen Zyklus des Paares.
4. **Funding-Filter.** Kein Long, wenn die Funding-Rate über +**Funding-Schwelle (%)** liegt; kein Short, wenn sie unter −Schwelle liegt. Ist das Funding nicht verfügbar, erfolgt kein Einstieg.
5. **Hebel und Margin.** Falls nötig, setzt der Bot vor dem Einstieg den **Hebel** und den **Margin-Modus** des Paares auf Hyperliquid.
6. **Preise und Größe.** Mit *P* = aktueller Preis: Einstieg = *P* + Einstiegs-Offset der Seite, Take-Profit = *P* + Take-Profit-Offset der Seite (USDC oder % gemäß **Offset-Einheit**). Verwendete Margin = **% der verfügbaren Margin** × verfügbare Margin; Größe = Margin × Hebel / Einstiegspreis, abgerundet.
7. **Einstieg.** Limit-Order zum Einstiegspreis. Sobald sie ausgeführt ist, platziert der Bot einen **Take-Profit** (Limit, reduce-only) zum gespeicherten Preis und einen **Stop-Loss** (Stop-Market, reduce-only) bei **Stop-Loss (% des Einstiegspreises)** vom tatsächlichen Einstiegspreis.
8. **Ausstieg.** Der Zyklus endet, wenn der Take-Profit, der Stop-Loss oder eine Schließung ausgeführt wird. Market- und Stop-Market-Orders akzeptieren eine Abweichung von höchstens **Slippage von Market-Orders (%)**.

Verfolgen Sie die perp-Zyklen auf der Seite 🟣 **Perp-Zyklen**.

6.4 Seite Gehandelte Paare

Die Seite 🧩 **Gehandelte Paare** listet die für den Bot konfigurierten Paare auf.

- **Paar hinzufügen**: Klicken Sie auf 🌐 **Hyperliquid-Paare** in der Zeile des Paares auf **Hinzufügen**. Ein neues Paar ist **deaktiviert**; seine spot-Einstellungen sind mit den BULL- / BEAR- / RANGE-Standardwerten der Seite **Einstellungen** vorausgefüllt. Die perp-Einstellungen müssen eingegeben werden.
- **Bearbeiten**: öffnet die Einstellungen des Paares: einen allgemeinen Teil, dann einen Block pro Markttyp (BULL, BEAR, RANGE). **Speichern** prüft jeden Wert; fehlerhafte Felder werden hervorgehoben.
- Spalte **Konfiguration**: **vollständig** oder die Anzahl der Felder **zu vervollständigen**. Ein Paar kann erst aktiviert werden, wenn es vollständig ist.
- **Aktivieren / Deaktivieren**: Nur aktivierte und vollständige Paare werden gehandelt. Nur in USDC notierte spot-Paare können aktiviert werden. Ein deaktiviertes Paar platziert keinen neuen Einstieg, aber **seine offenen Zyklen laufen weiter, bis sie geschlossen sind**.
- **Löschen**: nur möglich, wenn das Paar keinen laufenden Zyklus hat. Deaktivieren Sie es zuerst und warten Sie, bis seine Zyklen beendet sind.
- Änderungen werden beim nächsten Durchlauf der betreffenden Schleife ohne Neustart übernommen.

Offsets — Kauf- oder Einstiegspreis = aktueller Preis + Offset; Verkaufs- oder Take-Profit-Preis = aktueller Preis + Offset. Ein negativer Offset liegt unter dem aktuellen Preis.

Einstellungen eines spot-Paares

Allgemeiner Teil:

Feld	Bedeutung
Offset-Einheit	`abs` = Offsets in USDC; `pct` = Offsets in % des aktuellen Preises
Kerzenintervall	Kerzen der Marktanalyse dieses Paares; leer = globales **Kerzenintervall**
RANGE - % der genutzten Range	dynamische Offsets in RANGE = ± (Range-Spanne × dieser %) / 2

Ein Block für BULL, einer für BEAR, einer für RANGE:

Feld	Bedeutung
Käufe aktiviert	Käufe erlaubt, wenn dieser Markttyp erkannt wird
Verkäufe aktiviert	derzeit ohne Wirkung: Verkäufe werden immer platziert
Kauf-Offset	Kaufpreis = aktueller Preis + dieser Offset (normalerweise negativ); in RANGE durch den dynamischen Offset ersetzt
Verkaufs-Offset	Ziel-Verkaufspreis = aktueller Preis + dieser Offset; in RANGE durch den dynamischen Offset ersetzt
% des USDC-Guthabens	Anteil des verfügbaren USDC, der für jeden Kauf verwendet wird
Pause nach einem Versuch (min)	Wartezeit nach jedem Kaufversuch in diesem Markt
Intervall zwischen Käufen (min)	Mindestzeit zwischen zwei Kaufversuchen; der kleinste Wert der drei Blöcke wird verwendet

Einstellungen eines perp-Paares

Allgemeiner Teil:

Feld	Bedeutung
Offset-Einheit	`abs` = USDC; `pct` = % des aktuellen Preises
Kerzenintervall	wie bei spot
Hebel	begrenzt auf den maximalen Hebel des Assets
Margin-Modus	`cross` oder `isolated` (einige Assets erfordern `isolated`)
Stop-Loss (% des Einstiegspreises)	Stop-Market-Order bei diesem % des tatsächlichen Einstiegspreises
Funding-Schwelle (%)	kein Long, wenn Funding > +Schwelle; kein Short, wenn Funding < –Schwelle
Slippage von Market-Orders (%)	maximal akzeptierte Abweichung bei Market- und Stop-Market-Orders
Regel der Richtung „both“	`first_filled`, `range_position` oder `alternate` (siehe 6.3); erforderlich, sobald ein Block `both` verwendet
Bei einer Umkehr schließen	`market` oder `limit`
Richtung auf „none“ gesetzt bei offener Position	`keep_tp_sl`, `close_market` oder `close_limit`

Ein Block für BULL, einer für BEAR, einer für RANGE:

Feld	Bedeutung
Richtung	`long`, `short`, `both` oder `none` (kein Einstieg)
Long-Einstiegs-Offset / Long-Take-Profit-Offset	der Take-Profit muss über dem Einstieg liegen
Short-Einstiegs-Offset / Short-Take-Profit-Offset	der Take-Profit muss unter dem Einstieg liegen
% der verfügbaren Margin	Anteil der verfügbaren Margin, der für jeden Einstieg verwendet wird, gleich für Long und Short
Pause nach einem Versuch (min)	Wartezeit nach jedem Einstiegsversuch in diesem Markt
Intervall zwischen Einstiegen (min)	Mindestzeit zwischen zwei Einstiegsversuchen; der kleinste Wert der drei Blöcke wird verwendet

6.5 Seite Einstellungen

⚙️ **Einstellungen** enthält die globalen Einstellungen. Ein hier geänderter Wert wird gespeichert und sofort übernommen (Port und Listen-Adresse: beim nächsten Neustart). **Standardwert** stellt den ursprünglichen Wert wieder her. Die Wallet-Adresse und der Schlüssel des API wallet werden nicht hier festgelegt (Seite 🔑 **Hyperliquid-Konto**).

Betriebsmodus

Einstellung	Standard	Bedeutung
Simulationsmodus (DRY_RUN)	nein	der Bot liest Hyperliquid normal, sendet aber keine Order und speichert keinen Zyklus

Marktanalyse — gemeinsam für alle Paare (siehe 6.1)

Einstellung	Standard	Bedeutung
Kerzenintervall	1h	Kerzen, die verwendet werden, wenn ein Paar kein eigenes Kerzenintervall hat
MA4-Periode / MA8-Periode / MA12-Periode	4 / 8 / 12	Anzahl der Kerzen jedes gleitenden Durchschnitts
MA12 RANGE-Schwelle (%)	0,25	maximale Veränderung des MA12, um einen RANGE-Markt zu erkennen
Geprüfte MA12-Perioden	5	Anzahl der Perioden, über die der MA12 geprüft wird
Anzahl abgerufener Kerzen	100	muss die größte verwendete Periode abdecken (MA12 + geprüfte Perioden, Range-Perioden)

Order-Aktivierung

Einstellung	Standard	Bedeutung
Käufe aktiviert (global)	ja	Hauptschalter: aus = kein Kauf auf irgendeinem spot-Paar
Käufe in BULL / BEAR / RANGE	ja / nein / ja	Standardwert für neue spot-Paare
Verkäufe aktiviert (global), Verkäufe in BULL / BEAR / RANGE	—	derzeit ohne Wirkung

BULL- / BEAR- / RANGE-Markt — Standardwerte für neue spot-Paare: Kauf- und Verkaufs-Offsets (USDC), % des USDC-Guthabens, Pause nach einem Versuch, Intervall zwischen Käufen. Sie füllen ein spot-Paar vor, wenn es hinzugefügt wird; **ihre Änderung wirkt sich nicht auf bereits hinzugefügte Paare aus.** Der RANGE-Block enthält außerdem:

Einstellung	Standard	Bedeutung
RANGE - Range-Perioden	20	Anzahl der Kerzen für Hoch und Tief der Range (alle Paare)
RANGE - % der genutzten Range	75	Standardwert für neue spot-Paare

Standardwerte: BULL Kauf 0 / Verkauf +1000, 3 %, Pause 10 min, Intervall 360 min; BEAR Kauf –1000 / Verkauf 0, 3 %, Pause 10 min, Intervall 360 min; RANGE Kauf –400 / Verkauf +400, 5 %, Pause 10 min, Intervall 180 min.

Orders und Gebühren

Einstellung	Standard	Bedeutung
Mindestwert einer Order (USDC)	10	kleinere Orders werden nicht platziert (Hyperliquid-Minimum: 10)
Maker-Gebühr (%)	0,04	nur verwendet, wenn die tatsächlichen Gebühren eines Trades fehlen
Taker-Gebühr (%)	0,07	Gebührenschätzung für Market- und Stop-Market-Orders

Timing und Synchronisierung

Einstellung	Standard	Bedeutung
Hyperliquid-Abrufintervall (min)	10	wie oft offene Orders, Ausführungen und Historie abgerufen werden: Eine Ausführung wird höchstens so lange nach ihrem Eintreten erkannt
Verzögerung vor dem ersten Kauf (min)	0	nach dem Start des Bots; wird beim nächsten Start übernommen
Kurze Pause der Kaufschleife (min)	1	Wartezeit zwischen zwei Prüfungen des Kaufintervalls und nach einem Fehler
Intervall der Verkaufsschleife (s)	120	Wartezeit zwischen zwei Durchläufen der Verkaufsschleife

Telegram-Benachrichtigungen — siehe Abschnitt 9.

Web-Oberfläche

Einstellung	Standard	Bedeutung
Sprache	English	Sprache der Web-Oberfläche und der Telegram-Nachrichten
Design	Dunkel	dunkle oder helle Darstellung
Listen-Adresse	0.0.0.0	0.0.0.0 = aus dem lokalen Netzwerk erreichbar; 127.0.0.1 = nur dieser Computer (Neustart)
Port der Web-Oberfläche	60000	wird beim Neustart übernommen
Cache der Paarliste (s)	43200	die Paarliste von Hyperliquid wird 12 h lang gespeichert und im Hintergrund aktualisiert
Verzögerung zwischen Katalog-Anfragen (ms)	150	Pause zwischen zwei Anfragen beim Laden der Paarliste
Sitzungsdauer (h)	12	gilt für die nächsten Anmeldungen
Fehlgeschlagene Anmeldungen vor Sperre	5	pro IP-Adresse
Sperrdauer (min)	15	

Logdatei

Einstellung	Standard	Bedeutung
Warnungen aufzeichnen	nein	Fehler werden immer aufgezeichnet; Warnungen nur, wenn aktiviert (Abschnitt 12)

7. Lizenz und Abonnement

Preise

Abonnement	Preis
7 Tage	2 $
30 Tage	6 $

Der bezahlte Zeitraum wird an das Ende Ihrer aktuellen Lizenz angehängt (oder beginnt am Zahlungsdatum, wenn die Lizenz abgelaufen ist).

So bezahlen Sie

Auf der Seite **Lizenz**, Bereich **Abonnement und Zahlung**:

1. Wählen Sie das Abonnement, den Token und das Netzwerk;
2. der Bot zeigt den **genauen Betrag**, die **Empfangsadresse** und die Adresse an, **von der aus** Sie **zahlen müssen**. Der Betrag ist **1 Stunde** lang gültig (kürzer, wenn sich der Kurs um mehr als 10 % bewegt);
3. senden Sie **genau diesen Betrag**, über **dieses Netzwerk**, **von der Wallet Ihres HL-Spot-Kontos**;
4. die Zahlung wird automatisch erkannt (je nach Netzwerk einige Minuten) und die Lizenz wird verlängert.

Die angebotenen Token und Netzwerke sind die auf der Seite Lizenz angezeigten.

Regeln — lesen Sie sie vor dem Bezahlen:

- zahlen Sie **genau** den geforderten Betrag, weder mehr noch weniger; **die Netzwerkgebühren tragen Sie**;
- zahlen Sie **von der Wallet Ihres Kontos** (bei BTC: von Ihrer angegebenen BTC-Adresse);
- zahlen Sie über das angezeigte Netzwerk, solange der Betrag gültig ist;
- eine Zahlung, die diese Regeln nicht einhält (unbekannte Adresse, abweichender Betrag, anderes Netzwerk, nach Ablauf der Gültigkeit), **geht verloren: keine Rückerstattung**.

Zahlung in BTC

Geben Sie vor Ihrer ersten BTC-Zahlung Ihre **BTC-Adresse** auf der Seite Lizenz an (Nachweis durch eine Signatur Ihrer Haupt-Wallet). Die Zahlung wird nur erkannt, wenn sie **von dieser BTC-Adresse** gesendet wird: Wählen Sie in Ihrer BTC-Wallet diese Adresse als Quelle der Zahlung („Coin Control").

Lizenzprüfungen

- Die Lizenz wird **alle 6 Stunden** beim Server geprüft.
- Ist der Server nicht erreichbar, läuft der Bot bis zum bekannten Enddatum der Lizenz weiter.
- **24 Stunden vor dem Ende**: Warnung auf den Webseiten und per Telegram.
- Nach dem Ende: **24 Stunden Kulanzzeit** (der Handel läuft mit einer Warnung weiter), danach wird der Handel eingestellt.
- Stellen Sie die Uhr Ihres Computers nicht zurück: Eine um mehr als 5 Minuten zurückgestellte Uhr stoppt den Handel bis zur nächsten erfolgreichen Prüfung.

---

8. API wallet: Ablauf und Ersetzung

- Die Seite **Hyperliquid-Konto** zeigt das Ablaufdatum Ihres API wallet an. Sie können es bei Bedarf selbst eingeben.
- Während der **letzten 7 Tage**: Banner auf den Webseiten und eine tägliche Telegram-Nachricht.
- Am Ablaufdatum wird der Handel eingestellt. Erstellen Sie ein neues API wallet (Abschnitt 3) und geben Sie seinen Schlüssel auf der Seite **Hyperliquid-Konto** ein: Der Handel startet wieder, ohne dass das Programm neu gestartet werden muss.
- Der neue Schlüssel muss zur **selben Haupt-Wallet** gehören: Die Wallet-Adresse kann nicht geändert werden.
- Der Bot prüft beim Start und alle 24 Stunden bei Hyperliquid, ob das API wallet noch zu Ihrer Wallet gehört.

---

9. Telegram-Benachrichtigungen

Unter **Einstellungen → Telegram-Benachrichtigungen**:

1. Erstellen Sie mit **@BotFather** einen Telegram-Bot und kopieren Sie dessen Token;
2. ermitteln Sie Ihre Chat-ID (zum Beispiel mit **@userinfobot**);
3. geben Sie den Token und die Chat-ID ein, aktivieren Sie dann die Benachrichtigungen und wählen Sie die Nachrichten (platzierte Orders, ausgeführte Käufe, abgeschlossene Zyklen, Fehler, tägliche Zusammenfassung).

10. HL-Spot auf einem anderen Computer verwenden

Installieren Sie den Bot auf dem neuen Computer und wählen Sie beim ersten Start **Ich habe bereits ein Konto**. Die alte Installation wird freigegeben. **Ein Wechsel pro 30 Tage.** Die Seite Lizenz zeigt das Datum des nächstmöglichen Wechsels an.

11. Vergessenes Passwort

Klicken Sie auf der Anmeldeseite auf **Passwort vergessen?**. Weisen Sie durch eine **Signatur Ihrer Haupt-Wallet** nach, dass Sie Inhaber der Wallet sind, und wählen Sie dann ein neues Passwort.

12. Log

Die Seite 📝 **Log** zeigt die vom Bot aufgezeichneten Fehler an (und die Warnungen, wenn **Einstellungen → Logdatei → Warnungen aufzeichnen** aktiviert ist). Die Datei ist auf 1 MB begrenzt: Die ältesten Einträge werden entfernt. Sie können filtern, die Datei herunterladen (nützlich für den Support) und sie leeren.

13. Ihr Konto löschen

Seite **Lizenz**, 🗑️ **Mein Konto löschen**: Passwort + Signatur Ihrer Haupt-Wallet.

- Ihr HL-Spot-Konto wird **endgültig** gelöscht.
- Die verbleibende Lizenzzeit **verfällt und wird nicht erstattet**.
- Der kostenlose Testzeitraum wird für diese Wallet **nicht** erneut gewährt.
- Auf diesem Computer werden die Wallet-Adresse, der Schlüssel des API wallet und das Passwort gelöscht; die Handelshistorie bleibt erhalten.

14. Updates und Sicherung

- **Update**: Installieren Sie die neue Version (entpacken Sie sie oder laden Sie das neue Docker-Image); Ihre Daten bleiben erhalten (Abschnitt 4).
- **Sicherung**: Kopieren Sie den Datenordner (Abschnitt 4). Die Datei `.env` und die Datei `secret.key` gehören **zusammen**: Die verschlüsselten Werte in `.env` und in der Datenbank können ohne `secret.key` nicht gelesen werden. Geht `secret.key` verloren, müssen diese Werte (Schlüssel des API wallet, Telegram-Token…) erneut eingegeben werden.

15. Zugriff von einem anderen Rechner

Standardmäßig lauscht die Webseite auf allen Netzwerkschnittstellen, Port **60000** (**Einstellungen → Web-Oberfläche**, wird beim Neustart übernommen). Von einem anderen Rechner in Ihrem Netzwerk: `http://<bot machine address>:60000`.

Im Netzwerk ist die Seite **nicht verschlüsselt**: Geben Sie den Schlüssel Ihres API wallet und Ihr Passwort vorzugsweise auf dem Rechner des Bots ein. Machen Sie Port 60000 niemals direkt aus dem Internet erreichbar.

16. HL-Spot auf Flux betreiben

Flux ist eine dezentrale Cloud: Sie vermietet Container auf Servern (Nodes), die von Dritten betrieben werden. HL-Spot kann dort Tag und Nacht ohne Ihren Computer laufen. Flux ist unabhängig von HL-Spot und wird an Flux bezahlt.

Ihr API-Wallet-Schlüssel auf Flux: zuerst lesen

Auf Flux liegen die Daten des Bots (`/data`: der verschlüsselte API-Wallet-Schlüssel **und** die Datei `secret.key`, die ihn entschlüsselt) auf Servern anderer Personen, als Kopie auf 3 Nodes. Den Anwendungstyp wählen Sie bei der Bereitstellung:

- **Enterprise-Anwendung** (ArcaneOS-Nodes) — empfohlen: Laut Flux können die Betreiber der Nodes nicht auf die Daten der Anwendung zugreifen (verschlüsselte Festplatte, eingeschränkter Root-Zugriff), und die Umgebungsvariablen bleiben privat.
- **Normale Anwendung**: Ein Node-Betreiber kann `/data` und damit Ihren API-Wallet-Schlüssel lesen; die Umgebungsvariablen, einschließlich des Codes für den ersten Start, kann jeder lesen. Ein API-Wallet kann Ihr Guthaben nicht abheben, aber wer seinen Schlüssel besitzt, kann auf Ihrem Konto handeln. Auf eigenes Risiko.

Unabhängig vom Typ können Sie das API-Wallet jederzeit auf Hyperliquid widerrufen (Abschnitt 3).

Einstellungen der Anwendung

Flux-Feld	Wert
Image	`olivier1246/hl-spot:1.0.3`
Port und Container-Port	`60000`
Container-Daten	`g:/data` (**erforderlich**)
CPU	0,2
RAM	300 MB (erhöhen, wenn die Anwendung wegen Speichermangels neu startet)
SSD	3 GB
Instanzen	3 (Minimum von Flux)
Umgebung	`HL_SPOT_SETUP_CODE=<Ihr Code>` (**erforderlich**), `TZ=Europe/Paris` (optional)

- `g:/data`: Nur **eine** Instanz führt den Bot aus; die 2 anderen halten eine synchronisierte Kopie der Daten und übernehmen, wenn sie ausfällt. Verwenden Sie nie einen anderen Wert: Der Bot liefe auf 3 Maschinen gleichzeitig und würde jede Order 3-mal platzieren.
- `HL_SPOT_SETUP_CODE`: ein Code mit mindestens 12 Zeichen, verschieden von Ihrem Passwort. Ohne ihn könnte jeder, der die Adresse der Anwendung findet, das Konto vor Ihnen erstellen.

Erster Start auf Flux

1. Öffnen Sie die **https**-Adresse, die Flux für die Anwendung angibt.
2. Folgen Sie Abschnitt 5 und geben Sie Ihren Code im Feld **Code für den ersten Start** ein.
3. Verwenden Sie einen Browser mit Ihrer Wallet-Erweiterung: Der Bot signiert die Nachricht damit.

Gut zu wissen

- Die Installation folgt den Daten: Wechselt der Bot auf einen anderen Node, zählt das nicht als Installationswechsel (Abschnitt 10).
- Nach einem Wechsel startet der Bot mit der synchronisierten Kopie neu: Prüfen Sie Ihre offenen Orders auf Hyperliquid.
- **Update**: Ersetzen Sie das Image in den Einstellungen der Anwendung auf Flux durch die neue Version.
- Die Seite ist aus dem Internet erreichbar: Sie ist durch Ihr Passwort geschützt. Wählen Sie ein sicheres.

---

17. Support

- E-mail: HL-spot@cmails.eu

Wenn Sie den Support kontaktieren, hängen Sie die Logdatei an (Seite 📝 **Log** → Datei herunterladen). Senden Sie niemals den Schlüssel Ihres API wallet, Ihre Datei `secret.key` oder Ihr Passwort.