HL-Spot — Benutzerhandbuch

Version 1.1.1

HL-Spot ist ein Trading-Bot für **Hyperliquid**: spot- und Perpetual-Märkte (perp), mehrere Paare, automatische und manuelle Orders. Er läuft **auf Ihrem eigenen Computer** (Windows, Linux oder Docker), und Sie steuern ihn über Ihren Webbrowser.

> **Website**: https://hlspot.com
> **Download**: https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot
> **Support**: HL-spot@cmails.eu

---

1. Bevor Sie beginnen

Sie benötigen:

- einen Computer mit einem 64-Bit-x86-Prozessor (x86_64) unter **Windows** oder **Linux** oder einen beliebigen Rechner mit **Docker**;
- oder ein **Flux**-Konto, um ihn in der Cloud zu betreiben (Abschnitt 16);
- oder ein **gemieteter Server (VPS)** mit Linux oder Windows, erreichbar über HTTPS (Abschnitt 17);
- ein **Hyperliquid**-Konto mit Guthaben (Ihre Haupt-Wallet);
- eine Wallet, die mit der Adresse Ihrer Haupt-Wallet **„eine Nachricht signieren“** kann. Eine Browsererweiterung (MetaMask, Rabby…) ist am einfachsten: Der Bot öffnet sie für Sie. Jede andere Wallet funktioniert per Kopieren und Einfügen;
- eine Internetverbindung.

---

2. Sicherheit: Was Sie wissen müssen

- HL-Spot akzeptiert ausschließlich einen **API wallet**-Schlüssel von Hyperliquid. **Geben Sie niemals den privaten Schlüssel Ihrer Haupt-Wallet ein.** Ein API wallet kann für Sie handeln, aber Ihr Guthaben nicht abheben.
- Der Schlüssel des API wallet wird auf Ihrem Computer **verschlüsselt**. Er wird **niemals** an den Lizenzserver **gesendet**.
- Ihre Haupt-Wallet dient nur zum **Signieren von Nachrichten** (Kontoerstellung, vergessenes Passwort, BTC-Adresse, Kontolöschung). Eine signierte Nachricht ist keine Transaktion: Sie kostet nichts und bewegt kein Guthaben.
- Die Webseite des Bots ist durch Ihr Passwort geschützt. Nutzen Sie sie vorzugsweise auf dem Rechner des Bots (`http://localhost:60000`): Von einem anderen Rechner in Ihrem Netzwerk aus ist die Seite nicht verschlüsselt (siehe Abschnitt 15).

---

3. Ihr Hyperliquid API wallet erstellen

1. Öffnen Sie **https://app.hyperliquid.xyz/API** und verbinden Sie Ihre Haupt-Wallet.
2. Geben Sie dem API wallet einen Namen und generieren Sie es anschließend.
3. **Kopieren Sie den angezeigten privaten Schlüssel** und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf: Hyperliquid zeigt ihn nur einmal an.

4. Autorisieren Sie das API wallet (Signatur mit Ihrer Haupt-Wallet).
5. Notieren Sie das von Hyperliquid angezeigte **Ablaufdatum** des API wallet.

In HL-Spot geben Sie ein: die **Adresse Ihrer Haupt-Wallet** (0x…) und den **privaten Schlüssel des API wallet**.

---

4. HL-Spot installieren

Laden Sie die Datei für Ihr System und die zugehörige `.sha256`-Datei herunter von https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot. Mit der `.sha256`-Datei können Sie prüfen, ob der Download unbeschädigt ist.

Windows

1. Entpacken Sie `HL-Spot-1.1.1-prod-windows-x64.zip`.
2. Starten Sie im entpackten Ordner **`HL-Spot.exe`**. Ein Konsolenfenster öffnet sich: Lassen Sie es geöffnet, solange der Bot läuft.
3. Öffnen Sie **http://localhost:60000** in Ihrem Browser.

Linux (Ubuntu 22.04, 24.04, 26.04, Debian 12 oder neuer)

```
unzip HL-Spot-1.1.1-prod-linux-x64.zip
cd HL-Spot-1.1.1-prod-linux-x64
./hl-spot
```

Öffnen Sie anschließend **http://localhost:60000** in Ihrem Browser.

Docker

```
docker load -i HL-Spot-1.1.1-prod-docker-x64.tar.gz
docker run -d --name hl-spot --restart unless-stopped -p 60000:60000 \
       -e TZ=Europe/Paris -v hl-spot-data:/data hl-spot:1.1.1
```

- `-p 60000:60000` ist erforderlich, um die Webseite zu erreichen.
- `TZ` legt die Zeitzone fest (UTC, falls weggelassen).
- Ihre Daten bleiben im Volume `hl-spot-data` erhalten, auch wenn der Container entfernt oder das Image aktualisiert wird.
- `docker stop hl-spot` beendet den Bot sauber.

Öffnen Sie anschließend **http://localhost:60000** (oder `http://<machine address>:60000`).

Wo Ihre Daten gespeichert werden

Ihre Daten (Einstellungen, verschlüsselter Schlüssel, Datenbank, Log) werden **außerhalb des Programms** gespeichert:

System	Ordner
Windows	`%LOCALAPPDATA%\HL-Spot`
Linux	`~/.local/share/hl-spot`
Docker	das Volume `/data`

Eine Neuinstallation oder ein Update des Programms verändert sie nie.

---

5. Erster Start

Die erste Seite ist **Erster Start**. Wählen Sie:

- **Konto erstellen**, wenn Sie neu sind;
- **Ich habe bereits ein Konto**, wenn Sie bereits ein HL-Spot-Konto haben (neuer Computer, Neuinstallation).

Konto erstellen

1. **Wallet-Adresse**: die Adresse Ihrer Haupt-Wallet (0x...).
2. **Privater Schlüssel des API wallet**: der in Abschnitt 3 kopierte Schlüssel. Er wird vor allem anderen bei Hyperliquid überprüft.
3. **Passwort**: mindestens 8 Zeichen, mit einem Großbuchstaben, einem Kleinbuchstaben, einer Ziffer und einem Sonderzeichen. Es schützt sowohl Ihr HL-Spot-Konto als auch die Webseite des Bots.
4. **Signatur der Haupt-Wallet**:
    - **Mit meinem Wallet signieren**: Der Bot öffnet Ihre Wallet-Erweiterung; prüfen Sie die Adresse und bestätigen Sie die Signatur;
    - oder **Zu signierende Nachricht abrufen**: Kopieren Sie die Nachricht unverändert in Ihre Wallet, signieren Sie sie und fügen Sie die Signatur (0x...) ein. Die Nachricht ist 15 Minuten lang gültig.
5. Klicken Sie auf **Konto erstellen**.

Ihr **kostenloser Testzeitraum von 7 Tagen** beginnt. Er wird pro Wallet und pro Installation nur einmal gewährt. Der Handel beginnt, sobald Ihr Hyperliquid-Konto verifiziert ist.

Ich habe bereits ein Konto

Geben Sie Ihre Wallet-Adresse und Ihr Passwort ein. Diese Installation wird registriert und die vorherige freigegeben (**ein Installationswechsel pro 30 Tage**).

---

6. Den Bot verwenden

Das Menü oben bietet Zugriff auf:

Seite	Verwendung
📊 Dashboard	Ihr Hyperliquid-Portfolio (Guthaben, PNL), der Live-Preis und der Marktzustand des Paares im aktiven Tab, ein Tab pro Spot-Paar mit seinen Zyklen und manuellen Verkäufen (Markierung und Filter **Manuell**); Schaltfläche **Abbrechen** bei laufenden Zyklen und Verkäufen; Schaltfläche **Pause / Fortsetzen** (Abschnitt 6.8)
📈 Statistiken	Ergebnisse der spot- und perp-Zyklen nach Zeitraum
🧩 Gehandelte Paare	Für den Bot konfigurierte spot- und perp-Paare und ihre Einstellungen
🟣 Perp-Zyklen	Einstiege, Take-Profits, Stop-Losses und Schließungen der perp-Paare; Schaltflächen **Abbrechen** und **Schließen**
🖐️ Manuelle Orders	Platzieren Sie eine Order manuell: Spot-Kauf oder Perp-Einstieg (der Bot verfolgt den Zyklus dann wie die anderen), Spot-Verkauf (einfache Order, Abschnitt 6.7)
🌐 Hyperliquid-Paare	Liste der spot- und perp-Paare von Hyperliquid; fügen Sie hier ein Paar zum Bot hinzu
⚙️ Einstellungen	globale Einstellungen (ohne Neustart übernommen, außer Port und Listen-Adresse)
📝 Log	Fehler (und Warnungen, falls aktiviert)
🔑 Hyperliquid-Konto	Wallet, Schlüssel des API wallet, Ablaufdatum
📜 Lizenz	Lizenz, Abonnement, Zahlung, Installation, Kontolöschung

Der Bot handelt nur, wenn **Ihr Hyperliquid-Konto verifiziert** und **Ihre Lizenz gültig** ist. Ohne gültige Lizenz sind nur die Seiten Hyperliquid-Konto und Lizenz verfügbar.

Wenn der Bot den Handel einstellt (Lizenz abgelaufen, API wallet abgelaufen oder abgelehnt), **lässt er bereits offene Orders und Positionen unberührt**: Sie liegen in Ihrer Verantwortung.

Die folgenden Unterabschnitte erklären, wie der Bot entscheidet, und anschließend jedes Feld der Seiten **Gehandelte Paare** und **Einstellungen**.

6.1 Marktanalyse: BULL, BEAR oder RANGE

Vor jedem Kauf (spot) oder Einstieg (perp) analysiert der Bot **das Paar selbst**, anhand der Kerzen dieses Paares:

1. Er ruft die letzten **Anzahl abgerufener Kerzen** Kerzen (Einstellung `LIMIT`) im **Kerzenintervall** des Paares ab (leer = die globale Einstellung **Kerzenintervall**).
2. Der **aktuelle Preis** ist der Schlusskurs der jüngsten Kerze.
3. Er berechnet drei gleitende Durchschnitte der Schlusskurse: **MA4**, **MA8** und **MA12** (ihre Kerzenanzahl wird unter **Einstellungen → Marktanalyse** festgelegt).
4. Er bestimmt den Markttyp in dieser Reihenfolge:
    - **RANGE**, wenn der MA12 flach ist: Über die letzten **Geprüfte MA12-Perioden** hat sich der MA12 zwischen seinem niedrigsten und höchsten Wert um höchstens **MA12 RANGE-Schwelle (%)** bewegt;

- andernfalls **BULL**, wenn MA4 > MA8 > MA12;
- andernfalls **BEAR**, wenn MA4 < MA8 < MA12;
- andernfalls **RANGE**.

5. Er berechnet außerdem die **Range**: den höchsten und den niedrigsten Schlusskurs über die letzten **RANGE - Range-Perioden** Kerzen. Ihre Spanne ist Hoch – Tief.

Jedes Paar verwendet dann **seine eigenen Einstellungen für den erkannten Markttyp** (Block BULL, BEAR oder RANGE des Paares). Schlägt die Analyse fehl (Hyperliquid nicht erreichbar), wird nichts platziert und der Bot versucht es beim nächsten Durchlauf erneut.

6.2 Spot-Zyklus Schritt für Schritt

Ein spot-Zyklus besteht aus einem Kauf, gefolgt von einem Verkauf derselben Menge.

1. **Wann.** Der Bot prüft jedes aktivierte spot-Paar alle **Kurze Pause der Kaufschleife (min)**. Ein Kauf wird versucht, wenn:
   - das Paar sich nicht in einer Pause befindet (siehe Schritt 6);
   - seit dem vorherigen Versuch für dieses Paar mindestens der **kleinste** der drei Werte **Intervall zwischen Käufen (min)** des Paares (BULL, BEAR, RANGE) vergangen ist, unabhängig vom aktuellen Markt. Der erste Versuch nach dem Start des Bots wartet **Verzögerung vor dem ersten Kauf (min)** ab.
2. **Erlaubt?** Käufe müssen global (**Käufe aktiviert (global)**) **und** im Block des aktuellen Marktes des Paares (**Käufe aktiviert**) aktiviert sein. Andernfalls zählt der Versuch, aber es wird nichts platziert.
3. **Preise.** Mit *P* = aktueller Preis:
   - Kaufpreis = *P* + **Kauf-Offset**; Ziel-Verkaufspreis = *P* + **Verkaufs-Offset**;
   - mit der **Offset-Einheit** `abs` sind die Offsets in USDC angegeben; mit `pct` in % von *P*;
   - **in einem RANGE-Markt** sind die Offsets **dynamisch**: Kauf = *P* – *d*, Verkauf = *P* + *d*, mit *d* = Range-Spanne × **RANGE - % der genutzten Range** / 100 / 2. Die statischen RANGE-Offsets des Paares werden nur verwendet, wenn die Range nicht berechnet werden kann (Spanne 0).
4. **Betrag.** Gemäß **Betrag jedes Kaufs** im Block des aktuellen Markts:
   - **% des Guthabens**: Betrag = dieser % × das **verfügbare** USDC (nicht bereits durch offene Orders gebunden);
   - **Feste USDC**: Betrag = dieser Wert, mindestens 10 USDC + Hyperliquid-Kaufgebühren (10,01 USDC mit den Basisgebühren). Ist das verfügbare USDC geringer, **wird kein Kauf platziert** und ein Fehler wird im Log erfasst;
   - Menge = Betrag / Kaufpreis, **abgerundet** auf die Größenschrittweite des Paares (bei festen USDC ein Schritt mehr, wenn die Rundung den Wert unter das Minimum bringt);
   - liegt der Orderwert unter **Mindestwert einer Order (USDC)** (mindestens 10 USDC, Hyperliquid-Minimum), wird der Kauf abgelehnt und das Log zeigt „Value too low“.
5. **Order.** Eine Limit-Kauforder wird zum Kaufpreis platziert. Der Zyklus erscheint im Dashboard als **Kauf ausstehend**, mit dem bereits gespeicherten Ziel-Verkaufspreis.
6. **Pause.** Nach jedem Versuch, ob platziert oder nicht, wartet das Paar **Pause nach einem Versuch (min)** des Blocks des aktuellen Marktes.
7. **Kauf ausgeführt.** Der Bot erfährt dies aus der Hyperliquid-Historie, die alle **Hyperliquid-Abrufintervall (min)** abgerufen wird. Der Zyklus wechselt zu **Verkauf ausstehend.** Ein teilweise ausgeführter Kauf, der noch offen ist, bleibt **Kauf ausstehend.**

8. **Verkauf.** Die Verkaufsschleife (alle **Intervall der Verkaufsschleife (s)**) platziert eine Limit-Verkaufsorder zum **in Schritt 3 gespeicherten Ziel-Verkaufspreis.** Sie verkauft die tatsächlich erhaltene Menge: Hyperliquid zieht die Kaufgebühr im gekauften Token ab, daher verkauft der Bot die gekaufte Menge abzüglich dieser Gebühr, abgerundet auf die Größenschrittweite. Ein kleiner Rest kann in Ihrer Wallet verbleiben; ein späterer Zyklus verkauft ihn, sobald das Guthaben es erlaubt.
    - Der Verkaufspreis wird nicht neu berechnet. Liegt der Markt bereits darüber, wird der Verkauf sofort zum Marktpreis ausgeführt (besser als geplant).
    - Reicht das Guthaben nicht aus, versucht es der Bot erneut; nach 3 Versuchen wird das Problem als **Fehler** in das Log geschrieben.
9. **Verkauf ausgeführt.** Der Zyklus wechselt zu **Abgeschlossen.** Der Gewinn wird mit dem tatsächlichen Verkaufspreis, der tatsächlichen Menge und den tatsächlichen Gebühren berechnet: verkaufte Menge × (Verkaufspreis − Kaufpreis) − Kaufgebühr − Verkaufsgebühr.

Die Schalter **Verkäufe aktiviert** haben derzeit keine Wirkung: Sobald ein Kauf ausgeführt ist, wird sein Verkauf immer platziert.

Durchgerechnetes Beispiel (RANGE). Aktueller Preis 85.000; über die letzten 20 Kerzen liegt der höchste Schlusskurs bei 85.200 und der niedrigste bei 84.770: Spanne 430. Mit **RANGE - % der genutzten Range** = 75: *d* = 430 × 75 / 100 / 2 = 161,25. Kauf bei 85.000 − 161,25 = 84.838,75; Ziel-Verkauf bei 85.000 + 161,25 = 85.161,25. Mit **% des USDC-Guthabens** = 5 und 400 verfügbaren USDC: 20 USDC, also 20 / 84.838,75 = 0,0002357 des Basis-Tokens, abgerundet auf die Größenschrittweite des Paares.

6.3 Perp-Zyklus Schritt für Schritt

Ein perp-Zyklus besteht aus einem Einstieg (long oder short) und anschließend einem Ausstieg per Take-Profit, Stop-Loss oder Schließung.

1. **Wann.** Gleiche Regeln wie bei spot: Jedes aktivierte perp-Paar wird alle **Kurze Pause der Kaufschleife (min)** geprüft; Pause nach jedem Versuch (**Pause nach einem Versuch (min)** des Blocks des aktuellen Marktes) und der kleinste der drei Werte **Intervall zwischen Einstiegen (min)**.
2. **Vor jedem Einstieg, bei jedem Durchlauf**, wendet der Bot die aktuelle **Richtung** auf die bereits offenen Zyklen des Paares an:
    - Richtung **none**: Noch nicht ausgeführte Einstiege werden storniert; offene Positionen folgen **Richtung auf „none“ gesetzt bei offener Position** (`keep_tp_sl` = Take-Profit und Stop-Loss bestehen lassen; `close_market` / `close_limit` = Position schließen);
    - Richtung **entgegengesetzt** zu einem offenen Zyklus (zum Beispiel `short`, während ein Long offen ist): Ein noch nicht ausgeführter Einstieg wird storniert, eine offene Position wird gemäß **Bei einer Umkehr schließen** geschlossen (`market` = Market-Order; `limit` = Limit-Order zum aktuellen Preis).
3. **Welche Seite.** `long` oder `short`: diese Seite. `none`: kein Einstieg. `both`: gemäß **Regel der Richtung „both“**:
    - `first_filled`: Ein Long-Einstieg und ein Short-Einstieg werden platziert; der zuerst ausgeführte storniert den anderen;
    - `range_position`: Long, wenn der Preis in der unteren Hälfte der Range liegt, Short in der oberen Hälfte; außerhalb eines RANGE-Marktes kein Einstieg;
    - `alternate`: die Gegenseite des vorherigen Zyklus des Paares.

4. **Funding-Filter.** Kein Long, wenn die Funding-Rate über +**Funding-Schwelle (%)** liegt; kein Short, wenn sie unter –Schwelle liegt. Ist das Funding nicht verfügbar, erfolgt kein Einstieg.
5. **Hebel und Margin.** Falls nötig, setzt der Bot vor dem Einstieg den **Hebel** und den **Margin-Modus** des Paares auf Hyperliquid.
6. **Preise und Größe.** Mit *P* = aktueller Preis: Einstieg = *P* + Einstiegs-Offset der Seite, Take-Profit = *P* + Take-Profit-Offset der Seite (USDC oder % gemäß **Offset-Einheit**). Margin gemäß **Margin jedes Einstiegs**: **% der Margin** × verfügbare Margin oder **Feste USDC** (Margin × Hebel von mindestens 10 USDC + Gebühren; ist die verfügbare Margin geringer, wird kein Einstieg platziert und ein Fehler im Log erfasst). Größe = Margin × Hebel / Einstiegspreis, abgerundet.
7. **Einstieg.** Limit-Order zum Einstiegspreis. Sobald sie ausgeführt ist, platziert der Bot einen **Take-Profit** (Limit, reduce-only) zum gespeicherten Preis und einen **Stop-Loss** (Stop-Market, reduce-only) bei **Stop-Loss (% des Einstiegspreises)** vom tatsächlichen Einstiegspreis.
8. **Ausstieg.** Der Zyklus endet, wenn der Take-Profit, der Stop-Loss oder eine Schließung ausgeführt wird. Market- und Stop-Market-Orders akzeptieren eine Abweichung von höchstens **Slippage von Market-Orders (%)**.

Verfolgen Sie die perp-Zyklen auf der Seite 🟣 **Perp-Zyklen**.

6.4 Seite Gehandelte Paare

Die Seite 🧩 **Gehandelte Paare** listet die für den Bot konfigurierten Paare auf.

- **Paar hinzufügen**: Klicken Sie auf 🌐 **Hyperliquid-Paare** in der Zeile des Paares auf **Hinzufügen**. Ein neues Paar ist **deaktiviert**; seine spot-Einstellungen sind mit den BULL- / BEAR- / RANGE-Standardwerten der Seite **Einstellungen** vorausgefüllt. Die perp-Einstellungen müssen eingegeben werden.
- **Bearbeiten**: öffnet die Einstellungen des Paares: einen allgemeinen Teil, dann einen Block pro Markttyp (BULL, BEAR, RANGE). **Speichern** prüft jeden Wert; fehlerhafte Felder werden hervorgehoben.
- Spalte **Konfiguration**: **vollständig** oder die Anzahl der Felder **zu vervollständigen**. Ein Paar kann erst aktiviert werden, wenn es vollständig ist.
- **Aktivieren / Deaktivieren**: Nur aktivierte und vollständige Paare werden gehandelt. Nur in USDC notierte spot-Paare können aktiviert werden. Ein deaktiviertes Paar platziert keinen neuen Einstieg, aber **seine offenen Zyklen laufen weiter, bis sie geschlossen sind**.
- **Löschen**: nur möglich, wenn das Paar keinen laufenden Zyklus hat. Deaktivieren Sie es zuerst und warten Sie, bis seine Zyklen beendet sind.
- Änderungen werden beim nächsten Durchlauf der betreffenden Schleife ohne Neustart übernommen.

Offsets — Kauf- oder Einstiegspreis = aktueller Preis + Offset; Verkaufs- oder Take-Profit-Preis = aktueller Preis + Offset. Ein negativer Offset liegt unter dem aktuellen Preis.

Einstellungen eines spot-Paares

Allgemeiner Teil:

Feld	Bedeutung
Offset-Einheit	`abs` = Offsets in USDC; `pct` = Offsets in % des aktuellen Preises
Kerzenintervall	Kerzen der Marktanalyse dieses Paares; leer = globales **Kerzenintervall**
RANGE - % der genutzten Range	dynamische Offsets in RANGE = ± (Range-Spanne × dieser %) / 2

Ein Block für BULL, einer für BEAR, einer für RANGE:

Feld	Bedeutung
Käufe aktiviert	Käufe erlaubt, wenn dieser Markttyp erkannt wird
Verkäufe aktiviert	derzeit ohne Wirkung: Verkäufe werden immer platziert
Kauf-Offset	Kaufpreis = aktueller Preis + dieser Offset (normalerweise negativ); in RANGE durch den dynamischen Offset ersetzt
Verkaufs-Offset	Ziel-Verkaufspreis = aktueller Preis + dieser Offset; in RANGE durch den dynamischen Offset ersetzt
Betrag jedes Kaufs	**% des Guthabens**: Anteil des verfügbaren USDC, der für jeden Kauf verwendet wird; **Feste USDC**: gleicher Betrag bei jedem Kauf, mindestens 10 USDC + Hyperliquid-Kaufgebühren
Pause nach einem Versuch (min)	Wartezeit nach jedem Kaufversuch in diesem Markt
Intervall zwischen Käufen (min)	Mindestzeit zwischen zwei Kaufversuchen; der kleinste Wert der drei Blöcke wird verwendet

Einstellungen eines perp-Paares

Allgemeiner Teil:

Feld	Bedeutung
Offset-Einheit	`abs` = USDC; `pct` = % des aktuellen Preises
Kerzenintervall	wie bei spot
Hebel	begrenzt auf den maximalen Hebel des Assets
Margin-Modus	`cross` oder `isolated` (einige Assets erfordern `isolated`)
Stop-Loss (% des Einstiegspreises)	Stop-Market-Order bei diesem % des tatsächlichen Einstiegspreises
Funding-Schwelle (%)	kein Long, wenn Funding > +Schwelle; kein Short, wenn Funding < −Schwelle
Slippage von Market-Orders (%)	maximal akzeptierte Abweichung bei Market- und Stop-Market-Orders
Regel der Richtung „both“	`first_filled`, `range_position` oder `alternate` (siehe 6.3); erforderlich, sobald ein Block `both` verwendet
Bei einer Umkehr schließen	`market` oder `limit`
Richtung auf „none“ gesetzt bei offener Position	`keep_tp_sl`, `close_market` oder `close_limit`

Ein Block für BULL, einer für BEAR, einer für RANGE:

Feld	Bedeutung
Richtung	`long`, `short`, `both` oder `none` (kein Einstieg)
Long-Einstiegs-Offset / Long-Take-Profit-Offset	der Take-Profit muss über dem Einstieg liegen
Short-Einstiegs-Offset / Short-Take-Profit-Offset	der Take-Profit muss unter dem Einstieg liegen
Margin jedes Einstiegs	**% der Margin** (verfügbar) oder **Feste USDC** (Margin × Hebel von mindestens 10 USDC + Gebühren); gleich für Long und Short
Pause nach einem Versuch (min)	Wartezeit nach jedem Einstiegsversuch in diesem Markt
Intervall zwischen Einstiegen (min)	Mindestzeit zwischen zwei Einstiegsversuchen; der kleinste Wert der drei Blöcke wird verwendet

6.5 Seite Einstellungen

⚙️ **Einstellungen** enthält die globalen Einstellungen. Ein hier geänderter Wert wird gespeichert und sofort übernommen (Port und Listen-Adresse: beim nächsten Neustart). **Standardwert** stellt den ursprünglichen Wert wieder her. Die Wallet-Adresse und der Schlüssel des API wallet werden nicht hier festgelegt (Seite 🔑 **Hyperliquid-Konto**).

Betriebsmodus

Einstellung	Standard	Bedeutung
Simulationsmodus (DRY_RUN)	nein	der Bot liest Hyperliquid normal, sendet aber keine Order und speichert keinen Zyklus

Marktanalyse — gemeinsam für alle Paare (siehe 6.1)

Einstellung	Standard	Bedeutung
Kerzenintervall	1h	Kerzen, die verwendet werden, wenn ein Paar kein eigenes Kerzenintervall hat
MA4-Periode / MA8-Periode / MA12-Periode	4 / 8 / 12	Anzahl der Kerzen jedes gleitenden Durchschnitts
MA12 RANGE-Schwelle (%)	0,25	maximale Veränderung des MA12, um einen RANGE-Markt zu erkennen
Geprüfte MA12-Perioden	5	Anzahl der Perioden, über die der MA12 geprüft wird
Anzahl abgerufener Kerzen	100	muss die größte verwendete Periode abdecken (MA12 + geprüfte Perioden, Range-Perioden)

Order-Aktivierung

Einstellung	Standard	Bedeutung
Käufe aktiviert (global)	ja	Hauptschalter: aus = kein Kauf auf irgendeinem spot-Paar
Käufe in BULL / BEAR / RANGE	ja / nein / ja	Standardwert für neue spot-Paare
Verkäufe aktiviert (global), Verkäufe in BULL / BEAR / RANGE	—	derzeit ohne Wirkung

BULL- / BEAR- / RANGE-Markt — Standardwerte für neue spot-Paare: Kauf- und Verkaufs-Offsets (USDC), % des USDC-Guthabens, Kaufbetrag (% des USDC-Guthabens oder Festbetrag; Standard: %), Festbetrag (Standard 15 USDC), Pause nach einem Versuch, Intervall zwischen Käufen. Sie füllen ein spot-Paar vor, wenn es hinzugefügt wird; **ihre Änderung wirkt sich nicht auf bereits hinzugefügte Paare aus.** Der RANGE-Block enthält außerdem:

Einstellung	Standard	Bedeutung
RANGE - Range-Perioden	20	Anzahl der Kerzen für Hoch und Tief der Range (alle Paare)
RANGE - % der genutzten Range	75	Standardwert für neue spot-Paare

Standardwerte: BULL Kauf 0 / Verkauf +1000, 3 %, Pause 10 min, Intervall 360 min; BEAR Kauf −1000 / Verkauf 0, 3 %, Pause 10 min, Intervall 360 min; RANGE Kauf −400 / Verkauf +400, 5 %, Pause 10 min, Intervall 180 min.

Orders

Einstellung	Standard	Bedeutung
Mindestwert einer Order (USDC)	10	kleinere Orders werden nicht platziert (Hyperliquid-Minimum: 10)

Hyperliquid-Gebühren (nur Anzeige): Ihre Gebühren werden beim Start des Bots und danach stündlich bei Hyperliquid gelesen, getrennt für **spot** und **perp** (Maker = Limit-Order, Taker = Market-Order). Sie berücksichtigen Ihre Volumenstufe, Ihre gestakten HYPE und Ihren Empfehlungsrabatt. Sie dienen nur zur Schätzung der Gebühren eines Trades, dessen tatsächliche Gebühren noch nicht bekannt sind: Gewinne verwenden immer die tatsächlichen Gebühren jeder Ausführung. Die Schaltfläche **Aktualisieren** liest sie sofort neu. Solange sie nicht gelesen werden konnten, verwendet der Bot die Hyperliquid-Basissätze (spot: Maker 0,040 %, Taker 0,070 %; perp: Maker 0,015 %, Taker 0,045 %).

Timing und Synchronisierung

Einstellung	Standard	Bedeutung
Hyperliquid-Abrufintervall (min)	10	wie oft offene Orders, Ausführungen und Historie abgerufen werden: Eine Ausführung wird höchstens so lange nach ihrem Eintreten erkannt
Verzögerung vor dem ersten Kauf (min)	0	nach dem Start des Bots; wird beim nächsten Start übernommen
Kurze Pause der Kaufschleife (min)	1	Wartezeit zwischen zwei Prüfungen des Kaufintervalls und nach einem Fehler
Intervall der Verkaufsschleife (s)	120	Wartezeit zwischen zwei Durchläufen der Verkaufsschleife

Telegram-Benachrichtigungen — siehe Abschnitt 9.

Web-Oberfläche

Einstellung	Standard	Bedeutung
Sprache	English	Sprache der Web-Oberfläche und der Telegram-Nachrichten
Design	Dunkel	dunkle oder helle Darstellung
Listen-Adresse	0.0.0.0	0.0.0.0 = aus dem lokalen Netzwerk erreichbar; 127.0.0.1 = nur dieser Computer (Neustart)
Port der Web-Oberfläche	60000	wird beim Neustart übernommen
Cache der Paarliste (s)	43200	die Paarliste von Hyperliquid wird 12 h lang gespeichert und im Hintergrund aktualisiert
Verzögerung zwischen Katalog-Anfragen (ms)	150	Pause zwischen zwei Anfragen beim Laden der Paarliste
Sitzungsdauer (h)	12	gilt für die nächsten Anmeldungen
Fehlgeschlagene Anmeldungen vor Sperre	5	pro IP-Adresse
Sperrdauer (min)	15	

Logdatei

Einstellung	Standard	Bedeutung
Warnungen aufzeichnen	nein	Fehler werden immer aufgezeichnet; Warnungen nur, wenn aktiviert (Abschnitt 12)

6.6 Dashboard: Portfolio, Preis, Stornieren eines Zyklus

Rahmen **Hyperliquid-Portfolio**:

- **Gesamtwert** des Kontos in USDC.
- **PNL** über 24 h, 7 Tage, 30 Tage und insgesamt, auf zwei Arten: **Hyperliquid (gesamtes Konto)**, von Hyperliquid berechnet, einschließlich der außerhalb des Bots ausgeführten Operationen; **Bot (abgeschlossene Zyklen)**, der Nettogewinn der vom Bot abgeschlossenen Zyklen.
- Eine Zeile pro Asset: **Gesamt**, **Verfügbar**, **In Orders** (durch offene Orders gebunden), **Preis** und **Wert (USDC)**. Die Zeile **Perp-Konto** zeigt die Margin des perp-Kontos. Ist Ihr Hyperliquid-Konto im Unified-Modus, wird die perp-Margin aus dem USDC-Guthaben entnommen: Dann wird nur der unrealisierte PnL der Positionen zur Summe addiert.

Rahmen **Preis**: Live-Preis des Paares im aktiven Tab (alle 5 Sekunden aktualisiert) und seine Änderung über 24 h.

Schaltfläche **Abbrechen** (Dashboard, laufende spot-Zyklen), nach Bestätigung:

- **Kauf ausstehend**: Die Kauforder wird auf Hyperliquid storniert. Wurde bereits ein Teil gekauft, bleibt dieser Teil auf Ihrem Konto.
- **Verkauf ausstehend**: Die Verkaufsorder wird storniert; die Kryptowährung bleibt auf Ihrem Konto.

Der Zyklus erhält den Status **Storniert** (Filter **Storniert**) und wird nicht mehr vom Bot verwaltet. Beim nächsten Durchlauf kann der Bot einen neuen Kauf platzieren, wenn der Markt es zulässt: Um ein Paar zu stoppen, deaktivieren Sie es (Seite **Gehandelte Paare**).

Seite **Perp-Zyklen**, nach Bestätigung:

- **Abbrechen** (ausstehender Einstieg): Die Einstiegsorder wird storniert. Wurde bereits ein Teil ausgeführt, wird dieser Teil zum Marktpreis geschlossen; schlägt diese Schließung fehl, behält er seinen Take-Profit und Stop-Loss.
- **Schließen** (offene Position): Die Position wird zum Marktpreis geschlossen. Take-Profit und Stop-Loss werden erst storniert, sobald die Schließungsorder platziert ist: Schlägt die Schließungsorder fehl, behält die Position ihren Schutz.
- Keine Schaltfläche, während eine Schließung läuft.

Ein Zyklus wird erst als storniert markiert, wenn Hyperliquid bestätigt, dass die Order nicht mehr aktiv ist. Wurde die Order gerade ausgeführt, wird die Stornierung abgelehnt und der Zyklus läuft normal weiter. Diese Aktionen können nicht rückgängig gemacht werden.

Marktzustand des Paares im aktiven Tab (BULL, BEAR oder RANGE und Trend): im Bereich **Preis** unter dem Preis angezeigt.

6.7 Manuelle Orders: Spot-Verkauf

Wählen Sie auf der Seite **Manuelle Orders** ein Spot-Paar und dann **Verkauf**, um Kryptos zu verkaufen, die Sie besitzen (zum Beispiel die eines stornierten Zyklus).

- **Nur aktives Paar**: Ein Verkauf ist nur bei einem aktivierten Paar möglich (Seite **Gehandelte Paare**). Kaufen bleibt bei allen Paaren möglich.

- **Verfügbar**: Guthaben der Krypto auf Hyperliquid, ohne die durch offene Orders gesperrten Kryptos.
- **Von den Zyklen des Bots reserviert**: Kryptos, die bereits von Zyklen des Bots gekauft wurden und deren Verkaufsorder noch nicht platziert ist. Sie können hier nicht verkauft werden, damit der Bot seine Verkäufe platzieren kann.
- **Verkaufbares Maximum**: verfügbar minus reserviert, abgerundet auf die von Hyperliquid akzeptierte Anzahl an Dezimalstellen. Die Schaltfläche **Max** übernimmt es in die Menge. Die Kryptos eines stornierten Zyklus können verkauft werden.
- **Order-Typ**:
    - **Limit**: Verkauf zum angegebenen Preis (aktueller Preis vorgeschlagen, änderbar); die Order bleibt offen, bis sie ausgeführt ist. Ein Preis unter dem aktuellen Preis wird in der Bestätigung angezeigt: Der Verkauf wird dann sofort ausgeführt, bis zu diesem Preis.
    - **Market**: sofortiger Verkauf zum besten verfügbaren Preis, nie unter dem aktuellen Preis minus dem **Slippage** (standardmäßig 1 %, änderbar). Der Teil, der zu diesem Preis keinen Käufer findet, wird storniert; die Meldung zeigt die verkaufte Menge.
- **Geschätzter Betrag**: Menge × Preis (Mindestbetrag bei einer Market-Order). Hyperliquid lehnt Orders unter 10 USDC ab.

Eine Bestätigung fasst die Order vor dem Senden zusammen. Ein manueller Verkauf ist eine **einfache Order**: Er eröffnet keinen Zyklus, der Bot verfolgt ihn nicht und er zählt nicht zum PNL des Bots (Kaufpreis unbekannt); er erscheint im Hyperliquid-PNL des Dashboards. Eine noch nicht ausgeführte Limit-Order wird danach auf Hyperliquid verwaltet.

Jeder manuelle Verkauf erscheint im Dashboard im Tab seines Paares (Nummer **V-…**, Markierung **Manuell**): **offen**, **ausgeführt**, **teilweise ausgeführt** oder **storniert**. Sein Zustand wird nach jeder Synchronisierung des Bots erneut auf Hyperliquid gelesen. Ein noch offener Verkauf kann mit der Schaltfläche **Abbrechen** (nach Bestätigung) storniert werden; der bereits verkaufte Teil bleibt verkauft. Mit Version 1.0.8 getätigte Verkäufe werden nicht aufgeführt.

6.8 Trading pausieren

Schaltfläche **Pause** oben im Dashboard (nach Bestätigung): Der Bot platziert keine **neue automatische Order** mehr (Spot-Käufe, Perp-Einstiege). Alles andere läuft weiter:

- Verfolgung bereits platzierter Orders; Verkauf ausgeführter Käufe; Take-Profit und Stop-Loss ausgeführter Perp-Einstiege;
- Perp-Schutzmaßnahmen: Stornierung wartender Einstiege und Schließen von Positionen bei einer Umkehr oder der Richtung „none“, gemäß den Einstellungen des Paares;
- manuelle Orders.

Während der Pause wird oben auf jeder Seite ein Banner **Trading pausiert** mit der Startzeit angezeigt. Die Pause bleibt bei einem Neustart des Bots oder des Rechners erhalten. **Trading fortsetzen** (nach Bestätigung) startet die automatischen Orders wieder. Beim Pausieren und Fortsetzen wird eine Telegram-Nachricht gesendet, wenn Telegram eingerichtet ist (Abschnitt 9).

7. Lizenz und Abonnement

Preise

Abonnement	Preis
7 Tage	2 $
30 Tage	6 $

Der bezahlte Zeitraum wird an das Ende Ihrer aktuellen Lizenz angehängt (oder beginnt am Zahlungsdatum, wenn die Lizenz abgelaufen ist).

So bezahlen Sie

Auf der Seite **Lizenz**, Bereich **Abonnement und Zahlung**:

1. Wählen Sie das Abonnement, den Token und das Netzwerk;
2. der Bot zeigt den **genauen Betrag**, die **Empfangsadresse** und die Adresse an, **von der aus** Sie **zahlen müssen**. Der Betrag ist **1 Stunde** lang gültig (kürzer, wenn sich der Kurs um mehr als 10 % bewegt);
3. senden Sie **genau diesen Betrag**, über **dieses Netzwerk**, **von der Wallet Ihres HL-Spot-Kontos**;
4. die Zahlung wird automatisch erkannt (je nach Netzwerk einige Minuten) und die Lizenz wird verlängert.

Die angebotenen Token und Netzwerke sind die auf der Seite Lizenz angezeigten.

Regeln — lesen Sie sie vor dem Bezahlen:

- zahlen Sie **genau** den geforderten Betrag, weder mehr noch weniger; **die Netzwerkgebühren tragen Sie**;
- zahlen Sie **von der Wallet Ihres Kontos** (bei BTC: von Ihrer angegebenen BTC-Adresse);
- zahlen Sie über das angezeigte Netzwerk, solange der Betrag gültig ist;
- eine Zahlung, die diese Regeln nicht einhält (unbekannte Adresse, abweichender Betrag, anderes Netzwerk, nach Ablauf der Gültigkeit), **geht verloren: keine Rückerstattung**.

Widerrufsrecht und Zahlungsbestätigung

Bevor Sie einen Betrag anfordern, kreuzen Sie das Kästchen an: Sie verlangen, dass Ihre Zahlung Ihrer Lizenz gutgeschrieben wird, sobald sie erkannt ist (der bezahlte Zeitraum wird an das Ende Ihrer aktuellen Lizenz angehängt), und nehmen zur Kenntnis, dass Sie dadurch Ihr Widerrufsrecht verlieren. Das Kästchen muss für jeden Betrag erneut angekreuzt werden. Ohne dieses Kästchen wird kein Betrag angezeigt. Ihre Zustimmung wird vom Lizenzserver zusammen mit dem Betrag gespeichert.

Unter **Zuletzt erkannte Zahlungen** hat jede gutgeschriebene Zahlung eine Schaltfläche **Zahlungsbestätigung**: Sie lädt eine Textdatei mit dem Abonnement, dem Betrag, der Transaktion, dem Lizenzzeitraum und Ihrem Verzicht auf das Widerrufsrecht herunter. Bewahren Sie sie auf.

Zahlung in BTC

Geben Sie vor Ihrer ersten BTC-Zahlung Ihre **BTC-Adresse** auf der Seite Lizenz an (Nachweis durch eine Signatur Ihrer Haupt-Wallet). Die Zahlung wird nur erkannt, wenn sie **von dieser BTC-Adresse** gesendet wird: Wählen Sie in Ihrer BTC-Wallet diese Adresse als Quelle der Zahlung („Coin Control“).

Lizenzprüfungen

- Die Lizenz wird **alle 6 Stunden** beim Server geprüft.

- Ist der Server nicht erreichbar, läuft der Bot bis zum bekannten Enddatum der Lizenz weiter.
- **24 Stunden vor dem Ende**: Warnung auf den Webseiten und per Telegram.
- Nach dem Ende: **24 Stunden Kulanzzeit** (der Handel läuft mit einer Warnung weiter), danach wird der Handel eingestellt.
- Stellen Sie die Uhr Ihres Computers nicht zurück: Eine um mehr als 5 Minuten zurückgestellte Uhr stoppt den Handel bis zur nächsten erfolgreichen Prüfung.

8. API wallet: Ablauf und Ersetzung

- Die Seite **Hyperliquid-Konto** zeigt das Ablaufdatum Ihres API wallet an. Sie können es bei Bedarf selbst eingeben.
- Während der **letzten 7 Tage**: Banner auf den Webseiten und eine tägliche Telegram-Nachricht.
- Am Ablaufdatum wird der Handel eingestellt. Erstellen Sie ein neues API wallet (Abschnitt 3) und geben Sie seinen Schlüssel auf der Seite **Hyperliquid-Konto** ein: Der Handel startet wieder, ohne dass das Programm neu gestartet werden muss.
- Der neue Schlüssel muss zur **selben Haupt-Wallet** gehören: Die Wallet-Adresse kann nicht geändert werden.
- Der Bot prüft beim Start und alle 24 Stunden bei Hyperliquid, ob das API wallet noch zu Ihrer Wallet gehört.

9. Telegram-Benachrichtigungen

Unter **Einstellungen → Telegram-Benachrichtigungen**:

1. Erstellen Sie mit **@BotFather** einen Telegram-Bot und kopieren Sie dessen Token;
2. ermitteln Sie Ihre Chat-ID (zum Beispiel mit **@userinfobot**);
3. geben Sie den Token und die Chat-ID ein, aktivieren Sie dann die Benachrichtigungen und wählen Sie die Nachrichten (platzierte Orders, ausgeführte Käufe, abgeschlossene Zyklen, Fehler, tägliche Zusammenfassung).

10. HL-Spot auf einem anderen Computer verwenden

Installieren Sie den Bot auf dem neuen Computer und wählen Sie beim ersten Start **Ich habe bereits ein Konto**. Die alte Installation wird freigegeben. **Ein Wechsel pro 30 Tage.** Die Seite Lizenz zeigt das Datum des nächstmöglichen Wechsels an.

11. Vergessenes Passwort

Klicken Sie auf der Anmeldeseite auf **Passwort vergessen?**. Weisen Sie durch eine **Signatur Ihrer Haupt-Wallet** nach, dass Sie Inhaber der Wallet sind, und wählen Sie dann ein neues Passwort.

12. Log

Die Seite 📝 **Log** zeigt die vom Bot aufgezeichneten Fehler an (und die Warnungen, wenn **Einstellungen → Logdatei → Warnungen aufzeichnen** aktiviert ist). Die Datei ist auf 1 MB begrenzt: Die ältesten Einträge werden entfernt. Sie können filtern, die Datei herunterladen (nützlich für den Support) und sie leeren.

13. Ihr Konto löschen

Seite **Lizenz**, 🗑️ **Mein Konto löschen**: Passwort + Signatur Ihrer Haupt-Wallet.

- Ihr HL-Spot-Konto wird **endgültig** gelöscht.
- Die verbleibende Lizenzzeit **verfällt und wird nicht erstattet**.
- Der kostenlose Testzeitraum wird für diese Wallet **nicht** erneut gewährt.
- Auf diesem Computer werden die Wallet-Adresse, der Schlüssel des API wallet und das Passwort gelöscht; die Handelshistorie bleibt erhalten.

14. Updates und Sicherung

Wenn eine neue Version veröffentlicht wird, zeigt der Bot oben auf allen Seiten ein Banner an (Prüfung beim Start, danach alle 6 Stunden):

- **blaues Banner**: Eine neue Version ist verfügbar. Die Schaltfläche **Diese Version ignorieren** blendet es bis zur nächsten Version aus;
- **rotes Banner**: **wichtiges** Update (zum Beispiel eine Sicherheitskorrektur), so bald wie möglich zu installieren; es kann nicht ignoriert werden.

Sind die Telegram-Benachrichtigungen aktiviert (Abschnitt 9), wird pro neuer Version nur eine Nachricht gesendet. Der Bot lädt und installiert niemals selbst etwas: Der Link im Banner öffnet die Seite der Version auf GitHub.

- **Update**: Installieren Sie die neue Version (entpacken Sie sie oder laden Sie das neue Docker-Image); Ihre Daten bleiben erhalten (Abschnitt 4). Auf Flux: Abschnitt 16; auf einem VPS: Abschnitt 17.
- **Sicherung**: Kopieren Sie den Datenordner (Abschnitt 4). Die Datei `.env` und die Datei `secret.key` gehören **zusammen**: Die verschlüsselten Werte in `.env` und in der Datenbank können ohne `secret.key` nicht gelesen werden. Geht `secret.key` verloren, müssen diese Werte (Schlüssel des API wallet, Telegram-Token…) erneut eingegeben werden.

15. Zugriff von einem anderen Rechner

Standardmäßig lauscht die Webseite auf allen Netzwerkschnittstellen, Port **60000** (**Einstellungen → Web-Oberfläche**, wird beim Neustart übernommen). Von einem anderen Rechner in Ihrem Netzwerk: `http://<bot machine address>:60000`.

Im Netzwerk ist die Seite **nicht verschlüsselt**: Geben Sie den Schlüssel Ihres API wallet und Ihr Passwort vorzugsweise auf dem Rechner des Bots ein. Machen Sie Port 60000 niemals direkt aus dem Internet erreichbar.

Um den Bot aus dem Internet zu erreichen (VPS), folgen Sie Abschnitt 17: Der Zugriff über HTTPS ist Pflicht.

16. HL-Spot auf Flux betreiben

Flux ist eine dezentrale Cloud: Sie vermietet Container auf Servern (Nodes), die von Dritten betrieben werden. HL-Spot kann dort Tag und Nacht ohne Ihren Computer laufen. Flux ist unabhängig von HL-Spot und wird an Flux bezahlt.

Ihr API-Wallet-Schlüssel auf Flux: zuerst lesen

Auf Flux liegen die Daten des Bots (`/data`: der verschlüsselte API-Wallet-Schlüssel **und** die Datei `secret.key`, die ihn entschlüsselt) auf Servern anderer Personen, als Kopie auf 3 Nodes. Den Anwendungstyp wählen Sie bei der Bereitstellung:

- **Enterprise-Anwendung** (ArcaneOS-Nodes) — empfohlen: Laut Flux können die Betreiber der Nodes nicht auf die Daten der Anwendung zugreifen (verschlüsselte Festplatte, eingeschränkter Root-Zugriff), und die Umgebungsvariablen bleiben privat.
- **Normale Anwendung**: Ein Node-Betreiber kann `/data` und damit Ihren API-Wallet-Schlüssel lesen; die Umgebungsvariablen, einschließlich des Codes für den ersten Start, kann jeder lesen. Ein API-Wallet kann Ihr Guthaben nicht abheben, aber wer seinen Schlüssel besitzt, kann auf Ihrem Konto handeln. Auf eigenes Risiko.

Unabhängig vom Typ können Sie das API-Wallet jederzeit auf Hyperliquid widerrufen (Abschnitt 3).

Einstellungen der Anwendung

Flux-Feld	Wert
Image	`olivier1246/hl-spot:1.1.1`
Port und Container-Port	`60000`
Container-Daten	`g:/data` (**erforderlich**)
CPU	0,2
RAM	300 MB (erhöhen, wenn die Anwendung wegen Speichermangels neu startet)
SSD	3 GB
Instanzen	3 (Minimum von Flux)
Umgebung	`HL_SPOT_SETUP_CODE=<Ihr Code>` (**erforderlich**), `TZ=Europe/Paris` (optional)

- `g:/data`: Nur **eine** Instanz führt den Bot aus; die 2 anderen halten eine synchronisierte Kopie der Daten und übernehmen, wenn sie ausfällt. Verwenden Sie nie einen anderen Wert: Der Bot liefe auf 3 Maschinen gleichzeitig und würde jede Order 3-mal platzieren.
- `HL_SPOT_SETUP_CODE`: ein Code mit mindestens 12 Zeichen, verschieden von Ihrem Passwort. Ohne ihn könnte jeder, der die Adresse der Anwendung findet, das Konto vor Ihnen erstellen.

Erster Start auf Flux

1. Öffnen Sie die **https**-Adresse, die Flux für die Anwendung angibt.
2. Folgen Sie Abschnitt 5 und geben Sie Ihren Code im Feld **Code für den ersten Start** ein.
3. Verwenden Sie einen Browser mit Ihrer Wallet-Erweiterung: Der Bot signiert die Nachricht damit.

Gut zu wissen

- Die Installation folgt den Daten: Wechselt der Bot auf einen anderen Node, zählt das nicht als Installationswechsel (Abschnitt 10).
- Nach einem Wechsel startet der Bot mit der synchronisierten Kopie neu: Prüfen Sie Ihre offenen Orders auf Hyperliquid.

- **Update**: Ersetzen Sie das Image in den Einstellungen der Anwendung auf Flux durch die neue Version.
- Die Seite ist aus dem Internet erreichbar: Sie ist durch Ihr Passwort geschützt. Wählen Sie ein sicheres.

---

17. HL-Spot auf einem VPS installieren (HTTPS-Zugriff)

Auf einem gemieteten Server (VPS) wird die Seite des Bots über das Internet aufgerufen. Sie muss über **HTTPS** laufen: Ohne Verschlüsselung werden Ihr Passwort und der Schlüssel Ihres API wallet im Klartext übertragen, und Internet-Roboter tasten ständig offene Ports ab. Der Bot zeigt ein Warnbanner an und protokolliert einen Fehler im Log, wenn er eine HTTP-Anfrage aus dem Internet erhält.

Funktionsweise: Ein HTTPS-Proxy, **Caddy**, auf demselben Rechner installiert, nimmt die Verbindungen auf Port 443 entgegen und leitet sie an den Bot weiter. Caddy bezieht und erneuert selbstständig ein **Let's Encrypt**-Zertifikat:

- für die **öffentliche IP-Adresse** des VPS (Standard): kurzlebiges Zertifikat (etwa 6 Tage), das automatisch erneuert wird;
- oder für Ihren **Domainnamen** (z. B. `bot.example.com`), dessen DNS-Eintrag auf die IP-Adresse des VPS zeigen muss.

Zu öffnende Ports: **80** (Zertifikat) und **443** (HTTPS), zusätzlich zu Ihrem Administrationszugang (SSH, Remotedesktop). **Port 60000 des Bots darf niemals geöffnet sein.** Wenn Ihr Hoster eine eigene Firewall hat, öffnen Sie 80 und 443 auch dort.

Die benötigten Dateien befinden sich im Ordner `vps/` des Repositorys https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot.

Linux (Ubuntu 22.04 oder neuer, Debian 12 oder neuer)

```
curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot/main/vps/install-linux.sh
sudo sh install-linux.sh <öffentliche IP-Adresse oder Domainname>
```

Das Skript installiert Caddy, lädt HL-Spot herunter und prüft dessen SHA-256-Prüfsumme, erstellt den Dienst `hl-spot` (automatischer Start, Daten in `/var/lib/hl-spot`) und richtet HTTPS sowie die Firewall `ufw` ein (SSH, 80, 443). Am Ende zeigt es den **Code für den ersten Start** an, der in `/etc/hl-spot/hl-spot.env` gespeichert ist.

Der Bot läuft als systemd-Dienst `hl-spot`: Er startet mit dem Rechner und wird, falls er anhält, nach 10 Sekunden automatisch neu gestartet. Befehle für den Dienst:

```
sudo systemctl status hl-spot      # Status
journalctl -u hl-spot -f           # Log live
sudo systemctl restart hl-spot     # neu starten
sudo systemctl stop hl-spot        # anhalten (bis zum nächsten Start des Rechners)
sudo systemctl start hl-spot       # starten
```

- **Update**: Laden Sie das neue Skript herunter und führen Sie es erneut aus, mit **derselben Adresse wie bei der Installation** (öffentliche IP-Adresse oder Domainname des VPS, über die die

Weboberfläche geöffnet wird) und der neuen Version als zweitem Parameter. Ihre Daten bleiben erhalten. Beispiel für Version 1.1.1:

```
curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot/main/vps/install-linux.sh
sudo sh install-linux.sh <öffentliche IP-Adresse oder Domainname> 1.1.1
```

Docker

Laden Sie die Dateien in einen Ordner herunter:

```
for f in docker-compose.yml Caddyfile.ip Caddyfile.domain; do
  curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot/main/vps/$f
done
```

Erstellen Sie in diesem Ordner eine Datei `.env`:

```
HL_SPOT_SITE=<öffentliche IP-Adresse oder Domainname>
HL_SPOT_CADDYFILE=Caddyfile.ip
HL_SPOT_SETUP_CODE=<Ihr Code, mindestens 12 Zeichen>
TZ=Europe/Paris
```

(`HL_SPOT_CADDYFILE=Caddyfile.domain` für einen Domainnamen) und führen Sie dann `docker compose up -d` aus.

- Nur Caddy veröffentlicht Ports (80 und 443). Veröffentlichen Sie niemals Port 60000 des Bots: Docker umgeht die Firewall `ufw` für die Ports, die es veröffentlicht.
- Mit Docker bleibt die Listen-Adresse des Bots **0.0.0.0** (Caddy erreicht ihn über das interne Docker-Netzwerk).

Windows Server

PowerShell-Befehle, als Administrator ausgeführt.

1. Installieren Sie HL-Spot (Abschnitt 4) in einem festen Ordner, zum Beispiel `C:\HL-Spot` (`HL-Spot.exe` direkt in diesem Ordner).

2. Code für den ersten Start (mindestens 12 Zeichen):

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable('HL_SPOT_SETUP_CODE', '<Ihr Code>', 'Machine')
```

3. Automatischer Start des Bots unter Ihrem Windows-Konto (auch ohne angemeldete Sitzung):

```
$a = New-ScheduledTaskAction -Execute 'C:\HL-Spot\HL-Spot.exe' -WorkingDirectory 'C:\HL-Spot'
$t = New-ScheduledTaskTrigger -AtStartup
Register-ScheduledTask -TaskName 'HL-Spot' -Action $a -Trigger $t -User $env:USERNAME -Password '<Windows-Passwort>'
Start-ScheduledTask -TaskName 'HL-Spot'
```

4. Caddy: Laden Sie `caddy_<version>_windows_amd64.zip` von https://github.com/caddyserver/caddy/releases herunter und legen Sie `caddy.exe` in `C:\Caddy` ab. Kopieren Sie `Caddyfile.ip` (oder `Caddyfile.domain`) aus dem Ordner `vps/` nach `C:\Caddy\Caddyfile`, dann:

```
(Get-Content C:\Caddy\Caddyfile) -replace '\{\$HL_SPOT_SITE\}', '<IP-Adresse oder Domain>' | Set-Content C:\Caddy\Caddyfile
sc.exe create caddy start= auto binPath= "C:\Caddy\caddy.exe run --config C:\Caddy\Caddyfile --adapter caddyfile"
sc.exe start caddy
```

5. Windows-Firewall:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName 'HL-Spot HTTPS (Caddy)' -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 80,443 -Action Allow
```

Nach der Installation

1. Öffnen Sie `https://<IP-Adresse oder Domain>` (erstes Zertifikat: einige Sekunden bis einige Minuten) und folgen Sie Abschnitt 5, wobei Sie den **Code für den ersten Start** eingeben.
2. Linux und Windows: **Einstellungen → Web-Oberfläche → Listen-Adresse** = `127.0.0.1`, dann den Bot neu starten (`sudo systemctl restart hl-spot` oder die Aufgabe `HL-Spot` unter Windows). Der Bot akzeptiert dann nur noch Verbindungen, die von Caddy kommen.
3. Optional: Wenn Ihre IP-Adresse fest ist, erlauben Sie im Caddyfile nur diese (Zeilen `remote_ip`, deren Kommentarzeichen zu entfernen ist).

Schutzmaßnahmen des Bots: 5 falsche Passwörter von derselben Adresse sperren diese für 15 Minuten; ab 10 falschen Passwörtern in 15 Minuten, über alle Adressen zusammen, werden die Versuche verlangsamt (Wartezeit von bis zu 60 Sekunden). Eine Passwortänderung beendet alle anderen offenen Sitzungen. Wählen Sie ein sicheres Passwort.

---

18. Support

- E-mail: HL-spot@cmails.eu

Wenn Sie den Support kontaktieren, hängen Sie die Logdatei an (Seite 📝 **Log** → Datei herunterladen). Senden Sie niemals den Schlüssel Ihres API wallet, Ihre Datei `secret.key` oder Ihr Passwort.