

1. 安裝 AutoUpdater.NET

透過 NuGet Package Manager

Install-Package Autoupdater.NET.Official

或在 Visual Studio 的 NuGet 套件管理員中搜尋 "Autoupdater.NET.Official"



2. 建立伺服器上的 XML 更新檔案

在伺服器上準備一個 XML 檔案，包含更新資訊。官網範例檔案（update.xml）如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<item>
  <version>2.0.0.0</version>
  <url>https://rbsoft.org/downloads/AutoUpdaterTest.zip</url>
  <changelog>https://github.com/ravibpatel/AutoUpdater.NET/releases</changelog>
  <mandatory>false</mandatory>
</item>
```

- `<version>`：你要釋出的新版本號。
- `<url>`：新版安裝程式或壓縮檔下載網址。
- `<changelog>`：更新內容說明頁（可省略）。
- `<mandatory>`：是否強制更新（true/false，也可在程式內設定請，參閱第6頁）。

2.1 XML 更新檔案實際操作

本地demo:

1. 在電腦資料夾建立一個檔案 `update.xml`。

2. `update.xml`內容如下

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <item>
3   <version>2.0.0.0</version>
4   <url>file:///C:\Users\ [REDACTED] \Release_v2.0.0.0.zip"</url>
5   <mandatory>>false</mandatory>
6 </item>
```

`url` 需用 `file:///` 作為開頭，指向你本機的安裝程式（可以先隨便放一個 EXE 或 ZIP 測試檔）。

3. 在程式啟動時檢查更新

WinForms 範例：

```
using AutoUpdaterDotNET;  
  
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)  
{  
    AutoUpdater.Start("https://yourdomain.com/update.xml"); // 每次啟動都檢查更新  
}
```

加在程式啟動的地方（例如 MainForm 的 Load event），即可每次啟動都檢查更新。

4. 進階設定（可選）

```
using AutoUpdaterDotNET;  
  
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)  
{  
    SetupAutoUpdater(); // 每次啟動都檢查更新  
}
```

4. 進階設定（可選）（Cont'd）

```
private void SetupAutoUpdater()  
{  
    // 設定應用程式標題  
    AutoUpdater.AppTitle = "您的系統";  
  
    // 設定是否顯示略過按鈕  
    AutoUpdater.ShowSkipButton = false;  
  
    // 設定是否顯示稍後提醒按鈕  
    AutoUpdater.ShowRemindLaterButton = true;  
  
    // 設定稍後提醒的時間間隔（分鐘）  
    AutoUpdater.RemindLaterTimeSpan = RemindLaterFormat.Minutes;  
    AutoUpdater.RemindLaterAt = 30;  
  
    // 設定是否強制更新  
    AutoUpdater.Mandatory = false;  
  
    // 設定下載對話框的模式  
    AutoUpdater.DownloadPath = Environment.CurrentDirectory;  
  
    // 開始檢查更新  
    AutoUpdater.Start("http://your-server.com/version.xml");  
}
```

5. 版本號管理

製作完新版本的程式，在 `AssemblyInfo.cs` 中設定版本號：

```
[assembly: AssemblyVersion("1.0.0.0")]  
[assembly: AssemblyFileVersion("1.0.0.0")]
```

或在專案檔中：

```
<PropertyGroup>  
  <Version>1.0.0.0</Version>  
  <AssemblyVersion>1.0.0.0</AssemblyVersion>  
  <FileVersion>1.0.0.0</FileVersion>  
</PropertyGroup>
```

6. 運行結果

