Chương 8 Netwrok Address Translation

□ GV : ThS.Nguyễn Duy

□ Email : duyn@uit.edu.vn

- □ Khái niệm về NAT?
- □ Static NAT
- Dynamic NAT
- □ Port Address Translation (PAT)
- □ Cấu hình

- □ Khái niệm về NAT ?
- Static NAT
- Dynamic NAT
- □ Port Address Translation (PAT)
- □ Cấu hình

Private IP Address

Class	RFC 1918 Internal Address Range	CIDR Prefix
Α	10.0.0.0 - 10.255.255.255	10.0.0.0/8
В	172.16.0.0 - 172.31.255.255	172.16.0.0/12
С	192.168.0.0 - 192.168.255.255	192.168.0.0/16

172.16.0.0 - 172.31.255.255: 172.16.0.0/12


□ Where does the /12 come from?

12 bits in common


10101100 . **0001**0000 . 00000000 . 00000000 — 172.16.0.0/12

- Được thiết kế để tiết kiệm địa chỉ IP và cho phép mạng nội bộ sử dụng địa chỉ IP riêng
- □ Địa chỉ IP riêng sẽ được chuyển đổi thành địa chỉ công cộng và được định tuyến trên các thiết bị liên mạng
- Mạng riêng tách biệt và giấu địa chỉ IP nội bộ
- □ NAT thường được sử dụng trên Router biên


- Các thuật ngữ NAT được định nghĩa trong Cisco :
 - Dịa chỉ cục bộ bên trong (Inside local address): là địa chỉ IP của các Host trong mạng nội bộ
 - Dịa chỉ toàn cục bên trong (Inside global address): là địa chỉ IP của mặt ngoài Router ADSL được cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ
 - Dịa chỉ cục bộ bên ngoài (Outside local address): là địa chỉ IP của các Host nằm ngoài mạng cục bộ
 - Dịa chỉ toàn cục bên ngoài (Outside global address): là địa chỉ
 IP công cộng của các Host nằm bên ngoài mạng cục bộ




□ Host nội bộ10.0.0.3 muốn gởi gói dữ liệu cho một Host nằm ngoài 128.23.2.2. Gói dữ liệu này được gỏi tới Router biên RTA



NAT Table			
Inside Local IP Address	Inside Global IP Address	Outside Global IP Address	
10.0.0.3	179.9.8.80	128.23.2.2	




Chuyển đổi từ Private source IP address sang Public source IP address



NAT Table					
Inside Local IP Address	Inside Global IP Address Outside Global IP Add				
10.0.0.2	179.9.8.80	128.23.2.2			
10.0.0.3	179.9.8.80	128.23.2.2			

- □ Khái niệm về NAT?
- □ Static NAT
- Dynamic NAT
- □ Port Address Translation (PAT)
- □ Cấu hình

Static NAT – Ánh xa 1 - 1



- □ Khái niệm về NAT?
- Static NAT
- □ Dynamic NAT
- □ Port Address Translation (PAT)
- □ Cấu hình


Dynamic NAT

■ NAT động được thiết kế để ánh xạ một địa chỉ IP riêng sang một địa chỉ công cộng một cách tự động. Bất kỳ địa chỉ IP nào nằm trong dải địa chỉ IP công cộng đã được định trước đều có thể được gán cho một host bên trong mạng

- □ Khái niệm về NAT?
- □ Static NAT
- Dynamic NAT
- □ Port Address Translation (PAT)
- □ Cấu hình


Port Address Translation (PAT)

Overloading hoặc PAT (Port Address Translation) có thể ánh xạ nhiều địa chỉ IP riêng sang một địa chỉ IP công cộng, mỗi địa chỉ riêng được phân biệt bằng số port.




NAT Table						
Inside Local IP Address	Inside Global IP Address	Outside Local IP Address	Outside Global Address			
	179.9.8.20:1331 179.9.8.20:1555	202.6.3.2:80 128.23.2.2:80	202.6.3.2:80 128.23.2.2:80			

Port Address Translation (PAT) _ VD1



Port Address Translation (PAT) _ VD1



- □ Khái niệm về NAT?
- Static NAT
- Dynamic NAT
- □ Port Address Translation (PAT)
- □ Cấu hình

Static NAT

Tạo môi quan hệ chuyên đôi giữa địa chí local và global

Router(config) #ip nat inside source static [local-ip] [global-ip]

Xác định cổng kết nối vào mạng bên trong

Router(config) #interface [type number]

Đánh dấu cổng này là cổng kết nối vào mạng bên trong

Router(config-if) #ip nat inside

Xác định cổng kết nối ra mạng bên ngoài

Router(config-if) #exit
Router(config) #interface [type number]

Đánh dấu cổng này là cổng kết nối ra mạng bên ngoài

Router(config-if) #ip nat outside

Static NAT

```
Hostname GW
Ip nat inside source static 10.1.1.2 179.9.8.80
Interface ethernet 0
Ip address 10.1.1.1 255.0.0.0
Ip nat inside
Interface serial 0
Ip address 179.9.8.80 255.255.0.0
Ip nat outside
```

Dynamic NAT

Xác định dải địa chỉ đại diện bên ngoài

```
Router(config) #ip nat pool [name] [start-ip] [end-ip] netmask [netmask]
```

Tạo ACL cơ bản để xác định dải địa chỉ bên trong

```
Router(config) #access list [acl-number] permit source [source-wildcard]
```


Xác định quan hệ giữa địa chỉ nguồn và dải địa chỉ ngoài

```
Router(config) #ip nat inside source list [acl-number] pool [name]
```

Xác định cổng kết nối với mạng nội bộ và mạng ngoài

```
Router(config) #interface [type number]
Router(config-if) #ip nat inside
Router(config-if) #exit
Router(config) #interface [type number]
Router(config-if) #ip nat outside
```

Dynamic NAT



PAT

Tạo ACL để xác định dải địa chỉ bên trong

```
Router(config) #access list [acl-number] permit source [source-wildcard]
```


Xác định mối quan hệ giữa địa chỉ nguồn và cổng kết nối

```
Router(config) #ip nat inside source list [acl-number] interface [interface] overload
```

Xác định cổng kết nối với mạng nội bộ và mạng ngoài

```
Router(config) #interface [type number]
Router(config-if) #ip nat inside
Router(config-if) #exit
Router(config) #interface [type number]
Router(config-if) #ip nat outside
```

PAT - VD



Router (config) #access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.255.255

Router(config) #ip nat pool nat-pool2 179.9.8.20 netmask 255.255.255.240

Router(config) #ip nat inside source list 1 pool nat-pool2 overload

 Establishes overload translation and specifies the IP address to be overloaded as that designated in the pool.

GV.Nguyễn Duy

Xóa cấu hình NAT

```
RouterX# clear ip nat translation *
```

Clears all dynamic address translation entries

```
RouterX# clear ip nat translation inside global-ip 
local-ip [outside local-ip global-ip]
```

 Clears a simple dynamic translation entry that contains an inside translation or both an inside and outside translation

```
RouterX# clear ip nat translation outside 
local-ip global-ip
```

Clears a simple dynamic translation entry that contains an outside translation

```
RouterX# clear ip nat translation protocol inside global-ip global-port local-ip local-port [outside local-ip local-port]
```

Clears an extended dynamic translation entry (PAT entry)

Kiểm tra cấu hình NAT

```
R2# debug ip nat
IP NAT debugging is on
R2#
*Oct 6 19:55:31.579: NAT*: s=192.168.10.10->209.165.200.225, d=209.165.200.254 [14434]
*Oct 6 19:55:31.595: NAT*: s=209.165.200.254, d=209.165.200.225->192.168.10.10 [6334]
*Oct 6 19:55:31.611: NAT*: s=192.168.10.10->209.165.200.225, d=209.165.200.254 [14435]
      6 19:55:31.619: NAT*: s=192.168.10.10->209.165.200.225, d=209.165.200.254 [14436]
*Oct
*Oct 6 19:55:31.627: NAT*: s=192.168.10.10->209.165.200.225, d=209.165.200.254 [14437]
*Oct 6 19:55:31.631: NAT*: s=209.165.200.254, d=209.165.200.225->192.168.10.10 [6335]
*Oct
     6 19:55:31.643: NAT*: s=209.165.200.254, d=209.165.200.225->192.168.10.10 [6336]
*Oct
     6 19:55:31.647: NAT*: s=192.168.10.10->209.165.200.225, d=209.165.200.254 [14438]
*Oct 6 19:55:31.651: NAT*: s=209.165.200.254, d=209.165.200.225->192.168.10.10 [6337]
*Oct 6 19:55:31.655: NAT*: s=192.168.10.10->209.165.200.225, d=209.165.200.254 [14439]
*Oct
     6 19:55:31.659: NAT*: s=209.165.200.254, d=209.165.200.225->192.168.10.10 [6338]
<Output omitted>
```

Câu hỏi ôn tập

- 1) NAT là gì? Cho ví dụ minh họa
- 2) Phân biệt Static NAT và Dynamic NAT
- 3) Mô tả quá trình hoạt động của PAT
- 4) Lợi ích của NAT