МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Операционные системы»

ТЕМА: СОПРЯЖЕНИЕ СТАНДАРТНОГО И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОБРАБОТЧИКОВ ПРЕРЫВАНИЙ.

Студентка гр. 0382	Морева Е.С.
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2022

Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры. Пользовательский обработчик прерывания получает управление по прерыванию (int 09h) при нажатии клавиши на клавиатуре. Он обрабатывает скан-код и осуществляет определенные действия, если скан-код совпадает с определенными кодами, которые он должен обрабатывать. Если скан-код не совпадает с этими кодами, то управление передается стандартному прерыванию.

Задание.

- *Шаг 1*. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет такие же функции, как в программе ЛР 4, а именно:
- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 09h.
- 2) Если прерывание не установлено то, устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний. Адрес точки входа в стандартный обработчик прерывания находится в теле пользовательского обработчика. Осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
 - 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для того чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания.

Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента располагается

сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длину кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- 1) Сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
 - 2) При выполнении тела процедуры анализируется скан-код.
- 3) Если этот код совпадает с одним из заданных, то требуемый код записывается в буфер клавиатуры.
- 4) Если этот код не совпадает ни с одним из заданных, то осуществляется передача управления стандартному обработчику прерывания.
- *Шаг* 2. Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 09h установлен. Работа прерывания проверяется введением различных символов, обрабатываемых установленным обработчиком и стандартным обработчиком.
- *Шаг 3*. Также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.
- **Шаг 4**. Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.
- *Шаг* 5. Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.
 - *Шаг 6*. Ответьте на контрольные вопросы.

Выполнение работы.

<u>Шаг 1</u>. На основе кода лабораторной работы №4 был написан и отлажен программный модуль типа .EXE, который выполняет следующие функции:

- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание;
- 2) Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания;
- 3) Если резидентная функция уже установлена выводит соответствующее сообщение;
- 4) Выгружает прерывание по значению параметра в командной строке: /un, восстанавливая стандартный вектор прерывания.

В данном случае обработчик пользовательского прерывания получает управление по прерыванию int 09h при нажатии клавиши на клавиатуре. Обрабатывается скан-код клавиши: если он совпадает с определенным заданным кодом, то символ будет заменён на другой, если не совпадает с заданным - управление вернётся к стандартному прерыванию.

Функции, реализованные в работе:

- ROUT Обработчик прерывания (вместо символа «М» выводит знак «•»);
- CHECK_USER_INT— Проверка, загружено ли пользовательское прерывание;
- SET_INT Установка нового обработчика прерывания с запоминанием данных для восстановления предыдущего;
- PRINT Осуществление вывода.

Шаг 2. Загрузка программы.

```
C:\>LAB5.exe
Loaded.

C:\>bjhb++nk++
Illegal command: bjhb++nk++.

C:\>LAB5.exe
Installed.

C:\>bjhb+++n
Illegal command: bjhb+++n.
```

Рисунок 1 — Результат загрузки lab5.exe

Так как при вводе строки символы «М» были заменены на заданный, а те, что не были указаны в обработчике прерывания остались без изменения, можно сделать вывод о том, что пользовательское прерывание было успешно установлено.

<u>Шаг 3</u>. Проверка размещения прерывания в памяти.

Для того, чтобы удостовериться в корректности проверки — фиксируем вывод информации о состоянии блоков МСВ перед установкой прерывания (пользуясь программой из лабораторной работы №3).

```
C:\>LAB3.COM
Size of available memory = 648912
Size of extended memory = 15728640
MCB: 1; adress: 016FH; PSP: 0008H; size in bytes: 16; SC\SD:
MCB: 2; adress: 0171H; PSP: 0000H; size in bytes: 64; SC\SD:
MCB: 3; adress: 0176H; PSP: 0040H; size in bytes: 256; SC\SD:
MCB: 4; adress: 0187H; PSP: 0192H; size in bytes: 144; SC\SD:
MCB: 5; adress: 0191H; PSP: 0192H; size in bytes: 768; SC\SD: LAB3
MCB: 6; adress: 01C2H; PSP: 0000H; size in bytes: 648128; SC\SD: 2 \L=!\Display*
C:\>SS_
```

Рисунок 2 — Результат запуска lab3.com перед установкой прерывания

Следом вновь запускаем lab3.com после установки lab5.exe:

```
C:\>LAB5.exe
Loaded.
C:\>LAB3.COM
Size of available memory = 647504
Size of extended memory = 15728640
MCB: 1; adress: 016FH; PSP: 0008H; size in bytes:
                                                             16; SC\SD:
MCB: 2; adress: 0171H; PSP: 0000H; size in bytes:
                                                            64; SCNSD:
MCB: 3; adress: 0176H; PSP: 0040H; size in bytes:
                                                            256; SC\SD:
MCB: 4; adress: 0187H; PSP: 0192H; size in bytes:
                                                           144; SC\SD:
MCB: 5; adress: 0191H; PSP: 0192H; size in bytes:
                                                           1232; SC\SD: LAB5
MCB: 6; adress: 01DFH; PSP: 01EAH; size in bytes:
                                                           1144; SC\SD:
MCB: 7; adress: 01E9H; PSP: 01EAH; size in bytes: 1768; SC\SD: LAB3
MCB: 8; adress: 021AH; PSP: 0000H; size in bytes: 646720; SC\SD: 24L=!al
```

Рисунок 3 — Результат загрузки lab3.com после установки прерывания

Исходя из вывода программы видно, что в памяти появились блоки МСВ обработчика прерывания (lab5.exe), что свидетельствует о том, что пользовательское прерывание успешно загружено в память.

<u>Шаг 4</u>. Повторный запуск программы.



Рисунок 4 — Результат повторной загрузки lb.exe

В результате прерывание не было установлено повторно, о чем говорит соответствующее сообщение.

Шаг 5. Восстановление прерывания по умолчанию.

```
C:\>LAB5 /un
Unloaded.
C:\>mnmjjnmn
Illegal command: mnmjjnmn.
```

Рисунок 5 — Результат запуска lab5.exe с ключом выгрузки Символы

введённой строки не были изменены, следовательно, пользовательское прерывание было выгружено и стандартный вектор рассматриваемого прерывания восстановлен.

```
C:\>LAB5 /un
Unloaded.

C:\>LAB3.COM
Size of available memory = 648912
Size of extended memory = 15728640
MCB: 1; adress: 016FH; PSP: 0008H; size in bytes: 16; SC\SD:
MCB: 2; adress: 0171H; PSP: 0000H; size in bytes: 64; SC\SD:
MCB: 3; adress: 0176H; PSP: 0040H; size in bytes: 256; SC\SD:
MCB: 4; adress: 0187H; PSP: 0192H; size in bytes: 144; SC\SD:
MCB: 5; adress: 0191H; PSP: 0192H; size in bytes: 768; SC\SD: LAB3
MCB: 6; adress: 01C2H; PSP: 0000H; size in bytes: 648128; SC\SD: 24L=!al
```

Рисунок 6 — Результат запуска lab3.com после выгрузки прерывания

Вывод программы lab3.com демонстрирует то, что блоки памяти, в которых хранилось пользовательское прерывание — удалены, значит память, занимаемая резидентом — освобождена, что так же указывает на успешную выгрузку.

Исходный код программ см. в приложении А

Контрольные вопросы.

- 1) Какого типа прерывания использовались в работе?
 - ➤ Ответ: В работе использовались программные прерывания (int 21h) и аппаратные (int 16h, int 09h).
- 2) Чем отличается скан код от кода ASCII?
 - ▶ Ответ: Скан код код клавиши на клавиатуре; Код ASCII код символа согласно таблице ASCII.

Выводы.

Были изучены возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры.

Разработан пользовательский обработчик прерывания при нажатии клавиши на клавиатуре.

ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММ

```
Название файла: lab5.asm
AAStack SEGMENT STACK
     DW 256 DUP(?)
AStack ENDS
DATA SEGMENT
LOADED db 'Loaded.', ODH, OAH, '$'
INSTALLED db 'Installed.', ODH, OAH, '$'
UNLOADED db 'Unloaded.', ODH, OAH, '$'
DATA ENDS
CODE SEGMENT
 ASSUME CS:CODE, DS:DATA, ES:DATA, SS:AStack
PRINT PROC NEAR
     push AX
     mov AH, 09h
     int 21h
     pop AX
     ret
PRINT ENDP
ROUT PROC FAR
     imp start func
     SIGN db '0000'
     KEEP PSP dw 0
     KEEP IP dw 0
     KEEP_CS dw 0
     KEEP_SS dw 0
     KEEP SP dw 0
     KEEP AX dw 0
     value db 0
     INTERRUPT_STACK dw 128 dup (?)
     END_INT_STACK dw?
start_func:
     mov KEEP SS, ss
     mov KEEP SP, sp
     mov KEEP AX, ax
     mov ax, cs
     mov ss, ax
     mov sp, offset END_INT_STACK
```

push ax

```
push bx
      push cx
      push dx
      push si
      push es
      push ds
      mov ax, seg value
      mov ds, ax
      in al, 60h
      cmp al, 32h
      je do_req
      pushf
      call dword ptr cs:KEEP_IP
      jmp int_final
do_req:
      in al, 61h
      mov ah, al
      or al, 80h
      out 61h, al
      xchg ah, al
      out 61h, al
      mov al, 20h
      out 20h, al
print_key:
      mov ah, 05h
      mov cl, 06h
      mov ch, 00h
      int 16h
      or al, al
      jz int_final
      mov ax, 40h
      mov es, ax
      mov ax, es:[1ah]
      mov es:[1ch], ax
      jmp print_key
int_final:
      pop ds
      pop es
      pop si
      pop dx
      рор сх
```

pop bx

```
pop ax
      mov ax, KEEP SS
      mov ss, ax
      mov ax, KEEP_AX
      mov sp, KEEP_SP
      mov al, 20h
      out 20h, al
      iret
FINAL:
ROUT ENDP
CHECK_USER_INT PROC NEAR
      push ax
      push bx
      push si
  mov AH, 35h
                  ; функция получения вектора
  mov AL, 09h
                 ; номер вектора
  int 21h
  mov SI, offset SIGN
  sub SI, offset ROUT
  mov AX,'00'
      cmp AX, ES:[BX+SI]
  jne UNLOAD
  cmp AX, ES:[BX+SI+2]
  je LOAD
UNLOAD:
  call SET_INT
  mov DX, offset FINAL; размер в байтах от начала сегмента
  mov CL, 4
                    ; перевод в параграфы
  shr DX, CL
  inc DX
                  ; размер в параграфах
  add DX, CODE
  sub DX, KEEP PSP
  xor AL, AL
  mov AH, 31h
      int 21h
LOAD:
  push ES
  push AX
  mov AX, KEEP PSP
  mov ES, AX
  cmp byte ptr ES:[82h],'/'
  ine INST
  cmp byte ptr ES:[83h],'u'
  jne INST
```

```
cmp byte ptr ES:[84h],'n'
 je UNL
INST:
 pop AX
 pop ES
 mov DX, offset INSTALLED
 call PRINT
     pop si
     pop bx
     pop ax
 ret
UNL:
 pop AX
 pop ES
 call INT UN
 mov DX, offset UNLOADED
 call PRINT
     pop si
     pop bx
     pop ax
 ret
CHECK_USER_INT ENDP
SET_INT PROC NEAR
     push AX
     push BX
     push DX
     push ES
 push DS
 mov AH, 35h
                 ; функция получения вектора
 mov AL, 09h
                 ; номер вектора
 int 21h
 mov КЕЕР_IP, ВХ ; запоминание смещения
 mov KEEP_CS, ES ; и сегмента
 mov dx, offset ROUT; смещение для процедуры в DX
 mov ax, seg ROUT ; сегмент процедуры
     mov DS, AX
                     ; помещаем в DS
 mov AH, 25h
                 ; функция установки вектора
 mov AL, 09h
                 ; номер вектора
 int 21h
              ; меняем прерывание
 pop DS
 mov DX, offset LOADED
 call PRINT
 pop ES
```

pop DX

```
pop BX
      pop AX
  ret
SET_INT ENDP
INT_UN PROC NEAR
      cli
      push ax
      push bx
      push dx
      push si
      push es
      push ds
      mov ah, 35h
      mov al, 09h
      int 21h
      mov si, offset KEEP IP
      sub si, offset ROUT
      mov dx, es:[bx + si]
      mov ax, es:[bx + si + 2]
      mov ds, ax
      mov ah, 25h
      mov al, 09h
      int 21h
      pop ds
      mov ax, es:[bx + si - 2]
      mov es, ax
      push es
      mov ax, es:[2ch]
      mov es, ax
      mov ah, 49h
      int 21h
      pop es
      mov ah, 49h
      int 21h
      sti
      pop es
      pop si
      pop dx
      pop bx
      pop ax
      ret
```

INT_UN ENDP

```
MAIN PROC FAR
mov AX, DATA
mov DS, AX
mov KEEP_PSP, ES
call CHECK_USER_INT
xor AL, AL
mov AH, 4Ch
int 21h
MAIN ENDP
CODE ENDS
END MAIN
```