

【赤夜式】撫で音ギミック 説明書

ギミックの導入

赤夜式撫で音ギミックの導入には、Modular Avatarが必要です。

[モジュラーアバター | Modular Avatar](#)

動作の確認は下記のバージョンで行っています。このバージョン未満での動作は保証できません。

- ・Unity 2022.3.22f1
- ・VRChat SDK Base/Avatars V3.10.1
- ・Modular Avatar V1.15.1
- ・Non-Destructive Modular Framework V1.10.0


①撫で音パッケージのインポート


まずは他のギミックや衣装などと同じようにパッケージをインポートしてください

②インストーラーを起動する

インポートが完了すると、Unity上部のツールバーに「RedNightWorks」の項目が追加されますので、そこから「NadeSystemInstaller」を選択して、インストーラーウィンドウを立ち上げてください。

[ツールバーに表示されない場合はこちら](#)





Language:

インストーラーの表示言語の設定です。

アバター:

ここで導入したいアバターを指定してください。

足へ撫で音ギミックを導入:

足にも撫で音ギミックを導入します。使用するためにはフルボデイトラッキング環境が必要です。

影シェーダーの導入:

影シェーダーを導入するかどうかを選択できます。

カメラ撫でスフィアの導入:


[カメラ撫でギミック](#)を導入します。

コンタクトパラメーター:

撫でられる時に使われるコンタクトレシーバーの設定です。通常は変更する必要はありません。

③導入

アバター欄に導入先アバターを指定して、「Setup!」ボタンを押してください。




正常に導入が完了すると、アバターの中に「NadeSystem」オブジェクトが生成されます。



以上で基本的な導入は完了です。

④音源の追加

付属している撫で音源以外を追加したい場合は、ヒエラルキーからアバター内の「NadeSystem」オブジェクトを選択した後、「Nade System Settings」のNade Sounds欄に音源を追加してください。



使い方

赤夜式撫で音ギミックは、エクスプレッションメニュー（パイメニュー）から操作や設定を行います。導入を行うと、エクスプレッションメニュー内に「RNW NadeSystem」の項目が追加されます。

RNW NadeSystem メニュー内



・Nade Control

他人を撫でるときの設定です。

・Naderare Control

他人から撫でられるときの設定です。

・Shadow Shader (影シェーダー導入時のみ)

影シェーダーを有効にします。

NadeControl メニュー内



・Right Hand Enable / Left Hand Enable

それぞれの手の撫で音ギミックを有効にします。

他人か、自分の頭に手を近づけると撫で音が鳴ります。撫で音は、手を中心に半径0.2mまで聞こえます。

・Hand Sync

有効にすると、頭の近くで手を動かしたときだけ撫で音が鳴ります。

無効にすると、手を動かさなくても頭に手を近づければ撫で音が鳴ります。

・Volume

撫で音の音量を設定します。

100%は人によってはうるさいと感じますので、ほんのり聞こえる程度(20%~50%)くらいに設定するのがオススメです。

・Nade Sound

撫で音を選択します。撫で音を追加した場合もここから選択できます。

・**Foot Enable**(足へ導入したときのみ)

足の撫で音を有効にします。

・**Camera Nade System**(カメラ撫でスフィア導入時のみ)

カメラ撫でシステムの設定です。

Camera Nade System メニュー内



・**Enable**

カメラを撫でスフィアを出現させます。

出現した球体は近くで握る(Fist)ジェスチャーをすると手に追従するため、移動させることが出来ます。

球体の中にストリームカメラを入れて「カメラからの音声」を有効にすると、カメラを撫でたときに撫で音を鳴らせます。

[使い方動画](#)

・**Position Lock**

球体の位置をロックし、手で掴めなくします。

Naderare Control メニュー内



・**Enable**

他人に撫でられたときに撫で音を鳴らします。

・**Hand Sync**

有効にすると、相手が自分の頭の近くで手を動かしたときだけ撫で音が鳴ります。

無効にすると、相手が手を動かさなくても撫で音が鳴り続けます。

・**Volume**

撫で音の音量を設定します。

・**Naderare Sound**

撫で音を選択します。

こんなときは

パッケージをインポートしてもツールバーに「RedNightWorks」が表示されない
下記項目を上から順にお試しください。

①撫で音ギミックの再インポート

Assets/RedNightWorks/NadeSystem フォルダを削除して、もう一度撫で音ギミックのUnityパッケージをインポートしてください。

②アセットを全て再インポート

Unity上部のツールバーから、Assets(アセット) → Reimport All(すべてを再インポート)を行ってください。(完了までに数分～数十分かかります)

③プロジェクトの作り直し


VCCやALCOMから新規プロジェクトを作成し、撫で音ギミックのUnityパッケージをインポートしてください。

他人を撫でても/撫でられても音がならない

①VRChatの設定をご確認ください。

VRChat設定の、「インタラクトを許可する範囲」を「全員」に設定してください。

また、相手もこの設定を行っている必要があります。



メニューを表示しながら相手のネームプレートを見たときに、下記の画像のようにネームプレートの下に手のアイコンがある人はインタラクトが許可されていないため、撫で音が動作しません。



②他に音を鳴らすギミックが有効になっていないかご確認ください。


VRChatの仕様上、1つのアバターで同時に有効にできる音源は3つまでに制限されています。

例えば、【赤夜式】撫で音ギミックの他に心音ギミックと呼吸音ギミックが導入済みだとすると、片手からしか撫で音が鳴りません。

※追記: 2025/9/20 現在、コンタクトレシーバーが密集している場所で撫で音ギミックを含む、コンタクトレシーバーを使用しているギミックが動作しない場合があるバグが発生しています。


③AvatarPoseSystemと併用する場合

ZeroFactory様の[AvatarPoseSystem](#)と併用する場合、AvatarPoseSystemの「Unifx Phys Bones With Children」へ「NadeSystem」を指定してください。



カメラ撫でスフィアが動作しない

VRChatの設定で「自分のアバターへのインタラクト」が有効になっているかご確認ください。



アップロードできない

パラメータービットに余裕があるかご確認ください。(特にフェイシャルトラッキングを導入している方！)

VRChatの仕様では同期パラメーターが256ビットまでに制限されており、アバター全体でこの範囲内に収める必要があります。

赤夜式撫で音ギミックは、パラメーターを22～25ビット使用します。

どのくらいアバター全体でパラメータービットを消費しているかは、MA Informationで確認できます。

Unity上部のツールバーから、「Tools(ツール)」→「Modular Avatar」→「Show Modular Avatar Information」を選択するとMA Informationを表示できます。

MA Informationウィンドウが表示された状態で、ヒエラルキーからアバターを選択するとどのくらいパラメータービットを消費しているかがわかります。

※Modular Avatar以外の非破壊編集ソフトを利用して導入するギミック等のパラメーターは表示されません。(例えばVRCFuryなど)

パラメーターが超過しているとこのように表示されますので、アバターから他のギミック等の削除を行ってください。

