
Datasource

1. 介绍

在我们使用传统的JDBC的时候,我们需要在使用JDBC之前,创建一个数据库之间的连接,用完了之后把这个连接关闭掉;而这个连接(Connection)资源是可以反复利用的,所以我们可以考虑像线程池一样,用一个容器把若干连接维护起来,当我们需要连接的时候从池子中去获取连接对象,当用完了连接对象之后把这个连接返回到连接池。

其实就是利用池化的思想来维护连接,避免连接的反复创建于销毁。

连接池最根本的目的: 提高程序的效率。



2. 手动实现

v1

实现了连接池的两个基本的功能

- 获取连接
- 返回连接

```
// 从头部存, 从尾部取
static LinkedList<Connection> pool;
static {
    // 实例化
    pool = new LinkedList<Connection>();
    // 初始化
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        Connection newConnection = JDBCUtils.getNewConnection();
        pool.addFirst(newConnection);
}</pre>
```

```
// 获取连接
public static Connection getConnection(){

    // 取出尾部的那个连接
    Connection connection = pool.removeLast();
    return connection;
}

// 返回连接
public static void returnConnection(Connection connection){

    // 把连接放到头部
    pool.addFirst(connection);
}
```

v2

• 增加扩容的功能

```
// 获取连接
public static Connection getConnection(){

// 判断是否需要扩容
if (pool.size() < 3) {

addCapcity(5);
}

// 取出尾部的那个连接
Connection connection = pool.removeLast();
return connection;
}
```

v3

• 增加可配置化

```
// 初识大小
static int INIT_SIZE = 10;

// 最小值
static int MIN_SIZE = 2;

// 扩容增量
static int INCREMENT = 5;
```

```
// 从头部存,从尾部取
static LinkedList<Connection> pool;
static {
   try {
       Properties properties = new Properties();
       properties.load(new FileInputStream("pool.properties"));
       String initSize = properties.getProperty("init_size");
       String minSize = properties.getProperty("min_size");
       String increment = properties.getProperty("increment");
       if (null != initSize && initSize.length() > 0) {
           INIT_SIZE = Integer.valueOf(initSize);
       }
       if (null != minSize && minSize.length() > 0) {
           MIN_SIZE = Integer.valueOf(minSize);
       }
       if (null != increment && increment.length() > 0) {
            INCREMENT = Integer.valueOf(increment);
       }
    }catch (Exception ex) {
       ex.printStackTrace();
       System.out.println("获取用户配置的连接池参数异常!使用默认配置!");
   }
   // 实例化
    pool = new LinkedList<Connection>();
   // 初始化
    addCapcity(INIT_SIZE);
}
```

此时,其实这个数据库连接池还是存在一些问题:

1. 假如用户关闭了连接之后再返回连接到连接池怎么办呢?

因为这个数据库连接池是我们自己设计的,那么其实可以把数据库连接池中的连接的close方法改掉,改为返回连接

- 。 可以通过继承,放对象的子类,这个子类中重写close方法
- 。 自己实现Connection接口, 自己来实现接口中定义的方法
- 2. 连接池扩容没有上限
- 3. 连接池要能够超时自动回收

3. 开源的数据库连接池

在公司里面,一般不去使用自己写的数据库连接池,也就是一般不用自己造轮子。

DBCP

DBCP其实是一个早期的由Apache开源的数据库连接池。

Apache: Apache是世界上最大的开源组织。 http://apache.org

官网

如何使用呢?

• 导包 (导入指定的jar包)

• 配置 (配置数据库连接池)

```
driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver
username=root
password=123456
url=jdbc:mysql://localhost:3306/44th

# 以下这些配置是有默认值的配置,可以不配,使用默认值
initialSize=20
connectionProperties=useSSL=false;characterEncoding=utf8
```

使用

```
public class DBCPUtils {

// 数据库连接池
static DataSource dataSource;

static {

try {

// 创建DBCP的数据库连接池
Properties properties = new Properties();
properties.load(new FileInputstream("dbcp.properties"));

dataSource =

BasicDataSourceFactory.createDataSource(properties);

}catch (Exception ex) {
    ex.printStackTrace();
}
```

```
// 获取连接
public static Connection getConnection(){

    Connection connection = null;
    try {
        connection = dataSource.getConnection();
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }

    return connection;
}
```

```
//connection : PoolingDataSource$PoolGuardConnectionWrapper
//statement : DelegatingStatement
//resultSet : DelegatingResultSet

注意:
//调用connection 的close()方法不是把连接关闭,而是将连接返回给数据库连接池 datasource
```

C3p0

C3p0是继DBCP之后出现的一个开源的数据库连接池。

官网

如何使用呢?

导包

```
    O2-connection-pool E:\cskaoyan\44workspace\workspace-44\02-connection-pool
    idea
    lib
    c3p0-0.9.5.5.jar
    commons-dbcp-1.4.jar
    commons-pool-1.5.4.jar
    mchange-commons-java-0.2.19.jar
```

- 配置
 - 。 C3p0支持用户直接在代码中配置

```
// 声明一个数据库连接池
static DataSource dataSource;
static {
   try {
```

```
ComboPooledDataSource comboPooledDataSource = new
ComboPooledDataSource();

// 设置
comboPooledDataSource.setUser("root");

comboPooledDataSource.setJdbcUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/44th?
useSSL=false&characterEncoding=utf8");
comboPooledDataSource.setPassword("123456");
comboPooledDataSource.setDriverClass("com.mysql.jdbc.Driver");

// 设置初始连接大小
comboPooledDataSource.setInitialPoolSize(10);

dataSource = comboPooledDataSource;
}catch (Exception ex) {
    ex.printStackTrace();
}
```

。 也支持通过配置文件来配置

这个配置文件的名字和路径都是有要求的:需要在ClASSPATH (src)路径下配置一个名字叫做

c3p0-config.xml 的配置文件

```
<c3p0-config>
   <default-config>
       roperty name="user">root
       roperty name="password">123456/property>
       cproperty name="driverClass">com.mysql.jdbc.Driver/property>
       <!--
          原字符
                     转义字符
          &
                       &
                        >
                        &1t;
       cproperty name="jdbcUrl">jdbc:mysql://localhost:3306/44th?
useSSL=false& characterEncoding=utf8/property>
       roperty name="initialPoolSize">8
   </default-config>
</c3p0-config>
```

```
// 声明一个数据库连接池
static DataSource dataSource;

static {

    try {
        // 使用配置文件中的默认配置 (default-config)
        dataSource = new ComboPooledDataSource();

    }catch (Exception ex) {
        ex.printStackTrace();
    }
}
```

```
//connection: NewProxyConnection
//statement: NewProxyStatement
//resultSet: NewProxyResultSet
```

Druid

是阿里巴巴开源的数据库连接池,目前由Apache来管理。

官网

如何使用呢?

导包

• 配置

Druid的使用方式和DBCP是类似的,需要我们自己去配置一个properties配置文件 配置文件的名字和路径是自己定义的,不固定

```
driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver
username=root
password=123456
url=jdbc:mysql://localhost:3306/44th?useSSL=false&characterEncoding=utf8
```

使用

Druid配置的名字基本上和DBCP是一致的

driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver
username=root
password=123456

url=jdbc:mysql://localhost:3306/44th?useSSL=false&characterEncoding=utf8