```
integral-type  atomic_fetch_xor(
    volatile atomic<integral-type>* p, integral-type i) noexcept;
integral-type  atomic_fetch_xor(
    atomic<integral-type>* p, integral-type i) noexcept;
```

Effects

```
return p->fetch_xor(i);
```

Std::Atomic_Fetch_Xor_Explicit Nonmember Function

Atomically reads the value from an `atomic<`*integral-type*`>` instance and replaces it with the bitwise-xor of that value and the supplied value `i`.

Declaration

```
integral-type  atomic_fetch_xor_explicit(
    volatile atomic<integral-type>* p, integral-type i,
    memory_order order) noexcept;
integral-type  atomic_fetch_xor_explicit(
    atomic<integral-type>* p, integral-type i, memory_order order)
    noexcept;
```

Effects

```
return p->fetch_xor(i,order);
```

Std::Atomic<Integral-Type>::Operator++ Preincrement Operator

Atomically increments the value stored in `*this` and returns the new value.

Declaration

```
integral-type operator++() volatile noexcept;
integral-type operator++() noexcept;
```

Effects

```
return this->fetch_add(1) + 1;
```

Std::Atomic<Integral-Type>::Operator++ Postincrement Operator