```
    public DeviceIdentityManager(Database database, Key
pskDecryptionKey) {
        this.database = database;    #A
        this.pskDecryptionKey = pskDecryptionKey;    #A
    }

    @Override
    public byte[] getHint() {    #B
        return null;    #B
    }    #B

    @Override
    public byte[] getPSK(byte[] identity) {
        var deviceId = new String(identity, UTF_8);    #C
        return Device.find(database, deviceId)    #C
                .map(device ->
device.getPsk(pskDecryptionKey))    #D
                .orElse(null);    #E
    }
}
```

#A Initialize the identity manager with the device database and PSK decryption key
#B Return a null identity hint to disable the ServerKeyExchange message
#C Convert the PSK identity hint into a UTF-8 string to use as the device identity
#D If the device exists then decrypt the associated PSK
#E Otherwise return null to abort the connection

To use the new device identity manager, you need to update the PskServer class again. Open PskServer.java in your editor and change the lines of code that create the PSKTlsServer object to use the new class. I've highlighted the new code in bold: