ArchLinux 安装图形系统和编程环境

西安理工大学 Linux 小组指导教师 张 翔 https://www.facebook.com/xautofzx/

本教程主要面向计算机类专业大三及以上的大学生,最好学过《操作系统》课程。

读者应该有 Ubuntu/Fedora 等流行的 Linux 发行版的安装配置使用经验,或在教师指导下使用本教程。

1. 启动并配置网络

打开 VMware Workstation, 启动虚拟机中已经安装好的最精简 ArchLinux, 输入用户名 root 和密码 xaut, 进入 Shell 命令行状态。

在命令行输入 dhcpcd 命令,自动获取 IP 地址,会自动配置网关和 DNS 服务器。

输入 ip addr 查看网卡信息和 IP 地址。输入 ip route 查看网关信息。

输入 cat /etc/resolv.conf 查看 DNS 服务器信息。用 Ping 命令测试网络是否畅通。

要想实现开机自动联网,输入 systemctl enable dhcpcd , 然后输入 restart 重新启动即可。

参考文档: https://wiki.archlinux.org/index.php/Network_configuration

在命令行输入 pacman -Sy reflector, 安装测试镜像服务器速率的工具。

输入: reflector --verbose --country China --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist 找到最快的中国区镜像服务器,加快后续软件包的下载速度。

参考文档: https://wiki.archlinux.org/index.php/General recommendations

提示: 如果在虚拟机中出现提示符乱码,可以输入命令 clear ,清空屏幕。

任何时候,当需要重启时,在命令行输入 reboot,然后回车,几秒钟会就会重新启动。当需要关机时,在命令行输入 poweroff,然后回车,几秒钟后就会自动强制关机。

主要的命令工具参考文档: https://wiki.archlinux.org/index.php/Core_utilities

2. 安装 X. org 图形系统

在命令行输入 pacman -S xorg-server , 安装 Xorg 基本软件包。

参考文档: https://wiki.archlinux.org/index.php/Xorg

```
root@archiso ~ # pacman -Sy xorg-server
:: Synchronizing package databases...
  core is up to date
  extra is up to date
  community is up to date
resolving dependencies...
:: There are 2 providers available for libgl:
 :: Repository extra
      1) libglund 2) nuidia-340xx-utils
Enter a number (default=1):
looking for conflicting packages...
warning: dependency cycle detected:
warning: harfbuzz will be installed before its freetype2 dependency
warning: dependency cycle detected:
warning: mesa will be installed before its libglund dependency
Packages (40) freetype2-2.9.1-1 graphite-1:1.3.12-1 harfbuzz-2.0.2-2 libdrm-2.4.96-1 libepoxy-1.5.3-1 libeudev-1.6.0-1 libfontenc-1.1.3-2 libglund-1.1.0-1 libgudev-232-1 libinput-1.12.2-1 libomxil-bellagio-0.9.3-2 libpciaccess-0.14-1 libpng-1.6.35-1 libunwind-1.2.1-1 libwacom-0.31-1 libx11-1.6.7-1 libxau-1.0.8-3 libxcb-1.13.1-1 libxdamage-1.1.4-3 libxdmcp-1.1.2-2 libxext-1.3.3-2 libxfixes-5.0.3-2 libxfont2-2.0.3-1 libxkbfile-1.0.9-2 libxshmfence-1.3-1 libxxf86vm-1.1.4-2 llum-libs-7.0.0-1 lm_sensors-3.4.0+5176+dcf23676-1 mesa-18.2.3-1 mtdev-1.1.5-2 pixman-0.34.0-1 wayland-1.16.0-1 xcb-proto-1.13-2 xf86-input-libinput-0.28.1-1 xkeyboard-config-2.25-1 xorg-server-common-1.20.3-1 xorg-setxkbman-1.3.1-2 xorg-xkbcmm-1.4.2-1 xorgmroto-2018.4-1
                           xorg-setxkbmap-1.3.1-2 xorg-xkbcomp-1.4.2-1 xorgproto-2018.4-1
                           xorg-server-1.20.3-1
Total Download Size:
                                               36.36 MiB
Total Installed Size: 157.03 MiB
:: Proceed with installation? [Y/n] y
```

3. 安装显卡驱动

在命令行输入 lspci | grep VGA ,先列出所有 PCI 总线上的设备,再过滤 VGA,找到显卡控制器的名称。在命令行输入 pacman -Ss xf86-video | grep vmware ,搜索出 vmware 显卡对应的驱动程序名称。在命令行输入 pacman -S xf86-video-vmware ,即可安装好显卡驱动。

4. 安装窗口管理器 twm

要想能够显示和操控图形界面的应用程序,就需要安装窗口管理器。

参考文档: https://wiki.archlinux.org/index.php/Window_manager

twm 是一个小巧的窗口管理器,提供标题栏、窗口、图标等功能,是 xinit 启动脚本默认的管理器。

在命令行输入: pacman -S xorg-twm, 安装窗口管理器 xorg-twm。

参考文档: https://wiki.archlinux.org/index.php/Twm

```
root@archiso # pacman -S xorg-twm
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (5) libice-1.0.9-2 libsm-1.2.3-1 libxmu-1.1.2-2 libxt-1.1.5-2 xorg-twm-1.0.10-1

Total Download Size: 0.80 MiB
Total Installed Size: 3.25 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n] y
```

5. 安装终端模拟器 xterm

在图形界面下要运行 Shell 命令行,就需要终端模拟器,xterm 是 xinit 启动脚本默认的命令终端窗口。 在命令行输入: pacman -S xterm , 安装 xterm 终端。

参考文档: https://wiki.archlinux.org/index.php/Xterm

6. 安装图形界面应用程序 xclock

为了测试窗口环境下的窗体管理功能,可以安装 xclock 钟表程序,这是 xinit 启动脚本默认会启动的应用程序。 在命令行输入: pacman -S xorg-xclock ,除此以外还有 xeyes 等小工具,可以自行安装。

root@archiso # pacman -S xorg-xclock resolving dependencies... looking for conflicting packages...

Packages (1) xorg-xclock-1.0.7-2

Total Download Size: 0.03 MiB Total Installed Size: 0.06 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n] y

7. 安装图形界面的启动脚本 xinit

要想启动图形界面,必须安装 xinit 程序

在命令行输入: pacman -S xorg-xinit

在命令行输入: xinit,即可进入 Xorg 图形界面,并打开 xterm 窗口。

在 xterm 窗口可以输入各种 Shell 命令。因为没有窗口管理器,所以没有使用价值。

在命令行输入: exit, 退出这个简陋的图形界面。

root@archiso ~ # pacman -S xorg-xinit resolving dependencies...

looking for conflicting packages...

Packages (4) xorg-xauth-1.0.10-1 xorg-xmodmap-1.0.9-2 xorg-xrdb-1.1.1-1 xorg-xinit-1.4.0-3

Total Download Size: 0.08 MiB Total Installed Size: 0.23 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n] y_

8. TTY 和图形界面

Linux 默认启动六个 Shell 终端,分别是 TTY1~TTY6,用组合键 "Ctrl+Alt+Fn"即可切换,Fn 表示键盘最上面一排的 F1~F12 功能键。大多数 Linux 发行版的桌面环境一般使用 TTY7 的位置。

参考文档: https://wiki.archlinux.org/index.php/Getty

在命令行输入: xinit -- : 7 & ,启动图形界面。冒号后可以是 $1^{\sim} 7$ 的数字。&表示在后台运行。

用 "Ctrl+Alt+F1"返回命令行 TTY1,用 "Ctrl+Alt+F7"转到图形界面。

参考文档: https://wiki.archlinux.org/index.php/Xinit

9. 用 startx 启动图形界面

在命令行输入: startx , 这个脚本程序会调用 xinit 启动图形界面, 包含 twm 窗口管理器、三个 xterm 终端窗口、和一个 xclock 时钟。

用鼠标点击并按住标题栏,可以拖动程序窗体。点击窗口左上角的圆点,可以最小化成图标。点击图标可以还原窗体。点击并按住右上角的正方形,可以改变窗体的大小。

在黑色的桌面上按住鼠标左键可以打开 twm 的菜单,其中 "Lower" 命令可以把最上面的窗体挪到下一层,把被挡住的窗体移到前面来。

要想退出图形界面,就在任何一个命令行窗口中输入命令: pkill X ,即可杀死图形界面,返回命令行。或者在左边的命令行中,输入: exit ,退出这个 xterm 窗体,Xorg 图形界面随后也就关闭了。

用命令: vi /etc/X11/xinit/xinitrc 打开配置文件。用 Shift+g 跳转到最后几行,即可看到自动启动的程序。 在不想启动的程序前面,加上#号注释起来即可禁止自动启动。或者将光标移动到某行,连按两次字母 d 删除该行。

建议将倒数第二第三行的 xterm 禁止启动,这样再次 startx 的时候,就只显示一个终端窗口。

将倒数第一行中的80x66改为80x24,这样可以避免终端窗口太长造成显示不全。

如果想看启动过程,用命令: whereis startx,查找存储路径,一般都是/usr/bin/startx,可用 vi 查看。

```
[root@xautLinux ~]# xrandr
Screen 0: minimum 1 x 1, current 800 x 600, maximum 8192 x 8192
Virtual1 connected primary 800x600+0+0 (normal left inverted right x axis y axis
) Omm × Omm
                 60.00*+ 60.32
                                                                                    [root@xautLinux ~]# [
  800x600
  2560×1600
                 59,99
  1920×1440
                 60,00
  1856×1392
                 60,00
  1792×1344
                 60,00
  1920×1200
                 59,88
  1600×1200
                 60,00
  1680×1050
                 59,95
  1400×1050
                 59,98
  1280×1024
                 60.02
                 59,89
  1440×900
  1280x960
                 60.00
  1360×768
                 60,02
  1280x800
                 59,81
  1152×864
                 75,00
  1280×768
                 59,87
  1024×768
                 60,00
  640×480
                 59,94
                                                                                                             Restart
Virtual2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Virtual3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Virtual4 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
                                                                                    [root@xautLinux ~]# ∏
Virtual5 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Virtual6 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Virtual7 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Virtual8 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
[root@xautLinux ~]# [
```

10. 修改 X 图形界面分辨率

X 图形界面的默认分辨率太低,导致程序窗体显示不全,可以用 xrandr 命令显示系统当前有效输出设备的名称 (LVDS 或 VGA-0 等等)和所有有效分辨率。

在命令行执行: pacman -S xorg-xrandr,即可安装 xrandr 工具包。

首先确保 startx 启动了图形界面,然后在 xterm 的命令行执行: xrandr , 可以看到第二行显示 "Virtual1", 这就是显示设备的名称。如果是真实电脑,则会显示 VGA、LVDS、HDMI、DP 等设备名称。

可以通过 xrandr 为某显示器指定一种分辨率,示例,且其中—output 参数指定显示器,—mode 参数指定一种有效分辨率,—rate 参数指定刷新频率,可以忽略。

在命令行执行: xrand --output Virtuall --mode 1280x800 , 立刻就可看到分辨率的变化。

如果出现花屏,则需要降低刷新频率,用 cvt 或 gtf 命令进一步检测。

为了持久的起作用,可以用 vi /etc/X11/xinit/xinitrc 打开配置文件。用 Shift+g 跳转到最后几行,将改命令插入到倒数第 8 行空白处。命令的最后一定要加上 & ,在后台执行。

参考文档: https://wiki.archlinux.org/index.php/Xrandr

```
xrandr --output Virtual1 --mode 1280x800 &

twm &
xclock -geometry 50x50-1+1 &
#xterm -geometry 80x50+494+51 &
#xterm -geometry 80x20+494-0 &
exec xterm -geometry 80x40+0+0 -name login
```

11. 安装中文字体

在命令行执行: pacman -S ttf-dejavu wqy-bitmapfont wqy-zenhei 。

默认会禁用嵌入的 bitmap 字体,启用抗锯齿功能。如果在真机中字体显示不正常,就要修改/etc/fonts/conf. d/目录中的配置文件。用命令 vi /etc/fonts/conf. d/65-wqy-zenhei.conf ,跳到 24 行,将 embededbitmap 选项设置为 true 即可。

参考文档: https://wiki.archlinux.org/index.php/Fonts#Chinese

12. 安装网页浏览器 Firefox

在命令行输入 pacman -S firefox firefox-i18n-zh-cn , 会下载 120MB 的文件, 即可安装好 Firefox 浏览器和对中文的支持。

在命令行中输入: startx,启动 X. org 图形界面,然后才能运行其他带有 GUI 图形界面的应用程序。然后在终端窗口中输入: firefox & ,等待几秒钟即可看到一个虚框,移动鼠标将虚框移动到屏幕正中,点击鼠标就能看到Firefox 的窗口。

参考文档: https://wiki.archlinux.org/index.php/firefox



提示: 命令后的&符号,表示在后台运行,这样终端窗口还能继续执行别的命令。如果忘记加上&符号,也可以在终端窗口中按 Ctrl+z 将当前程序暂停,然后输入 bg 命令切换到后台继续执行。如果想强行终止后台运行的程序,可以输入 fg 命令切换到前台,再用 Ctrl+c 即可强制终止。

要想放大或缩小 Firefox 窗口,先用鼠标左键点击青色的标题栏,按住不放拖动窗口,将窗口左下角放到合适的位置,再用鼠标左键点击右上角的缩放按钮,按住不放拖动鼠标先向外扩大,然后就能随意放大缩小窗体了。

Firefox 窗口左上角的按钮不能退出程序,只能把窗口最小化为图标,点击图标又能恢复窗口。要想退出需要点击工具栏最右边的 menu 按钮,选择最下面的 Quit 命令。新版本的 Firefox 隐藏了菜单栏,可以在标签栏或工具栏的空白处点击鼠标右键,选中"Menu bar"即可显示标准菜单。在"File"菜单中,选择最下面的 Quit 命令。或者用快捷键"Ctrl+Q"退出。

如果启动出错,提示"XPCOMGlueLoad error for file /usr/lib/firefox/libxul.so",就需要让系统自动升级,安装底层的 lib 库。在命令行中输入: pacman -Syu,等升级成功后,再次启动 Firefox 就好了。