SpringBoot面试

√ starter

starter相当于一个jar包,需要使用时直接在maven中引入该starter坐标即可, starter里面设置了一些默认的配置信息,springboot启动时会自动的将该配置类中 注册的bean放到IOC容器中,并且如果我们需要修改配置文件的内容可以在 springboot的配置文件中进行修改。

如果一个自定义配置类经常需要在别的项目中使用,那么可以将该自定义配置类封装成一个starter,然后其他项目中使用的话直接引入坐标即可,这样可以很好的提高复用性。

starter等价于 jar包 + 配置文件 + 自动注册bean

官方所有的starter的命名都遵从 spring-boot-starter-* , 如果自定义starter建议使用 自定义名称-spring-boot-starter 。

✓ 自定义starter

除了一些官方提供的starter,我们也可以自定义starter来封装一些需要经常<mark>复用的自定义的配置类。</mark>


自定义starter有几个步骤:

- 1. 创建一个空项目,里面创建两个模块;其中一个作为<mark>启动器</mark>,只负责引入自定义starter;另一个负责设置自动配置的信息,引入需要的依赖等操作。
- 2. 在第一个模块中引入第二个模块的依赖。
- 3. 在第二个模块中:
 - 1. 引入自动配置依赖

- 2. 定义实体类,用于映射配置信息(跟用户交互),提供setter和getter方法
- 3. 定义service类 操作实体类。
- 4. 定义一个 配置类, 用于注册bean对象 (实体类以及service)
- 5. 在 META-INF/spring.factories 下指定 配置类 的路径

其实第二个模块才是真正的自定义starter,第一个模块只是负责引入自定义 starter,方便管理

第一步: 创建一个空项目, 在里面创建一个maven项目跟springboot项目



第二步:在第一个项目(作为启动器)中引入第二个springboot项目(自动配置项目)

第三步: 在自动配置项目中清除不需要用到的文件(如主类、配置文件、依赖等)

3.1 引入自动配置依赖

```
1 <dependency>
2 <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3 <artifactId>spring-boot-configuration-processor</artifactId>
4 <optional>true</optional>
5 </dependency>
```

3.2 定义实体类,用于映射配置信息,提供setter和getter方法

```
package com.example.entity;

import
org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationPropert
ies;

@ConfigurationProperties(prefix = "hello")
public class Hello {
private String welcome;
private String address;

// setter跟getter

// setter跟getter
```

3.3 定义service类 操作实体类

```
package com.example.service;

import com.example.entity.Hello;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;

public class HelloService {
```

```
8 @Autowired
9 Hello hello;
10
11 public String sayHello(){
12 return hello.getWelcome() + "来到" + hello.getAddress();
13 }
14 }
```

3.4 定义一个 配置类,用于注册bean对象(实体类以及service)

```
package com.example.config;
    import com.example.entity.Hello;
    import com.example.service.HelloService;
    import
    org.springframework.boot.autoconfigure.condition.ConditionalOn
    MissingBean;
    import
    org.spring framework.boot.context.properties. Enable Configuration P\\
    roperties;
    import org.springframework.context.annotation.Bean;
    import org.springframework.context.annotation.Configuration;
9
10
    @Configuration // 表示这是一个配置类
    @ConditionalOnMissingBean(HelloService.class) // 如果
11
    HelloService不存在才这个配置类才生效
12
    @EnableConfigurationProperties(Hello.class) // 注册Hello
13
    public class HelloAutoConfiguration {
14
15
      @Bean
16
      public HelloService helloService(){
17
         return new HelloService();
18
19 <sup>1</sup>
```

如果需要条件判断,满足条件时才加载该配置类,可以使用 @Conditional 注解。

3.5 在resources目录下 创建 META-INF/spring.factories 文件,指定配置类的路径,key是固定的,value为配置类的路径

- org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=
- 2 com.example.config.HelloAutoConfiguration

至此,自定义starter已经完成了,接下来需要先把这两个通过maven install 到本地仓库。注意:要先install自动配置项目,再install启动器项目。


```
拥 hello-springboot-starter
🔻 🎼 Lifecycle
     🌣 clean
     validate
     compile 🔅
     test 🌣
     package
     verify
     install
     🌣 site
     🌣 deploy
Plugins
Dependencies
🔚 hello-springboot-starter-autoconfigure
▼ In Lifecycle
     🜣 clean
     validate
     compile 🔅
     test 🌣
     package
     verify
     nstall 🖈
```

然后在项目中引入 启动器的依赖 ,在springbot的配置文件中修改属性即可。

```
welcome: 欢迎
address: ==自定义starter==
```

创建controller:

✓ springboot启动流程



✓ 自动配置流程

springboot会基于你添加的jar包依赖,尝试自动配置你的spring项目。

springboot会加载 @EnableAutoConfiguration 下的配置,而此注解import了选择器类 AutoConfigurationImportSelector ,这个选择器会扫描所有在 META-INF 下的 spring.factorites ,所有的自动配置类都在这里,只有符合 @ConditionalOnXxx 条件的才会被加载,形成beandefinition,然后被创建放入到IOC容器中,形成一个个的bean对象。

因为springboot的自动配置是spring的扩展功能,所以会在spring的 BeanFactoryPostProcessor中实现。

springboot会将所有用到的自动配置类输出到一个总的配置文件中。

✓ 配置文件位置

springboot启动时会扫描以下位置(优先级由高到低)的 application.properties 或者 application.yml 文件作为springboot的默认配置文件。

- 1. 项目根目录下的config目录(如果有父工程则要放在父工程的根目录下)
- 2. 项目根目录(如果有父工程则要放在父工程的根目录下)
- 3. resources目录下的config目录
- 4. resources目录

springboot会从这四个位置加载配置文件。这四个位置的配置文件会进行互补配置,若出现相同的配置 高优先级 会覆盖 低优先级。