5.5.2.1 能量机关的状态

能量机关状态可分为 4 种状态：未激活、正在激活、已激活和激活失败。

1. 未激活状态

能量机关进入未激活状态时，状态如下所示：




图 5-19 能量机关未激活状态示意图

2. 正在激活状态

小能量机关

当小能量机关进入正在激活状态，能量机关随机点亮 5 块装甲模块中的任意 1 个，被点亮的装甲模块亮起特殊灯效，并且该装甲模块对应的灯臂中轴有箭头状流动灯效。此时，若弹丸在 2.5 秒内击中任意一个被点亮的装甲模块，该灯臂会被完全点亮并亮起相应灯效，与此同时，能量机关随机点亮其余 4 块装甲模块中的任意一个，以此类推。




图 5-20 小能量机关正在激活状态示意图

© 2026 大疆 版权所有

大能量机关

当大能量机关进入正在激活状态，能量机关随机点亮 5 块装甲模块中的任意 2 个，被点亮的装甲模块亮起特殊灯效，并且该装甲模块对应的灯臂中轴有箭头状流动灯效。此时，若弹丸在 2.5 秒内击中任意一个被点亮的装甲模块的可检测区域，该灯臂会改变相应灯效，此后 1 秒内，机器人可以击中另一个被点亮的装甲模块，不论是否成功，能量机关都将重新随机点亮 5 块装甲模块中的任意 2 个，以此类推。大能量机关的灯臂中部灯效将指示激活进度，如当前已激活第一组，正在激活第二组，则中部灯臂将亮起约$\frac{1}{5}$，此后若成功激活第二组（击中第二组中第一块被点亮的装甲即视为成功激活第二组，不论第二组中第二块装甲是否被击中，在开始激活第三组时灯效发生改变），则中部灯臂将亮起约$\frac{2}{5}$。

具体灯效如下图所示：




图 5-21 大能量机关正在激活状态示意图




图 5-22 能量机关可激活标识示意图

为确保时序匹配，激活流程中，能量机关在重新随机点亮下一组装甲模块前，灯臂和装甲模块灯效将熄灭至多 200ms。

 © 2026 大疆 版权所有

3. 已激活状态

若 5 组灯臂全部激活，此时能量机关处于已激活状态，如下所示：




图 5-23 能量机关已激活状态示意图

4. 激活失败

激活过程中，若出现以下任意一种情况，则此次激活失败，能量机关重置正在激活状态：

- 未能在 2.5 秒内击中点亮的装甲模块。
- 击中非随机点亮的装甲模块。

5.5.3 场地增益机制

5.5.3.1 场地增益点概述

全场各增益点分布如下图所示。战场增益点均铺设场地交互模块卡，场地交互模块卡可能存在死区，参赛队伍需自行调整适应。场地交互模块的检测可能存在延迟，机器人的占领状态的失效均有 2 秒延迟。若占领机器人战亡，增益失效。

© 2026 大疆 版权所有