C#で逝く AtsEX 入門

T.Wattz

2024年5月22日

こんにちは。T.Wattz です。 早速ですが、AtsEX とはなにかに ついて少し説明をしましょう。

- What is AtsEX?? -

鉄 道 シ ミ ュ レ ー タ「BVE Trainsim」のプラグイン(Ats プラグイン)を拡張(ex tend) する C#ライブラリ。

DirectX にまで干渉できるほど拡張性は高く、知識と技術さえあれば基本的に何でも作れてしまうスゴい代物。

文化祭で公開したゲーム「MetroDrive 日比谷編」も本体にはこれを使用している。

お察しかとは思いますが、そこそこの程度の C#の知識は必要です。 (Unity が満足に使えるレベルなら十分)

あとは、要所要所で Unity の類似 機能を紹介しながらなので、Unity 勢にはわかりやすいかもしれませ ん。

BVE は Windows ソフトなので Mac では動かない点はご注意。(プラグインを使うと Wine を使っても)

1. 主要機能の 説明

まずは主要機能について軽く説 明します。 (読み飛ばして頂いても構いません。)

PluginMain

PluginMain は Unity でいうと ころの Start 関数(厳密には違う) です。

ここで最初に一回呼び出したい ものやイベントの登録などを行い ます。

リスト1 Sample

と宣言することで使用可能になり ます。

Dispose

シナリオの終了時に呼び出す関数です。(Unity で言えば OnApplicationQuit() が近い.... かも)イベントの購読解除とかに使います。

TickResult

Unity の Update 関数にあたる もので、シナリオが読み込まれた後 毎フレーム呼び出されるものです。 詳 細 は 後 述 し ま す が 、Bve-Hacker.Scenario などシナリオの実 行中にしか読めない値はここでし か読めません。

基本的にはフレーム間で変わらないかもしれないもの(速度など)は毎フレーム代入するスタンスでOKです。

プラグインを 作ろう

では、実際にプラグインを制 作していきましょう。

今回の最終的な目標は「DirectXで 力行ノッチの値、ブレーキノッチ の値を表示する」こととします。 環境設定

github.com/stoppattern/AtsExCsTemplate を code → Download zip より Zip で落とし、任意の場所に展開しま しょう。

次に、Visual Stadio をインストールします。(ここらへんはアップデートのたびにやり方が変わりそうなので、適当にググってください)

ワークロードは「.NET デスクトップ開発」をインストールすれば OK です。

インストールが済んだら MapPlugin\AtsExCsTemplate.sln を開いてください。

開いたら検索/nuget パッケージの 管理 より、「プレリリースを含める」 にチェックを付け、参照¿AtsEX と検索して AtsEx.CoreExtions と AtsEx.PluginHost をインストール してください。

AtsEX は執筆中の現在 (2024-05-07 時点) あくまで正式リリース**候補**なので、最新バージョンかどうかは https://www.okaokadepot.com/AtsEX/download/ からご確認ください。(今時点では

ver1.00-RC8 が最新バージョンです。)

では MapPlugin.cs を編集していきましょう。まずは最低限のコードでビルドできるか確認してみます。

リスト 2 MapPlugin.cs

```
1 using System:
2 using AtsEx.PluginHost.Plugins:
3
   namespace BuildSample
4
5 /// プラグインの本体
6 [PluginType(PluginType.MapPlugin)]
   internal class MapPluginMain :
        AssemblyPluginBase
8
9
       int sample;
10
      bool isFive:
11
       /// プラグインが読み込まれた時に呼ばれる
12
       /// 初期化を実装する
      public MapPluginMain(PluginBuilder
13
           builder) : base(builder)
14
       ł
15
        sample = 1
        isFive = false:
16
17
       /// プラグインが解放されたときに呼ばれる
18
19
      /// 後処理を実装する
20
      public override void Dispose()
21
      /// シナリオ読み込み中に毎フレーム呼び出
22
            される
23
      public override TickResult Tick(
           TimeSpan elapsed)
24
25
        sample++;
26
        if(sample == 5)
27
28
          isFive = true:
29
30
        return new MapPluginTickResult();
31
32
33
```

以上のコードは特に意味がない ものなのですが、一応これをベース としてやっていきます。

これをコピペしても多分エラーは 出ないと思いますが、もし出たら後 述の「トラブルシューティング」を ご確認ください。

では、ビルドしていきましょう。 といっても、やることは簡単で ctrl+Bを押すだけです。

コードのウインドウの左下に「問題 $_1$ は見つかりませんでした」と表示さ 1 れていれば成功するはずです。

するとカレントディレクトリ ¹⁸ \bin\Debug\net48 の中にプラグ ₁₄

インの dll が生成されたと思いま 15 す。

もし指定のディレクトリの中になければ、「プロジェクト」「デバッ」は グ」と書いてある箇所の下を「de-19 bug」「AnyCPU」と変更します。 エラーが出てビルドに失敗する場合は、AtsEx.PluginHost がインストールされていない可能性があります。もう一度 nuget を確認してください。

ビルドが完了したら以下の状態に 戻してください。

リスト 3 MapPlugin.cs

では、実際にコードを編集していきます。

今回のゴールは力行(マスコン)/ ブレーキの値の表示なので、まずは それらの値を取得するところから 始めましょう。

結論から言うと、

リスト 4 MapPlugin.cs

```
using System;
using AtsEx.PluginHost.Plugins;

namespace DrawNotch;
{
   [PluginType(PluginType.MapPlugin)]
   internal class MapPluginMain :
        AssemblyPluginBase
   {
    int power;
    int break;
   public MapPluginMain(PluginBuilder
        builder) : base(builder)
   {}
   public override TickResult Tick(
        TimeSpan elapsed)
```

となるのですが、おそらく実際には この値のみを使ってプラグインを 作ることは少ないと思うので、そ の他の機能についても簡潔に触れ ておこうかと思います。

(といっても、機能が多すぎるために特に分かりづらいもののみですが…) 他の機能についてはオブジェクトブラウザーを使うのがいいのですが、やっぱり公式のDiscord 鯖で質問しないとわからないことも多々あります(筆者のプログラミング能力が低いだけかも)okaoka-depot.com/AtsEX/wiki/こちらからどうぞ。

質問しすぎるとシカトされます

リスト 5 機能リスト

```
//BveTypes.ClassWrappers\
     Station に入っている値(通過時刻とか)
     を参昭する場合
var station = BveHacker.Scenario.Route.
     Stations 「(調べたい駅のインデックス、変
     数も可能)] as Station;
if (station == null){
   arriveMilli = station.
        ArrivalTimeMilliseconds;//通過
        時刻 (ミリ秒)
   passMilli = station.
        DepartureTimeMilliseconds://停
        車時刻 (ミリ秒)
   pass = station.Pass;//通過/停車の判定
//駅インデックス
index = BveHacker.Scenario.Route.
    Stations.CurrentIndex + 1;//停車時
     は前駅のインデックスが代入され、開始時
     index がマイナスになることを避けるために
     +1している
//地上子通過イベントの登録 (PluginMain 内)
Native.BeaconPassed += new
     BeaconPassedEventHandler((呼び出し
     たい関数名)):
//地上子通過イベントの購読解除 (Dispose 内)
Native.BeaconPassed -= new
     BeaconPassedEventHandler((呼び出し
     たい関数名));
//地上子イベント発生時に呼び出す関数
public void BeaconPassed(
```

BeaconPassedEventArgs e)//e.

16 {

Type で地上子のタイプを指定できる(読み出し)

```
switch (e.Type)//メトロ総合プラグイン
17
           の場合
18
19
         case 10://信号 0
20
            atc = 0:
21
            break:
         case 19://ATC45
22
23
            atc = 45:
24
            break:
25
    //他にも e.SignalIndex(int)で対となる閉
         塞のインデックス、e.Distance(float)
         で対となる閉塞までの距離を取得可能。
```

27 F

こんなもんでしょうか (長くてす みません)

正直 AtsEX はできることが多すぎる上、Unity ほど文献が充実していないので、繰り返になりますが公式Discord の利用がおすすめです(ちなみに、設立は俺が提案しました。えらい。)

余談にはなりますが、個人的に Unity が使いやすいのはそういう 所だったりします。Godot や Unreal などは文献的な面で Unity 程 初心者が色々できるような代物で はないのかな~と思います。(知ら んけど)

では開発の方に戻りましょう。 以上では力行ノッチとブレーキノッチの値を取得しました。今度は、 それが実行できているかを確認し てみましょう。

以下のコードを PluginMain 内に 記述してください。

リスト 6 MapPluginMain()

- 2 {System.Diagnostics.Debugger.Launch();}

これはデバッガーを起動するため のもので、VisualStadio がインス トールされてる場合は自動的にデ バッガーが起動します。

勿論 Plugin だけでは動作しないので、BveTrainism5.8(と Direct X9.0cRunTime,.NET Framework3.5),AtsEX をインストールしましょう。(ここはあまり関係ないので省略)

次に車両を用意します。(ここも ググること前提で省略します。) Map ファイルは以下のようにしま す。

リスト7 Map.txt

BveTs Map 2.02
include '[[AtsEx::NOMPI]] このマップでは
AtsEX マップブラグインを使用していま
す。正常動作には AtsEX のインストール
が必要です。詳細は https://
automatic9045.github.io をご覧くだ
さい。';
include '[[AtsEx::NOMPI]] This map

include '[[atsEX::NUMP1]] Inis map
 requires to install AtsEX to
 execute map plugins. For more
 information, visit https://
 automatic9045.github.io';
include '<AtsEx::USEATSEX>';
include '<AtsEx::RadDDEPTH>1';
include '<AtsEx::MapPluginUsing>
 MapPluginUsing.xml';

(ご自身の Map に組み込む場合は 上4行をメインの Map ファイルの 最上段に組み込んで下さい) 次に MapPluginUsing.xml を作成 して Map.txt と同ディレクトリに

内容は以下の通りです。

置きます。

リスト 8 MapPluginUsing.xml

これで動くはずです。(動かない場合は、パスを確認して下さい。)

次に、ブレークポイントの設定 をします。

MapPlugin.cs に 戻って下さい。そして、コードの左側をクリックして power = Native.Handles.Power.Notch; の 左にブレークポイントを設定して下さい。

では、実際に BVE を起動し、シナリオを読み込んで下さい。(上に同じく)

すると、以下画像のようにデバッ

ガーが起動すると思います。

起動したら、以下画像のようにな るかと思います。

ブレークポイントで止まると思いますので、止まったら(BveTs.exe が応答しなくなったら)VisualStadio のウインドウに移動し、左下を御覧ください。

すると、おそらく現在の power,break の値が表示される と思います。(通常のシナリオな ら、power は 0,break は非常ブレー キの値に)