Ánh xạ MIDI

Bản độc lập / 0.16.3



Bộ điều khiển → Cosmos

01 Gán một điều khiển

Trong Cosmos, mở MIDI → Cài đặt MIDI. Chọn cổng vào và kênh của bàn đạp hoặc bộ điều khiển. Chọn tham số, bấm Học rồi nhấn bàn đạp hoặc xoay núm. Gán riêng ERASE ALL.

02 Nhấn hoặc giữ

Ở chế độ nhấn, mỗi lần có thể chỉ gửi 127. Khi thu tự do, nhấn lần đầu để thu và nhấn lần nữa để dừng. Ở chế độ giữ, gửi 127 khi nhấn và 0 khi nhả.

03 Theo clock ngoài

Với chương trình R / PR 1–9, bật âm thanh, bật đồng bộ MIDI Clock rồi chọn 1, 2 hoặc 4 ô nhịp. Bật clock và phát từ thiết bị ngoài, sau đó nhấn RECORD để thu từ ô nhịp tiếp theo. Chương trình 10–12 chạy tự do.

Lưu ánh xạ ở đâu

Preset Cosmos lưu cả ánh xạ. Bật Program Change để gọi các ô 0–127 đã lưu bằng PC 0–127. Với PC trong AU, gửi track MIDI đến Cosmos theo kênh đã chọn trong bảng preset.

Ví dụ `CH 5` `RECORD / CC 0` · `ERASE ALL / CC 1`

Ánh xạ MIDI

Ableton Live / Cosmos AU 0.1.12



Bộ điều khiển → Live MIDI Map → Cosmos AU

01 Gán trong Live

Chèn Cosmos AU vào track âm thanh hoặc return. Bật Remote cho cổng vào của bộ điều khiển rồi mở danh sách tham số. Nhấn ⌘M, chọn RECORD dạng nhấn và đạp bàn đạp. Lặp lại với ERASE ALL dạng nhấn. Nhấn ⌘M để thoát và lưu Live Set.

02 Nhấn và nhả

Mỗi bàn đạp gửi 127 khi nhấn và 0 khi nhả trên cùng kênh và CC. Ở chế độ tự do, nhấn để thu, nhả vẫn thu, nhấn lần nữa để dừng. Lệnh xóa chỉ xóa vòng lặp của phiên bản plugin này.

03 Theo ô nhịp của Live

Với R / PR 1–9, bật đồng bộ ô nhịp với Live. Bật phát trong Live rồi nhấn RECORD để bắt đầu ở ô nhịp tiếp theo. Live gán trực tiếp vào tham số, không cần thêm track MIDI.

Nếu Live báo chờ pickup

Nhả rồi nhấn lại. Nếu Live vẫn chờ, kiểm tra bàn đạp có gửi 0 trên đúng CC khi nhả không. Các ánh xạ này được lưu trong Live Set.

Ví dụ `CH 5` `RECORD / CC 0` · `ERASE ALL / CC 1`

Ánh xạ MIDI

Logic Pro / Cosmos AU 0.1.12



Bộ điều khiển → Logic Pro → Cosmos AU

01 Học tham số

Chèn Cosmos vào track âm thanh. Xoay núm hoặc bấm RECORD. Nhấn ⌘L, kiểm tra tham số trong Controller Assignments rồi thao tác trên bộ điều khiển. Nhấn ⌘L lần nữa để thoát. Gán riêng nút xóa tất cả ở góc dưới bên phải.

02 Thiết lập bàn đạp

Gửi 127 khi nhấn và 0 khi nhả trên cùng kênh và CC. Trong Expert View, chọn chế độ giá trị Direct. Khi thu tự do, nhấn lần đầu để thu và lần nữa để dừng. Lệnh xóa chỉ xóa vòng lặp của phiên bản này.

03 Theo ô nhịp của Logic

Với R / PR 1–9, bật đồng bộ ô nhịp. Phát trong Logic rồi nhấn RECORD để thu từ ô nhịp tiếp theo. Chương trình 10–12 chạy tự do. Không cần thêm track MIDI để gán điều khiển.

Nơi lưu ánh xạ

Logic lưu ánh xạ trong cài đặt bộ điều khiển trên Mac này để dùng chung giữa các dự án. Nếu nhầm phiên bản plugin, kiểm tra track đích, vị trí plugin và cổng vào.

Ví dụ `CH 5` `RECORD / CC 0` · `ERASE ALL / CC 1`