NIRO CHAT

Guia de configuração e lançamento

Niro Chat — Guia de configuração e lançamento

Este guia cobre a execução local no Windows, configuração inicial, uso dos novos recursos, backup e publicação em um servidor. O projeto é um aplicativo web FastAPI + HTML/CSS/JavaScript, com banco SQLite persistente.

1. Requisitos

- Windows 10/11 ou Linux para executar o servidor.
- Python 3.11 ou mais recente (Python 3.12/3.13 recomendado).
- Navegador atualizado.
- Internet apenas para instalação dos pacotes; a interface pode carregar fontes externas do Google Fonts.

2. Executar localmente no Windows

- Extraia niro_chat_hierarquia_moderacao.zip para uma pasta permanente, por exemplo C:\NiroChat.
- Instale Python pelo site oficial e marque a opção Add Python to PATH durante a instalação.
- Abra a pasta do projeto no Explorador de Arquivos.
- Na barra de endereço da pasta, digite cmd e pressione Enter.
- Execute os comandos abaixo, um por vez:

```
py -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

- Configure uma chave secreta antes de iniciar (PowerShell):

```
$env:NIRO_SECRET = python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(48))"
```

- Inicie o servidor:

```
uvicorn main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

- Abra http://127.0.0.1:8000 no navegador. Para parar, volte ao terminal e pressione Ctrl+C.

O comando de NIRO_SECRET acima vale para aquela janela do PowerShell. Guarde a chave e use a mesma em reinicializações para evitar invalidar tokens existentes. Para uma configuração permanente, crie uma variável de ambiente do Windows chamada NIRO_SECRET ou use um script local privado que defina a chave antes de iniciar.

3. Primeiro uso

- Clique em Criar conta e crie o primeiro usuário.
- Crie uma comunidade e personalize nome, ícone e descrição.
- Use ■ na seção de canais para criar canais de texto.
- Use o ícone de pastinha ao lado de CANAIS DE TEXTO para criar categorias, por exemplo FA-ARTS, ANÚNCIOS e PROJETOS.
- Arraste um canal sobre uma pasta para organizá-lo. Arraste para a área de canais sem pasta para removê-lo da categoria.

- Clique no nome ou na seta da pasta para abrir/fechar. O estado recolhido é guardado no navegador de cada pessoa.
- Em Vitrine, personalize título, descrição e banner da comunidade.
- Em Eventos, administradores podem publicar eventos com data, local/link e descrição.
- Em Galeria, membros podem publicar criações usando um link público http:// ou https:// para a mídia. Use links diretos de imagem para que a prévia apareça.
- No seletor ao lado do campo de mensagem, escolha Mensagem, Anúncio, Enquete ou Ideia. Para enquete, escreva a pergunta e depois separe as opções por vírgula. Cada usuário pode votar e alterar seu voto.
- Nas configurações da comunidade, continuam disponíveis os controles de cargos, permissões e as opções avançadas já existentes.

4. Onde os dados ficam

Por padrão, o Niro Chat guarda dados fora da pasta do código:

- Windows: %USERPROFILE%\.niro_chat\niro_chat.db
- Fotos enviadas: %USERPROFILE%\.niro_chat\uploads\

Essa separação permite atualizar os arquivos do aplicativo sem apagar contas, mensagens, comunidades, pastas, eventos, galeria e cargos. Não apague a pasta .niro_chat. Se quiser mudar a localização, defina NIRO_DATA_DIR antes de iniciar o servidor; use sempre o mesmo caminho entre reinicializações.

5. Backup e restauração

- Dentro do perfil/configurações existe a opção de baixar um backup. Ele contém o banco SQLite e imagens de perfil.
- Guarde o ZIP em local seguro e privado. Faça backups antes de atualizar o projeto.
- Para restauração manual, pare o servidor, faça uma cópia da pasta atual de dados e restaure o banco e a pasta uploads no diretório de dados configurado. Só substitua o banco com o servidor parado.
- Os links externos publicados na galeria são referências; os arquivos desses links não são copiados para o backup.

6. Publicar para outras pessoas acessarem

Não use --host 0.0.0.0 diretamente numa rede pública sem HTTPS e sem configurar a implantação. Para disponibilizar o Niro Chat na internet, use um VPS Linux com domínio, HTTPS e armazenamento persistente. Uma opção de configuração com Docker está no Dockerfile incluído.

Exemplo de variáveis que o servidor deve definir:

```
NIRO_SECRET='uma-chave-aleatoria-longa-e-privada'
NIRO_DATA_DIR='/data/niro_chat'
```

Com Docker, monte um volume persistente em /data e passe essas duas variáveis ao contêiner. O servidor da aplicação deve escutar internamente na porta 8000; um proxy reverso (por exemplo, Caddy ou Nginx) deve terminar TLS/HTTPS e encaminhar tráfego HTTP e WebSocket para a aplicação. Configure firewall para expor apenas 80/443 e SSH restrito, não a porta interna 8000.

Checklist antes de abrir ao público

- ■ Definir uma chave `NIRO_SECRET` longa, aleatória e privada; nunca publicar a chave no Git ou no ZIP.
- ■ Usar HTTPS e proxy reverso com suporte a WebSocket.
- ■ Configurar armazenamento persistente e confirmar que `/data/niro_chat` sobrevive a reinicializações e atualizações.
- ■ Automatizar backups e testar a restauração.
- ■ Atualizar o sistema operacional e dependências regularmente.
- ■ Testar registro, login, permissões, convites, uploads, pastas, eventos, galeria e votos.
- ■ Definir política de privacidade, termos de uso, contato de suporte e regras de moderação.

■ Planejar rate limiting, proteção anti-spam, verificação de e-mail, recuperação de senha, logs e monitoramento antes de tratar a aplicação como serviço público em escala.

7. O que esta versão inclui

- Pastas de canais recolhíveis, arrastar/soltar e persistência no SQLite.
- Vitrine de comunidade com título, descrição e banner por URL.
- Eventos comunitários criados pela administração.
- Tipos de publicação: mensagem, anúncio, enquete com votos persistentes e ideia.
- Galeria comunitária com título, descrição e URL de mídia.
- Configurações anteriores de perfil, comunidade, canal e cargo.
- Migrações para preservar bancos de versões anteriores e manter apenas canais de texto.

8. Limitações honestas

Esta é uma base funcional para desenvolvimento e testes, mas ainda não é uma plataforma de produção em grande escala. A galeria usa URLs externas, não faz upload próprio de imagens de publicação. Eventos não têm lembretes automáticos nem RSVP. Anúncios/ideias são formatos de mensagem; não existe fluxo de aprovação ou votação para ideias. Enquetes aceitam uma opção por pessoa e permitem mudar o voto. Antes de uma abertura pública ampla, implemente os itens de segurança e operação do checklist.

9. Diagnóstico rápido

- Não abre a página: confira se o terminal mostra Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 e se a porta 8000 está livre.
- py não é reconhecido: reinstale Python e marque Add Python to PATH, ou tente python em vez de py.
- Módulo ausente: ative o ambiente virtual e execute pip install -r requirements.txt.
- Conta/comunidade parece sumir após atualizar: confira se o processo usa o mesmo NIRO_DATA_DIR e se a pasta .niro_chat não foi apagada.
- Outra pessoa não consegue acessar localmente: 127.0.0.1 só aceita conexões do próprio computador. Para acesso público, configure VPS, domínio, HTTPS e proxy conforme a seção 6; não exponha diretamente o servidor de desenvolvimento.
- Verificar API: acesse http://127.0.0.1:8000/api/health localmente.

10. Hierarquia de cargos, permissões e moderação

- Entre na comunidade como dono e abra Configurações da comunidade → Gerenciar cargos e permissões.
- Escolha Configurar hierarquia e permissões de todos os cargos. Essa tela é exclusiva do dono.
- A lista mostra os cargos do topo para baixo. Use as setas para reordenar; o Dono permanece no topo e Membro permanece no fim.
- Marque ou desmarque permissões de cada cargo e clique em Salvar hierarquia e permissões. A hierarquia é verificada pela API, não apenas pela interface. Uma permissão desativada num nível superior bloqueia essa permissão para cargos inferiores.
- Em cada canal, abra a engrenagem de configurações. Somente leitura impede mensagens de membros sem permissão de administrar canais. Visível para todos os membros desativado restringe o canal aos cargos de equipe autorizados. Intervalo entre mensagens configura o modo lento; escolha um cargo para aplicar o atraso a ele e aos cargos abaixo, deixando os cargos superiores isentos. O modo lento padrão é usado quando o intervalo principal está em zero.
- Na lista de membros, os cargos autorizados podem castigar temporariamente, remover ou banir pessoas que estejam abaixo de seu próprio nível. Apagar mensagens aparece junto à mensagem para o autor e para cargos com permissão de exclusão.
- Para reverter um banimento, abra Configurações da comunidade → Gerenciar banimentos e selecione Desbanir.

Notas: o modo lento e o estado de somente leitura são verificados tanto na API HTTP quanto no WebSocket. A configuração de visibilidade restringe a lista de canais e o acesso direto à API. Opções de anexos, reações, tópicos, prévias de links, notificações

e arquivamento automático não são módulos completos nesta versão; não devem ser tratados como recursos já implementados.