# 图像识别环境搭建

• 作者:李峥

• E-mail: hughli@live.com

### 环境

• Iinux CentOS6.8环境

## 安装过程

1.为了能远程操控电脑需要 安装TeamViewer(可跳过) 在官网

https://www.teamviewer.com/en/download/previous-versions/?

\_ga=2.246934407.2022921147.1512833970-506191368.1499156807 下载linux (CentOS) rpm包

- 2. 进入Downloads目录,用yum install txxxxxxx安装
- 3. 在官网 https://www.anaconda.com/download/#linux 下载Anaconda,可选最新版,本次选择的为Anaconda3 4.4.0版本。
- 4. 下载后进入Downloads目录,用bash Anaconda3--4.4.0-Linux-x86\_64.sh 安装,需要注意安装目录和配置文件
- 5. 安装后要重启terminal (否则conda命令不生效),可以输入jupyter notebook检测安装是否成功
- 6. 安装opencv,注意 如果是anaconda3 5.0版本以上在安装opencv的时候把ffmpeg作为依赖安装

conda install opencv

- 7. 安装ffmpeg(anaconda3 5.0版本以上可省去)
- 8. 安装r

conda install r

9. 安装rstudio

conda install rstudio

10. 安装nvidia显卡驱动

```
rpm -Uvh http://www.elrepo.org/elrepo-release-6-8.el6.elrepo.noarch.rpm
yum install nvidia-detect
```

#### 输出:

#### kmod-nvidia

即我适用的显卡驱动为kmod-nvidia

查看kmod-ncidia版本

```
yum search kmod-nvidia kmod-nvidia.x86_64 : nvidia kernel module(s) kmod-nvidia-173xx.x86_64 : nvidia-173xx kernel module(s) kmod-nvidia-304xx.x86_64 : nvidia-304xx kernel module(s) kmod-nvidia-340xx.x86_64 : nvidia-340xx kernel module(s) kmod-nvidia-96xx.x86_64 : nvidia-96xx kernel module(s) yum install kmod-nvidia.x86_64
```

#### 11. 安装TensorFlow、CUDA、cuDNN

- 安装CUDA/cuDNN
  - 。 CUDA和cuDNN是英伟达为自己显卡推出的加速插件,根据官方宣传可以加速10倍左右
  - 。 安装前不需要先安装CUDA和cuDNN如果是通过conda安装,之后用conda 安装的时候会作为依赖安装,这步可以跳过
  - 。 CUDA 下载地址

https://developer.nvidia.com/cuda-downloads?
target\_os=Linux&target\_arch=x86\_64&target\_distro=CentOS&target\_version=6&target\_type
=rpmlocal

cuDNN下载地址
 https://developer.nvidia.com/cudnn

o 安装

```
tar -zxf cudnn-8.0-linux-x64-v6.0.tgz
cd cuda
cp -r lib64/ /usr/local/cuda/
cp -r lib64/ /usr/local/cuda/
```

安装Tensorflow

anaconda search tensorflow-gpu

Name	Version   Package Types	Platforms	Builds			
Ancaco12/tensorflow-gpu.ym	l   2017.10.12.1341   env					
: tensorflow con GPU en Windows 8.1						
Xirious/tensorflow-gpu	2017.01.17.1541   env					
: Environment file						
aaronzs/tensorflow-gpu	1.4.0   conda	linux-64, win-64	py35h95763ad_0, py36			
显示了可以安装的版本,以及支持	寺的环境包括系统环境和 <b>python</b> 环境	意,此处节选了一部分。				

anaconda show anaconda/tensorflow-gpu

To install this package with conda run:

conda install --channel https://conda.anaconda.org/anaconda tensorflow-gpu 显示你想要安装的版本的信息并告诉你如何安装

#### 12. 修改jupyter工作空间

- 由于初始工作空间是~ 所以不修改可能会很乱, 所以建议修改
- 生成jupyter配置文件

jupyter notebook --generate-config

• 建立jupyter工作空间

mkdir /home/username/jupyter

```
## The directory to use for notebooks and kernels.
#c.NotebookApp.notebook_dir = ''
将其改为
## The directory to use for notebooks and kernels.
c.NotebookApp.notebook_dir = '/home/username/jupyter'
/home/username/jupyter是你的工作空间
```

#### 13. 安装 keras 2

keras 1 和keras 2 代码有区别

conda instal keras

#### 14. 安装 Theano

conda install Theano