

CacaoSoundCues マニュアル

舞台のための、ポン出し音響アプリ

バージョン 5.0.2 ／ 2026 年 10 月

このマニュアルで分かること

1. CacaoSoundCues でできること
2. インストールと画面の見かた
3. キーに効果音を割り当てて鳴らす
4. 幕間 BGM などを順番に流す「リスト」
5. 本番での操作（本番モード・キー操作）
6. 設定と、困ったときの対処

> 対応 Mac: **macOS 14 以降**。インターネット接続は不要です。MacBook だけで本番でポン出しができます。

CacaoSoundCues は**オープンソース**（MIT License）です。無料で使え、学校や劇団で自由に配れます。

https://github.com/ICTCacao/CacaoSoundCues

CacaoSoundCues でできること

キーで鳴らす（ポン出し）

- 音ファイルを**キーボードのキー**に割り当て、押せばすぐ鳴る
- 再生する範囲、フェードイン・フェードアウト、くり返しを音ごとに設定
- もう一度押すとフェードアウトして止まる


リストで順番に流す

- 幕間 BGM などを**決めた順番**で流す
- 「前の曲が終わったら」「重ねて（クロスフェード）」「Return を押したら」から選べる
- キーの効果音と同時に鳴らせる

> 音を読み込んでおくので、キーを押してから鳴るまでの遅れがほとんどありません。

1. インストールと起動

1. CacaoSoundCues-5.0.2.dmg をダブルクリック
2. 左の CacaoSoundCues を右の Applications へドラッグ
3. dmg を閉じる（デスクトップの取り出しアイコンを取り出す）
4. アプリケーション フォルダの CacaoSoundCues をダブルクリック




扱える音ファイル：wav ／ aiff ／ mp3 ／ m4a など、Mac で再生できるもの。起動すると、前回開いていたキューシートが自動で開きます。

「開発元を確認できない」などの警告が出たら

macOS 15 以降：警告を閉じ、**システム設定 › プライバシーとセキュリティ** の **「このまま開く」** を押す。

macOS 14：アプリを **右クリック** →**「開く」**→**「開く」**。一度通せば次からは普通に起動できます。

2. 画面の見かた



上：ボタンと全体の音量 ／ 中：キーボード（割り当てたキーに色と名前） ／ 左下：リスト ／ 右下：選んだ音の設定

3. キューシート（保存するファイル）



- 公演 1 本ぶんの設定を **キューシート（.ccsc）** として保存します
- **使う音ファイルもキューシートの中にコピー**されます
- キューシートを USB などで運べば、**別の Mac でもそのまま**使えます

操作	メニュー
新しく作る	ファイル › 新規キューシート ⌘ N
開く	ファイル › 開く… ⌘ O
保存	ファイル › 保存 ⌘ S

4. キーに音を割り当てる

1. Finder から音ファイルを、画面の**キーの上へドラッグ**
2. キーに色と名前が付けば完了
3. そのキーを押すと鳴ります。**もう一度押すと止まる**

割り当てを変える

- 割り当てたキーを**別のキーへドラッグ**すると移動
- 移した先にも割り当てがあれば**入れ替え**
- 外すときは、キーを右クリック →「割り当てを外す」

使えるキー


数字・英字・記号のキー。設定で **F1〜F12** と**テンキー**も使えます（上の帯の `≡` ボタン）。キーボードの大きさ（大・中・小）も、同じボタンで変えられます。

使えないキー（操作用）

キー	役目
`return`	リストの次の曲へ
`space`	リストの今の曲を終える
`esc`	全部止める

5. 音の設定（キーをクリックすると右に出ます）

項目	内容
名前と色	キーに表示される
もう一度押したら	止める ／ 頭から ／ 重ねる ／ 何もしない
再生範囲	鳴らす部分（開始・終了）
フェードイン・アウト	秒で指定。**0 秒 = カット**
カーブ	直線 ／ 等パワー ／ S字 ／ カスタム
リピート	止めるまで、または回数を指定
音量・PAN	波形の左のつまみ。再生中もすぐ効く
音量ライン	曲の中で音量を変える。右のつまみで記録も
PANライン	曲の中で左右を変える。右上のスライダーで記録も



「試聴」で鳴らして確かめられます。

6. 波形で再生範囲とフェードを決める

つかむもの	変わるもの
緑の線	再生を始める位置
赤の線	再生を終える位置
上の端の**オレンジの丸**	フェードの長さ
白い四角	フェードの形（ベジエ曲線）

- 白い四角を動かすと、カーブは「カスタム」になります
- **点線**は「止めたときのフェードアウト」の長さ
- 再生中に波形をクリックすると、その位置へ移ります

再生中の表示

フェードしている間は、黄色い線と点が、フェードの形の上を動きます。


- フェードイン：点が上がる ↑
- フェードアウト：点が下がる ↓

> フェードの数字は、下の欄に直接入れることもできます。入れたら `return` で確定します。

音量ライン

「音量ライン」を押すと、水色の線で曲の中の音量を描けます。クリックで点、ドラッグで移動、`⌥` クリックで削除。

7. リストを作る（幕間 BGM など）



「リスト」の ＋ で作り、曲のファイルをリストへドラッグ。開始／停止キー（例 M ）も決められます。

7. リストとキーの使い分け

ふつうの使い方

- **効果音**（ベル・電話・ドアなど）は**キー**に割り当てる → きっかけでそのキーを押す
- **BGM** は**リスト**にも**キー**にも置ける
  - 何曲かを順に流す（客入れ・幕間・客出しなど）なら**リスト** → `return` で次の曲へ
  - 場面に合わせて 1 曲を出し入れするなら**キー** → もう一度押すとフェードアウト

リストだけでもポン出しができる

効果音も BGM も、次の音までに鳴り終わる（音が重ならない）なら、**全部を本番の順に 1 つのリストへ並べる**こともできます。
各曲の「鳴らし始めるタイミング」を「**Return キーを押したとき**」にしておけば、本番は `return` を押していくだけで、最後まで音出しができます。

- 次に鳴る音には「**Standby**」が付くので、きっかけを確かめながら進められる
- BGM の上に効果音を重ねる場面があるときは、効果音をキーに分けます

8. 曲の「鳴らし始めるタイミング」

曲をクリックすると、右側で選べます。

タイミング	動き
Return キーを押したとき	自動では鳴らない。`return` で鳴る。「n 秒待って鳴らす」もできる
前の曲が終わったとき	前の曲が終わったら自動で鳴る。間をあける秒数も決められる
前の曲に重ねる	前の曲の終わりに重ねて鳴る（**クロスフェード**）。前の曲は自動で小さくなる

- 「最後まで行ったら先頭へ」にチェックすると、くり返し流れます
- 鳴らすリストは**いつも 1 つ**。別のリストを始めると、前のリストは止まります

9. リストの操作キー

キー	動き
return	**次の曲へ**。今の曲はその曲のフェードアウトで止まる。リストが止まっていれば始める
return を 2 回	「n 秒待って鳴らす」の待ち時間を飛ばして、すぐ鳴らす
space	**今の曲を途中で終える**。次の曲はタイミングの設定どおりに続く
↑ ↓ ／ ダブルクリック	**次に鳴らす曲を選ぶ**（鳴らさない）。選んだ曲に **Standby** と出る
開始／停止キー	そのリストを始める ／ 止める
esc	**全部の音をすぐ止める**（フェードなし）

> 例：幕が下りたら space で BGM を終える → 暗転の間をとって return で次の曲。

10. キーボードを隠して一覧にする


上の帯の **「キーボード」** を押すと、キーボードを隠し、**割り当てたキーだけ**を一覧で表示します。

- **グループ**（例：第1幕・第2幕）に分けられる
- 行をドラッグして並べ替え
- 右クリック →「グループへ移動」
- 音ファイルを一覧にドラッグ → 割り当てたいキーを押す



リスト中心の公演では、こちらの画面が見やすくなります。右側の設定も、上の帯の **「音源設定」** で隠せます。

11. 本番モード



「本番モード」（⇧ ⌘ L）で、帯が赤くなり、右側に今の曲・残り時間・次の曲が大きく出ます。

11. 本番モードでできること・できないこと

できる

- キーで鳴らす・止める
- return　space　↑　↓　esc
- ダブルクリックで次の曲を選ぶ
- 全体の音量
- 保存

できない（うっかり防止）

- 音の設定・割り当ての変更
- リストやグループの編集
- 試聴（客席に聞こえてしまうため）
- 波形のクリックでの移動
- 新規・開く

> 本番モードを終えるときと、アプリを終了するときは確認が出ます。起動し直しても本番モードのままです。

12. 設定（CacaoSoundCues › 設定… ⌘ , ）

言語 / Language

日本語と English を切り替え。メニューバーは起動し直すと切り替わります。

ほかの言語は「翻訳用のひな形を書き出す…」で英語のファイルを書き出し、訳して「言語のフォルダ」へ入れると選べます。

音を追加したときの最初の設定

キーの音・リストの曲を追加したときの、フェードやタイミングの初めの値です。



13. 本番前のチェックリスト

- □ キューシートを**保存**した（タイトルに「未保存」と出ていない）
- □ 本番で使う **Mac とスピーカー** で、すべての音を鳴らして確かめた
- □ 全体の音量と、Mac 本体の音量を決めた
- □ **リストの最初の曲をダブルクリックして、Standby にした**
- □ 通知を切った（集中モードなど）。スリープはアプリが止めます
- □ **本番モード**にした
- □ `esc`（全部止める）の場所を確かめた

> キューシートは USB などに**控え**も取っておくと安心です。

14. 困ったとき

こんなとき	こうする
キーを押しても鳴らない	文字の入力欄にカーソルが残っています。**リストやキーをクリック**するか return で確定
F キーで鳴らない	fn を押しながら。または macOS の設定で「標準のファンクションキーとして使用」を ON
キーに ⚠ が出ている	音ファイルが見つからないか、読めない形式。割り当て直す
音が小さい・出ない	全体の音量、音ごとの音量、Mac の出力先（右上に表示）を確かめる
本番モードで編集できない	上の帯の「本番モード中」を押して終了
間違えて鳴らした	そのキーをもう一度押す。全部なら esc

キー操作の早見表

キー	動き
割り当てたキー	鳴らす ／ もう一度で止める
return	リストの次の曲へ（2 回で待ち時間を飛ばす）
space	リストの今の曲を終える
↑ ↓	リストの次に鳴らす曲を選ぶ
esc	全部の音をすぐ止める
⇧ ⌘ L	本番モードの入／切
⌘ S ／ ⌘ O ／ ⌘ N	保存 ／ 開く ／ 新規
⌘ ,	設定