

openEuler 20.03 LTS 安全加固指南

发布日期 2020-03-26

目 录

法律声明	iv
前言	v
1 操作系统加固概述	6
1.1 加固目的	6
1.2 加固方案	6
1.3 加固影响	7
2 加固指导	9
2.1 系统服务	9
2.1.1 加固 SSH 服务	9
2.2 文件权限	16
2.2.1 设置文件的权限和属主	16
2.2.2 删除无主文件	16
2.2.3 处理空链接文件	17
2.2.4 设置守护进程的 umask 值	17
2.2.5 为全局可写目录添加粘滞位属性	18
2.2.6 删除非授权文件的全局可写属性	18
2.2.7 限制 at 命令的使用权限	19
2.2.8 限制 cron 命令的使用权限	19
2.2.9 限制 sudo 命令的使用权限	19
2.3 内核参数	20
2.3.1 加固内核参数	20
2.4 授权认证	22
2.4.1 设置网络远程登录的警告信息	22
2.4.2 禁止通过 CTRL+ALT+DEL 重启系统	23
2.4.3 设置终端的自动退出时间	23
2.4.4 设置用户的默认 umask 值为 077	23
2.4.5 设置 GRUB2 加密口令	24
2.4.6 安全单用户模式	25
2.4.7 禁止交互式启动	25

2.5 账户口令	2ϵ
2.5.1 屏蔽系统帐户	2ε
2.5.2 限制使用 su 命令的帐户	2ϵ
2.5.3 设置口令复杂度	2ϵ
2.5.4 设置口令有效期	28
2.5.5 设置口令的加密算法	29
2.5.6 登录失败超过三次后锁定	29
2.5.7 加固 su 命令	30
3 安全加固工具	31
3.1 加固操作	31
3.2 加固生效	33
4 SELinux 配置	34
5 附录	36
5.1 文件和目录权限含义	36
5.2 umask 值含义	36

法律声明

版权所有 © 2020 华为技术有限公司。

您对"本文档"的复制、使用、修改及分发受知识共享(Creative Commons)署名一相同方式共享 4.0 国际公共许可协议(以下简称"CC BY-SA 4.0")的约束。为了方便用户理解,您可以通过访问 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 了解 CC BY-SA 4.0 的概要 (但不是替代)。CC BY-SA 4.0 的完整协议内容您可以访问如下网址获取: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode。

商标声明

openEuler 为华为技术有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

免责声明

本文档仅作为使用指导,除非适用法强制规定或者双方有明确书面约定,华为技术有限公司对本文档中的所有陈述、信息和建议不做任何明示或默示的声明或保证,包括但不限于不侵权,时效性或满足特定目的的担保。

2020-03-26 iv

前言

概述

本文档给出 openEuler 的加固介绍和加固方法,指导用户进行安全加固。

读者对象

本文档主要适用于需要对 openEuler 进行安全加固的管理员。管理员需要熟悉操作系统安全架构和安全技术。

符号约定

在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。

符号	说明
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备 损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 "须知"不涉及人身伤害。
🛄 说明	对正文中重点信息的补充说明。 "说明"不是安全警示信息,不涉及人身、设备及环境伤害信息。

2020-03-26 v

______操作系统加固概述

介绍对 openEuler 系统进行加固的目的和加固方案。

- 1.1 加固目的
- 1.2 加固方案
- 1.3 加固影响

1.1 加固目的

操作系统作为信息系统的核心,承担着管理硬件资源和软件资源的重任,是整个信息系统安全的基础。操作系统之上的各种应用,要想获得信息的完整性、机密性、可用性和可控性,必须依赖于操作系统。脱离了对操作系统的安全保护,仅依靠其他层面的防护手段来阻止黑客和病毒等对网络信息系统的攻击,是无法满足安全需求的。

因此,需要对操作系统进行安全加固,构建动态、完整的安全体系,增强产品的安全 性,提升产品的竞争力。

1.2 加固方案

本章描述 openEuler 的安全加固方案,包括加固方式和加固内容。

加固方式

用户可以通过手动修改加固配置或执行相关命令对系统进行加固,也可以通过加固工具批量修改加固项。openEuler 的安全加固工具 security tool 以 openEuler-security.service 服务的形式运行。系统首次启动时会自动运行该服务去执行默认加固策略,且自动设置后续开机不启动该服务。

用户可以通过修改 security.conf,使用安全加固工具实现个性化安全加固的效果。

加固内容

openEuler 系统加固内容主要分为以下 5 个部分:

- 系统服务
- 文件权限
- 内核参数
- 授权认证
- 账号口令

1.3 加固影响

对文件权限、账户口令等安全加固,可能造成用户使用习惯变更,从而影响系统的易用性。影响系统易用性的常见加固项请参见表 1-1。

表1-1 加固影响说明

加固项	建议加固	易用性影响	openEuler 默 认是否设置了 该加固项
字符界面等 待超时限制	当字符界面长时间处在空闲状态,字符界面会自动退出。 说明 当用户通过 SSH 登录, 超时时间由 /etc/profile 文件的 TMOUT 字段和 /etc/ssh/sshd_config 文件的 ClientAliveInterval 字段两个值中较小的 值决定。建议加固为 300 秒。	用户长时间不 操作字符界 面,字符界面 会自动退出。	否
口令复杂度限制	口令长度最小为 8 位,口令至少包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符中的 3 种。	系统中所有用 户不能设置简 单的口令,口 令必须符合复 杂度要求。	否
限定登录失 败时的尝试 次数	当用户登录系统时,口令连续输错 3次,账户将被锁定 60 秒,锁定期 间不能登录系统。	用户不能随意登录系统,账户被锁定后必须等待 60 秒。	是
用户默认 umask 值限 制	设置所有用户的默认 umask 值为 077,使用户创建文件的默认权限为 600、目录权限为 700。	用户需要按照 需求修改指定 文件或目录的 权限。	是
口令有效期	口令有效期的设置通过修改 /etc/login.defs 文件实现,加固默认值为口令最大有效期 90 天,两次修改口令的最小间隔时间为 0,口令过期前开始提示天数为 7。	口令过期后用 户重新登录 时,提示口令 过期并强制要 求修改,不修 改则无法进入	否

加固项	建议加固	易用性影响	openEuler 默 认是否设置了 该加固项
		系统。	
su 权限限制	su 命令用于在不同账户之间切换。 为了增强系统安全性,有必要对 su 命令的使用权进行控制,只允许 root 和 wheel 群组的账户使用 su 命 令,限制其他账户使用。	普通账户执行 su 命令失败, 必须加入 wheel 群组才 可以 su 成功。	是
禁止 root 账 户直接 SSH 登录系统	设置/etc/ssh/sshd_config 文件的 PermitRootLogin 字段的值为 no,用户无法使用 root 账户直接 SSH 登录系统。	用户需要先使 用普通账户 SSH 登录后, 再切换至 root 账户。	否
SSH 强加密 算法	SSH 服务的 MACs 和 Ciphers 配置,禁止对 CBC、MD5、SHA1 算法的支持,修改为 CTR、SHA2 算法。	当前 windows 下使用的部分 低版本的 Xshell、 PuTTY 不支持 aes128-ctr、 aes192-ctr、 aes256-ctr、 hmac-sha2- 256、hmac-sha2-512 算 法,可能会过 现无法通灵系统的情况,的 PuTTY(0.63 版本以上)、 Xshell(5.0 版 本及以上版 本)登录。	是

2 加固指导

用户可以通过修改加固策略配置文件或加固脚本进行系统加固。本节介绍各加固项的含义以及 openEuler 是否已默认加固,并给出加固方法,指导用户进行安全加固。

- 2.1 系统服务
- 2.2 文件权限
- 2.3 内核参数
- 2.4 授权认证
- 2.5 账户口令

2.1 系统服务

2.1.1 加固 SSH 服务

说明

SSH(Secure Shell)是目前较可靠,专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性保障的协议。利用 SSH 协议可以有效防止远程管理过程中的信息泄露问题。透过 SSH 可以对所有传输的数据进行加密,并防止 DNS 欺骗和 IP 欺骗。OpenSSH 是 SSH 协议的免费开源实现。

加固 SSH 服务,是指修改 SSH 服务中的配置来设置系统使用 OpenSSH 协议时的算法、认证等参数,从而提高系统的安全性。表 2-1 中详细说明了各加固项含义、建议加固值及其默认策略。

实现

服务端加固操作如下:

步骤 1 打开服务端 SSH 服务的配置文件/etc/ssh/sshd_config, 在该文件中修改或添加对应加固项及其加固值。

步骤 2 保存/etc/ssh/sshd_config 文件。

步骤 3 重启 SSH 服务,命令如下:

systemctl restart sshd

----结束

客户端加固操作如下:

- 步骤 1 打开客户端 SSH 服务的配置文件/etc/ssh/ssh_config,在该文件中修改或添加对应加固项及其加固值。
- 步骤 2 保存/etc/ssh/ssh_config 文件。
- 步骤 3 重启 SSH 服务,命令如下:

systemctl restart sshd

----结束

加固项说明

● 服务端加固策略

SSH 服务的所有加固项均保存在配置文件/etc/ssh/sshd_config 中,服务端各加固项的含义、加固建议以及 openEuler 默认是否已经加固为建议加固值请参见表 2-1。

表2-1 SSH 服务端加固项说明

加固项	加固项说明	加固建议	openEuler 默认是 否已加固为建议值
Protocol	设置使用 SSH 协议的版本	2	是
SyslogFacili ty	设置 SSH 服务的日志类型。加固策略将其设置为"AUTH",即认证类日志	AUTH	是
LogLevel	设置记录 sshd 日志消息的层次	VERBO SE	是
X11Forward ing	设置使用 SSH 登录后,能否使用图 形化界面	no	是
MaxAuthTri es	最大认证尝试次数	3	否
PubkeyAuth entication	设置是否允许公钥认证。	yes	是
RSAAuthent ication	设置是否允许只有 RSA 安全验证	yes	是
IgnoreRhost s	设置是否使用 rhosts 文件和 shosts 文件进行验证。rhosts 文件和 shosts 文件用于记录可以访问远程计算机的计	yes	是

加固项	加固项说明	加固建议	openEuler 默认是 否已加固为建议值
	算机名及关联的登录名		
RhostsRSA Authenticati on	设置是否使用基于 rhosts 的 RSA 算法安全验证。rhosts 文件记录可以访问远程计算机的计算机名及关联的登录名	no	是
HostbasedA uthentication	设置是否使用基于主机的验证。基于 主机的验证是指己信任客户机上的任 何用户都可以使用 SSH 连接	no	是
PermitRootL ogin	是否允许 root 账户直接使用 SSH 登录系统 说明 若需要直接使用 root 账户通过 SSH 登录系统,请修改/etc/ssh/sshd_config 文件的PermitRootLogin 字段的值为 yes。	no	否
PermitEmpt yPasswords	设置是否允许用口令为空的账号登录	no	是
PermitUserE nvironment	设置是否解析 ~/.ssh/environment 和 ~/.ssh/authorized_keys 中设定的环境 变量	no	是
Ciphers	设置 SSH 数据传输的加密算法	aes128- ctr,aes19 2- ctr,aes25 6- ctr,chach a20- poly1305 @openss h.com,ae s128- gcm@op enssh.co m,aes256 - gcm@op enssh.co m	是
ClientAliveI nterval	设置系统等待的超时时间(单位 秒)。超过指定时间未收到来自客户 端的数据,则断开连接	300	否
ClientAlive CountMax	设置超时次数。服务器发出请求后, 客户端没有响应的次数达到一定值, 连接自动断开	0	否

加固项	加固项说明	加固建议	openEuler 默认是 否已加固为建议值
Banner	指定登录 SSH 前后显示的提示信息 的文件	/etc/issue .net	是
MACs	设置 SSH 数据校验的哈希算法 hmac-sha2-512,hma c-sha2-512-etm@ope nssh.com ,hmac-sha2-256,hma c-sha2-256-etm@ope nssh.com ,hmac-sha1,hma c-sha1-etm@ope nssh.com		是
StrictModes	设置 SSH 在接收登录请求之前是否 检查用户 HOME 目录和 rhosts 文件 的权限和所有权	yes	是
UsePAM	使用 PAM 登录认证	yes	是
AllowTcpFo rwarding	设置是否允许 TCP 转发	no	是
Subsystem sftp /usr/libexec/ openssh/sftp -server	sftp 日志记录级别,记录 INFO 级别 以及认证日志。	-l INFO - f AUTH	是
Allow Agent Forwarding	设置是否允许 SSH Agent 转发	no	是
GatewayPort s	设置是否允许连接到转发客户端端口	no	是
PermitTunne 1	Tunnel 设备是否允许使用	no	是
KexAlgorith ms	设置 SSH 密钥交换算法	curve255 19- sha256,c urve2551 9- sha256@	

加固项	加固项说明	加固建议	openEuler 默认是 否已加固为建议值
		@libssh. org,diffie - hellman- group14- sha1,diffi e- hellman- group- exchange - sha1,diffi e- hellman- group- exchange - sha256	
LoginGrace Time	限制用户必须在指定的时限内认证成功,0表示无限制。默认值是60秒。	60	否

🗀 说明

默认情况下,登录 SSH 前后显示的提示信息保存在/etc/issue.net 文件中,/etc/issue.net 默认信息为"Authorized users only. All activities may be monitored and reported."。

● 客户端加固策略

SSH 服务的所有加固项均保存在配置文件/etc/ssh/ssh_config 中,客户端各加固项的含义、加固建议以及 openEuler 默认是否已经加固为建议加固值请参见表 2-2。

表2-2 SSH 客户端加固项说明

加固项	加固项说明	加固建议	open Eule r 默是已固建值
KexAlgorithms	设置 SSH 密钥 交换 算法	ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1	否
VerifyHostKeyDNS	是否	ask	否

加固项	加固项说明	加固建议	open Eule r 认否加为议
	使用		
	DNS		
	或者		
	SSHF		
	P资		
	源记		
	录验		
	证		
	Host		
	Key		

□ 说明

对于使用 dh 算法进行密钥交换的第三方客户端和服务端工具,要求允许建立连接的最低长度为 2048bits。

其他安全建议

SSH 服务仅侦听指定 IP 地址

出于安全考虑,建议用户在使用 SSH 服务时,仅在必需的 IP 上进行绑定侦听,而不是侦听 0.0.0.0,可修改/etc/ssh/sshd_config 文件中的 ListenAddress 配置项。

a. 打开并修改/etc/ssh/sshd_config 文件

vi /etc/ssh/sshd_config

修改内容如下,表示绑定侦听 IP 为 192.168.1.100,用户可根据实际情况修改 需要侦听的 IP

```
... ListenAddress 192.168.1.100
```

b. 重启 SSH 服务

systemctl restart sshd.service

• 限制 SFTP 用户向上跨目录访问

SFTP 是 FTP over SSH 的安全 FTP 协议,对于访问 SFTP 的用户建议使用专用账号,只能上传或下载文件,不能用于 SSH 登录,同时对 SFTP 可以访问的目录进行限定,防止目录遍历攻击,具体配置如下:

山 说明

sftpgroup 为示例用户组,sftpuser 为示例用户名。

a. 创建 SFTP 用户组

groupadd sftpgroup

b. 创建 SFTP 根目录

mkdir /sftp

c. 修改 SFTP 根目录属主和权限

chown root:root /sftp
chmod 755 /sftp

d. 创建 SFTP 用户

useradd -g sftpgroup -s /sbin/nologin sftpuser

e. 设置 SFTP 用户的口令

passwd sftpuser

f. 创建 SFTP 用户上传目录

mkdir /sftp/sftpuser

g. 修改 SFTP 用户上传目录属主和权限

chown root:root /sftp/sftpuser
chmod 777 /sftp/sftpuser

h. 修改/etc/ssh/sshd_config 文件

vi /etc/ssh/sshd_config

修改内容如下:

```
#Subsystem sftp /usr/libexec/openssh/sftp-server -l INFO -f AUTH
Subsystem sftp internal-sftp -l INFO -f AUTH
...

Match Group sftpgroup
ChrootDirectory /sftp/%u
ForceCommand internal-sftp
```

山 说明

- %u 代表当前 sftp 用户的用户名,这是一个通配符,用户原样输入即可。
- 以下内容必须加在/etc/ssh/sshd_config 文件的末尾。

Match Group sftpgroup
ChrootDirectory /sftp/%u
ForceCommand internal-sftp

i. 重启 SSH 服务

systemctl restart sshd.service

● SSH 远程执行命令

OpenSSH 通用机制,在远程执行命令时,默认不开启 tty,如果执行需要密码的命令,密码会明文回显。出于安全考虑,建议用户增加-t 选项,确保密码输入安全。如下:

ssh -t testuser@192.168.1.100 su

□ 说明

192.168.1.100 为示例 IP, testuser 为示例用户。

2.2 文件权限

2.2.1 设置文件的权限和属主

说明

Linux 将所有对象都当作文件来处理,即使一个目录也被看作是包含有多个其他文件的大文件。因此,Linux 中最重要的就是文件和目录的安全性。文件和目录的安全性主要通过权限和属主来保证。

openEuler 默认对系统中的常用目录、可执行文件和配置文件设置了权限和属主。

实现

以/bin 目录为例,修改文件权限和文件属主的操作如下:

• 修改文件权限。例如将/bin 目录权限设置为 755。

chmod 755 /bin

• 修改文件属主。例如将/bin 目录的拥有者和群组设置为 root:root。

chown root:root /bin

2.2.2 删除无主文件

说明

系统管理员在删除用户/群组时,存在着忘记删除该用户/该群组所拥有文件的问题。如果后续新创建的用户/群组与被删除的用户/群组同名,则新用户/新群组会拥有部分不属于其权限的文件,建议将此类文件删除。

实现

删除用户 ID 不存在的文件

步骤 1 查找用户 ID 不存在的文件。

find / -nouser

步骤 2 删除查找到的文件。其中 filename 为用户 ID 不存在文件的文件名。

rm -f filename

----结束

删除群组 ID 不存在的文件

步骤 1 查找用户 ID 不存在的文件。

find / -nogroup

步骤 2 删除查找到的文件。其中 filename 为用户 ID 不存在文件的文件名。

rm -**f** filename

----结束

2.2.3 处理空链接文件

说明

无指向的空链接文件,可能会被恶意用户利用,影响系统安全性。建议用户删除无效的空链接文件,提高系统安全性。

特殊场景

openEuler 系统安装完成后,可能存在空链接文件,这些空链接文件可能有对应用途(有些空链接文件是预制的,会被其他组件依赖)。请用户根据实际环境进行处理,处理方式请参见实现。

例如,openEuler 支持 UEFI 和 legacy BIOS 两种安装模式,两种引导场景支持的 grub 相关包默认都安装,当用户选择 legacy BIOS 模式安装时,形成空链接文件 "/etc/grub2-efi.cfg";当用户选择 UEFI 模式安装时,会形成空链接文件 "/etc/grub2.cfg",需要用户根据实际情况处理空链接。

实现

步骤1 通过如下命令查找系统中的空链接文件。

find dirname -type 1 -follow 2>/dev/null

□ 说明

dirname 为搜索目录的名称,通常需要关注系统关键目录:/bin、/boot、/usr、/lib64、/lib、/var等。

步骤 2 如果此类文件无实际作用,可通过如下命令删除。

rm -f filename

山 说明

filename 为步骤 1 找出的文件名。

----结束

2.2.4 设置守护进程的 umask 值

说明

umask 值用来为新创建的文件和目录设置缺省权限。如果没有设定 umask 值,则生成的文件具有全局可写权限,存在一定的风险。守护进程负责系统上某个服务,让系统可以接受来自用户或者是网络客户的要求。为了提高守护进程所创建文件和目录的安全性,建议设置其 umask 值为 0027。umask 值代表的是权限的"补码",umask 值和权限的换算方法请参见 5.2 umask 值含义。

□ 说明

openEuler 默认已设置守护进程的 umask 值为 0027。

实现

在配置文件/etc/sysconfig/init 中新增一行: umask 0027。

2.2.5 为全局可写目录添加粘滞位属性

说明

任意用户可以删除、修改全局可写目录中的文件和目录,为了确保全局可写目录中的文件和目录不会被任意删除,需要为全局可写目录添加粘滞位属性。

实现

步骤1 搜索全局可写目录。

```
find / -type d -perm -0002 ! -perm -1000 -ls | grep -v proc
```

步骤 2 为全局可写目录添加粘滞位属性。dirname 为实际查找到的目录名。

chmod +t dirname

----结束

2.2.6 删除非授权文件的全局可写属性

说明

全局可写文件可被系统中的任意用户修改,影响系统完整性。

实现

步骤1 列举系统中所有的全局可写文件。

```
find / -type d \( -perm -o+w \) | grep -v procfind / -type f \( -perm -o+w \) | grep -v proc
```

步骤 2 查看步骤 1 列举的所有文件(粘滞位位的文件和目录可以排除在外),删除文件或去掉其全局可写权限。使用以下命令去掉权限,其中 *filename* 为对应文件名:

chmod o-w filename

□ 说明

可通过如下命令确定对应文件或目录是否设置了粘滞位,若回显中包含 T 标记,则为粘滞位文件或目录。命令中的 filename 为需要查询文件或目录的名称。

ls -1 filename

----结束

2.2.7 限制 at 命令的使用权限

说明

at 命令用于创建在指定时间自动执行的任务。为避免任意用户通过 at 命令安排工作,造成系统易受攻击,需要指定可使用该命令的用户。

实现

步骤 1 删除/etc/at.deny 文件。

rm -f /etc/at.deny

步骤 2 将/etc/at.allow 的文件属主改为 root:root。

chown root:root /etc/at.allow

步骤 3 控制/etc/at.allow 的文件权限,仅 root 可操作。

chmod og-rwx /etc/at.allow

----结束

2.2.8 限制 cron 命令的使用权限

说明

cron 命令用于创建例行性任务。为避免任意用户通过 cron 命令安排工作,造成系统易受攻击,需要指定可使用该命令的用户。

实现

步骤 1 删除/etc/cron.deny 文件。

rm -f /etc/at.deny

步骤 2 将/etc/cron.allow 的文件属主改为 root:root。

chown root:root /etc/cron.allow

步骤 3 控制/etc/cron.allow 的文件权限,仅 root 可操作。

chmod og-rwx /etc/cron.allow

----结束

2.2.9 限制 sudo 命令的使用权限

说明

sudo 命令用于普通用户以 root 权限执行命令。为了增强系统安全性,有必要对 sudo 命令的使用权进行控制,只允许 roo 使用 sudo 命令,限制其他帐户使用。

实现

sudo 命令的使用控制通过修改/etc/sudoers 文件实现,需要注释掉如下配置行:

```
#%wheel ALL=(ALL) ALL
```

2.3 内核参数

2.3.1 加固内核参数

说明

内核参数决定配置和应用特权的状态。内核提供用户可配置的系统控制,这一系统控制可微调或配置,该功能特性可通过控制各种可配置的内核参数,来提高操作系统的安全特性。比如:通过微调或配置网络选项,可有效提高系统的安全性。

实现

步骤 1 将表 2-3 中的加固项写入/etc/sysctl.conf 文件中。

□ 说明

写入方式如下:

```
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
```

表2-3 内核参数加固策略说明

加固项	加固项说明	加固建议	openEul er 默认 是否已 加固为 建议值
net.ipv4.icmp_echo_ig nore_broadcasts	是否接受 ICMP 广播报文。加固策略为不接受。	1	是
net.ipv4.conf.all.rp_filt er	验证数据包使用的实际源地址是 否与路由表相关,以及使用该特	1	是
net.ipv4.conf.default.rp _filter	定源 IP 地址的数据包是否通过接口获取其响应。加固策略为启用该项。	1	是
net.ipv4.ip_forward	IP Forwarding 可阻止未授权的 IP 数据包渗透至网络。加固策略为 禁用该特性。	0	是
net.ipv4.conf.all.accept _source_route	accept_source_route 指允许数据包的发送者指定数据包的发送路	0	是

加固项	加固项说明	加固建议	openEul er 默认 是否已 加固为 建议值
net.ipv4.conf.default.ac cept_source_route	径,以及返回给发送者的数据包 所走的路径。加固策略为禁用该 特性。	0	是
net.ipv4.conf.all.accept _redirects	是否发送 ICMP 重定向报文。加固 策略为禁止发送。	0	是
net.ipv4.conf.default.ac cept_redirects		0	是
net.ipv6.conf.all.accept _redirects		0	是
net.ipv6.conf.default.ac cept_redirects		0	是
net.ipv4.conf.all.send_r edirects	是否将 ICMP 重定向报文发送至其他主机。只有当主机作为路由	0	是
net.ipv4.conf.default.se nd_redirects	时,应启用该策略。加固策略为 禁用该项。	0	是
net.ipv4.icmp_ignore_ bogus_error_responses	忽略伪造的 ICMP 数据包,不会将 其记录到日志,将节省大量的硬 盘空间。加固策略为启用该项。	1	是
net.ipv4.tcp_syncookie s	SYN Attack 是一种通过占用系统 资源迫使系统重启的 DoS 攻击。 加固策略为开启 TCP-SYN cookie 保护。	1	是
kernel.dmesg_restrict	加固 dmesg 信息,仅允许管理员 查看。	1	是
kernel.sched_autogrou p_enabled	该选项决定内核是否对线程进行 自动分组调度。开启后调度组之 间互相竞争时间片,调度组内的 线程再竞争调度组分配到的时间 片。加固策略为不启用该项。	0	否
kernel.sysrq	禁用魔术键。 说明 建议禁用魔术键,避免由于直接发送 命令到内核对系统造成影响,增强内 核安全性。	0	是
net.ipv4.conf.all.secure _redirects	设置系统是接收来自任何主机的 ICMP 重定向消息还是从默认网关	0	是

加固项	加固项说明	加固建议	openEul er 默认 是否已 加固为 建议值
net.ipv4.conf.default.se cure_redirects	列表中的网关处接收 ICMP 重定向消息。加固策略为采用前者。	0	是

步骤 2 加载 sysctl.conf 文件中设置的内核参数。

sysctl -p /etc/sysctl.conf

----结束

其它安全建议

- net.ipv4.icmp_echo_ignore_all: 忽略 ICMP 请求。 出于安全考虑,建议开启此项(当前默认值为 0,开启将值设为 1)。 但开启后会忽略所有接收到的 icmp echo 请求的包(会导致机器无法 ping 通),建议用户根据实际组网场景决定是否开启此项。
- net.ipv4.conf.all.log_martians/net.ipv4.conf.default.log_martians:对于仿冒/源路由/重定向数据包开启日志记录。
 出于安全考虑,建议开启此项(当前默认值为0,开启将值设为1)。
 但是开启后会记录带有不允许的地址的数据到内核日志中,存在冲日志风险,建议用户根据实际使用场景决定是否开启此项。
- net.ipv4.tcp_timestamps: 关闭 tcp_timestamps。 出于安全考虑,建议关闭 tcp_timestamps(当前默认值为 1,关闭将值设为 0)。 但是关闭此项会影响 TCP 超时重发的性能,建议用户根据实际使用场景决定是否 关闭此项。
- net.ipv4.tcp_max_syn_backlog: 决定了 SYN_RECV 状态队列的数量。
 该参数决定了 SYN_RECV 状态队列的数量,超过这个数量,系统将不再接受新的 TCP 连接请求,一定程度上可以防止系统资源耗尽。建议由用户根据实际使用场景配置合适的值。

2.4 授权认证

2.4.1 设置网络远程登录的警告信息

说明

设置网络远程登录的警告信息,用于在登录进入系统之前向用户提示警告信息,明示 非法侵入系统可能受到的惩罚,吓阻潜在的攻击者。同时也可以隐藏系统架构及其他 系统信息,避免招致对系统的目标性攻击。

实现

该设置可以通过修改/etc/issue.net 文件的内容实现。将/etc/issue.net 文件原有内容替换为如下信息(openEuler 默认已设置):

Authorized users only. All activities may be monitored and reported.

2.4.2 禁止通过 CTRL+ALT+DEL 重启系统

说明

操作系统默认能够通过"Ctrl+Alt+Del"进行重启,禁止该项特性可以防止因为误操作而导致数据丢失。

实现

通过屏蔽内核 keyboard 中的 "Ctrl+Alt+Del"响应函数解决。

rm -f /etc/systemd/system/ctrl-alt-del.target
rm -f /usr/lib/systemd/system/ctrl-alt-del.target

□ 说明

如下文件保留的原因是 XEN 驱动需要调用,系统已无法响应"Ctrl+Alt+Del"操作,因此无影响:

/usr/lib/systemd/system/ctrl-alt-del.target

2.4.3 设置终端的自动退出时间

说明

无人看管的终端容易被侦听或被攻击,可能会危及系统安全。因此需要终端在停止运 行一段时间后能够自动退出。

实现

自动退出时间由/etc/profile 文件的 TMOUT 字段(单位为秒)控制,在/etc/profile 的尾部添加如下配置:

export TMOUT=300

2.4.4 设置用户的默认 umask 值为 077

说明

umask 值用于为用户新创建的文件和目录设置缺省权限。如果 umask 的值设置过小,会使群组用户或其他用户的权限过大,给系统带来安全威胁。因此设置所有用户默认的 umask 值为 0077,即用户创建的目录默认权限为 700,文件的默认权限为 600。 umask 值代表的是权限的"补码",umask 值和权限的换算方法请参见 5.2 umask 值含义。

□ 说明

openEuler 默认已设置用户的默认 umask 值为 077。

实现

步骤 1 分别在/etc/bashrc 文件和/etc/profile.d/目录下的所有文件中加入"umask 0077"。

echo "umask 0077" >> \$FILE

□ 说明

\$FILE 为具体的文件名,例如: echo "umask 0077" >> /etc/bashrc

步骤 2 设置/etc/bashrc 文件和/etc/profile.d/目录下所有文件的属主为 root, 群组为 root。

chown root.root \$FILE

□ 说明

\$FILE 为具体的文件名,例如: chown root.root /etc/bashrc

----结束

2.4.5 设置 GRUB2 加密口令

说明

GRUB 是 GRand UnifiedBootloader 的缩写,它是一个操作系统启动管理器,用来引导不同系统(如 Windows、Linux),GRUB2 是 GRUB 的升级版。

系统启动时,可以通过 GRUB2 界面修改系统的启动参数。为了确保系统的启动参数不被任意修改,需要对 GRUB2 界面进行加密,仅在输入正确的 GRUB2 口令时才能修改启动参数。

□ 说明

GRUB2 默认设置的口令为 openEuler#12, 建议用户首次登录时修改默认密码并定期更新, 避免密码泄露后, 启动选项被篡改, 导致系统启动异常。

实现

步骤 1 使用 grub2-mkpasswd-pbkdf2 命令生成加密的口令

□ 说明

GRUB2 加密算法使用 sha512。

grub2-mkpasswd-pbkdf2

Enter password:

Reenter password:

PBKDF2 hash of your password is

grub.pbkdf2.sha512.10000.5A45748D892672FDA02DD3B6F7AE390AC6E6D532A600D4AC477D25C7D0 87644697D8A0894DFED9D86DC2A27F4E01D925C46417A225FC099C12DBD3D7D49A7425.2BD2F5BF4907 DCC389CC5D165DB85CC3E2C94C8F9A30B01DACAA9CD552B731BA1DD3B7CC2C765704D55B8CD962D2AEF 19A753CBE9B8464E2B1EB39A3BB4EAB08

□ 说明

在 Enter password 和 Reenter password 输入相同的口令。

grub.pbkdf2.sha512.10000.5A45748D892672FDA02DD3B6F7AE390AC6E6D532A600D4AC477D25 C7D087644697D8A0894DFED9D86DC2A27F4E01D925C46417A225FC099C12DBD3D7D49A7425. 2BD2F5BF4907DCC389CC5D165DB85CC3E2C94C8F9A30B01DACAA9CD552B731BA1DD3B7C C2C765704D55B8CD962D2AEF19A753CBE9B8464E2B1EB39A3BB4EAB08 为 openEuler#12 经过 grub2-mkpasswd-pbkdf2 加密后的输出,每次输出的密文不同。

步骤 2 使用 vi 工具打开/boot/efi/EFI/openEuler/grub.cfg 的开始位置追加如下字段:

set superusers="root"

password pbkdf2 root

grub.pbkdf2.sha512.10000.5A45748D892672FDA02DD3B6F7AE390AC6E6D532A600D4AC477D25C7D0
87644697D8A0894DFED9D86DC2A27F4E01D925C46417A225FC099C12DBD3D7D49A7425.2BD2F5BF4907
DCC389CC5D165DB85CC3E2C94C8F9A30B01DACAA9CD552B731BA1DD3B7CC2C765704D55B8CD962D2AEF
19A753CBE9B8464E2B1EB39A3BB4EAB08

□ 说明

- superusers 字段用于设置 GRUB2 的超级管理员的账户名。
- password_pbkdf2 字段后的参数, 第 1 个参数为 GRUB2 的账户名, 第 2 个为该账户的加密口令。

----结束

2.4.6 安全单用户模式

说明

单用户模式是以 root 权限进入系统,如不设置密码,将存在较大安全隐患。

实现

该设置可以通过修改/etc/sysconfig/init 文件内容实现。将 SINGLE 选项配置为 SINGLE=/sbin/sulogin。

2.4.7 禁止交互式启动

说明

使用交互式引导,控制台用户可以禁用审计、防火墙或其他服务,削弱了系统安全性。用户可以禁止使用交互式引导,提升安全性。openEuler 默认已禁止。

实现

该设置可以通过修改/etc/sysconfig/init 文件内容实现。将 PROMPT 选项配置为 PROMPT=no。

2.5 账户口令

2.5.1 屏蔽系统帐户

说明

除了用户帐户外,其他账号称为系统账户。系统账户仅系统内部使用,禁止用于登录系统或其他操作,因此屏蔽系统账户。

实现

将系统帐户的 Shell 修改为/sbin/nologin。

usermod -L -s /sbin/nologin \$systemaccount

□ 说明

\$systemaccount 指系统帐户。

2.5.2 限制使用 su 命令的帐户

说明

su 命令用于在不同帐户之间切换。为了增强系统安全性,有必要对 su 命令的使用权进行控制,只允许 root 和 wheel 群组的帐户使用 su 命令,限制其他帐户使用。

实现

su 命令的使用控制通过修改/etc/pam.d/su 文件实现,配置如下:

auth required pam wheel.so use uid

表2-4 pam_wheel.so 配置项说明

配置项	说明
use_uid	基于当前帐户的 uid。

2.5.3 设置口令复杂度

说明

用户可以通过修改对应配置文件设置口令的复杂度要求,建议用户根据实际情况设置口令复杂度。

2020-03-26 26

实现

口令复杂度通过/etc/pam.d/password-auth 和/etc/pam.d/system-auth 文件中的 pam_pwquality.so 和 pam_pwhistory.so 模块实现。用户可以通过修改这两个模块中的配置项修改口令复杂度要求。

设置举例

这里给出一个配置口令复杂度的例子,供用户参考。

密码复杂度要求

- 1. 口令长度至少8个字符。
- 2. 口令必须包含如下至少3种字符的组合:
 - -至少一个小写字母
 - -至少一个大写字母
 - -至少一个数字
 - -至少一个特殊字符: `~!@#\$%^&*()-_=+\|[{}];:"',<.>/?和空格
- 3. 口令不能和帐号或者帐号的倒写一样。
- 4. 不能修改为过去 5 次使用过的旧口令。

配置实现

在/etc/pam.d/password-auth 和/etc/pam.d/system-auth 文件中添加如下配置内容:

```
password requisite pam pwquality.so minlen=8 minclass=3 enforce for root try first pass local users only retry=3 dcredit=0 ucredit=0 lcredit=0 ocredit=0 password required pam_pwhistory.so use_authtok remember=5 enforce_for_root
```

配置项说明

pam_pwquality.so 和 pam_pwhistory.so 的配置项请分别参见表 2-5 和表 2-6。

表2-5 pam_pwquality.so 配置项说明

配置项	说明
minlen=8	口令长度至少包含8个字符
minclass=3	口令至少包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符中的任意 3 种
ucredit=0	口令包含任意个大写字母
lcredit=0	口令包含任意个小写字母
dcredit=0	口令包含任意个数字
ocredit=0	口令包含任意个特殊字符
retry=3	每次修改最多可以尝试 3 次

配置项	说明
enforce_for_root	本设置对 root 帐户同样有效

表2-6 pam_pwhistory.so 配置项说明

配置项	说明
remember=5	口令不能修改为过去 5 次使用过的旧口令
enforce_for_root	本设置对 root 帐户同样有效

2.5.4 设置口令有效期

说明

出于系统安全性考虑,建议设置口令有效期限,且口令到期前通知用户更改口令。

实现

口令有效期的设置通过修改/etc/login.defs 文件实现,加固项如表 2-7 所示。表中所有的加固项都在文件/etc/login.defs 中。表中字段直接通过修改配置文件完成。

表2-7 login.defs 配置项说明所示

加固项	加固项说明	建议加固	openEuler 默认是否已加 固为建议值
PASS_MAX_DAYS	口令最大有效期	90	否
PASS_MIN_DAYS	两次修改口令的最 小间隔时间	0	否
PASS_WARN_AGE	口令过期前开始提 示天数	7	否

□ 说明

login.defs 是设置用户帐号限制的文件,可配置口令的最大过期天数、最大长度约束等。该文件里的配置对 root 用户无效。如果/etc/shadow 文件里有相同的选项,则以/etc/shadow 配置为准,即/etc/shadow 的配置优先级高于/etc/login.defs。口令过期后用户重新登录时,提示口令过期并强制要求修改,不修改则无法进入系统。

2.5.5 设置口令的加密算法

说明

出于系统安全考虑,口令不允许明文存储在系统中,应该加密保护。在不需要还原口令的场景,必须使用不可逆算法加密。设置口令的加密算法为 sha512,openEuler 默认已设置。通过上述设置可以有效防范口令泄露,保证口令安全。

实现

口令的加密算法设置通过修改/etc/pam.d/password-auth 和/etc/pam.d/system-auth 文件实现,添加如下配置:

```
password sufficient pam unix.so sha512 shadow nullok try first pass use authtok
```

表2-8 pam_unix.so 配置项说明

配置项	说明
sha512	使用 sha512 算法对口令加密。

2.5.6 登录失败超过三次后锁定

说明

为了保障用户系统的安全,建议用户设置口令出错次数的阈值(建议3次),以及由于口令尝试被锁定用户的自动解锁时间(建议300秒)。

用户锁定期间,任何输入被判定为无效,锁定时间不因用户的再次输入而重新计时;解锁后,用户的错误输入记录被清空。通过上述设置可以有效防范口令被暴力破解,增强系统的安全性。

山 说明

openEuler 默认口令出错次数的阈值为 3 次, 系统被锁定后自动解锁时间为 60 秒。

实现

口令复杂度的设置通过修改/etc/pam.d/password-auth 和/etc/pam.d/system-auth 文件实现,设置口令最大的出错次数 3 次,系统锁定后的解锁时间为 300 秒的配置如下:

```
auth required pam faillock.so preauth audit deny=3 even deny root unlock time=300
auth [default=die] pam faillock.so authfail audit deny=3 even deny root unlock time=300
auth sufficient pam faillock.so authsucc audit deny=3 even deny root unlock_time=300
```

表2-9 pam_faillock.so 配置项说明

配置项	说明
authfail	捕获用户登录失败的事件。
deny=3	用户连续登录失败次数超过3次即被锁定。
unlock_time=300	普通用户自动解锁时间为 300 秒(即 5 分钟)。
even_deny_root	同样限制 root 帐户。

2.5.7 加固 su 命令

说明

为了增强系统安全性,防止使用"su"切换用户时将当前用户环境变量带入其他环境,openEuler 默认已做配置。总是在使用 su 切换用户时初始化 PATH。

实现

通过修改/etc/login.defs 实现,配置如下:

ALWAYS_SET_PATH=yes

2020-03-26 30

3 安全加固工具

- 3.1 加固操作
- 3.2 加固生效

3.1 加固操作

概述

安全加固工具会根据 usr-security.conf 设置加固策略,使用加固工具设置加固策略需要用户修改 usr-security.conf。本节介绍 usr-security.conf 的修改规则。用户可配置的加固项请参见 2 加固指导对应内容。

注意事项

- 修改配置后,需要重启安全加固服务使配置生效。重启方法请参见 3.2 加固生效 对应内容。
- 用户修改加固配置时,仅修改/etc/openEuler_security/usr-security.conf 文件,不建议 修改/etc/openEuler_security/security.conf。security.conf 中为基本加固项,仅运行一次。
- 当重启安全加固服务使配置生效后,在 usr-security.conf 中删除对应加固项并重启 安全加固服务并不能清除之前的配置。
- 安全加固操作记录在日志文件/var/log/openEuler-security.log 中。

配置格式

usr-security.conf 中的每一行代表一项配置,根据配置内容的不同有不同配置格式,这里给出各类配置的格式说明。

□ 说明

- 所有配置项以执行 ID 开头,执行 ID 仅为了方便用户识别配置内容,取值为正整数,由用户 自行定义。
- 配置项的各内容之间使用@作为分隔符。

若实际配置内容中包含@,需要使用@@表示以和分隔符区分,例如实际内容为 xxx@yyy,则配置为 xxx@@yyy。目前不支持@位于配置内容的开头和结尾。

• d: 注释

格式: 执行 ID@d@对象文件@匹配项

功能:将对象文件中以匹配项开头(行首可以有空格)的行注释(在行首添加#)。

示例:执行 ID 为 401,注释/etc/sudoers 文件中以%wheel 开头的行。

401@d@/etc/sudoers@%wheel

m: 替换

格式: 执行 ID@m@对象文件@匹配项@替换目标值

功能:将对象文件中以匹配项开头(行首可以有空格)的行替换为"匹配项加替换目标值"。若匹配行开头有空格,替换后将删除这些空格。

示例: 执行 ID 为 101,将/etc/ssh/sshd_config 文件中以 Protocol 开头的行替换为 Protocol 2。匹配和替换时也会考虑 Protocol 后的空格。

101@m@/etc/ssh/sshd config@Protocol @2

sm: 精确修改

格式: 执行 ID@sm@对象文件@匹配项@替换目标值

功能:将对象文件中以匹配项开头(行首可以有空格)的行替换为"匹配项加替换目标值"。若匹配行开头有空格,替换后将保留这些空格,这是 sm 和 m 的区别。

示例: 执行 ID 为 201, 将/etc/audit/hzqtest 文件中以 size 开头的行替换为 size 2048。

201@sm@/etc/audit/hzgtest@size @2048

● M: 修改子项

格式: 执行 ID@M@对象文件@匹配项@匹配子项[@匹配子项的值]

功能: 匹配对象文件中以匹配项开头(行首可以有空格)的行,并将该行中以匹配子项开始的内容替换为"匹配子项和匹配子项的值",其中匹配子项的值可选。

示例: 执行 ID 为 101,找到 file 文件中以 key 开头的行,并将这些行中以 key2 开始的内容替换为 key2value2。

101@M@file@key@key2@value2

■ systemctl: 管理服务

格式: 执行 ID@systemctl@对象服务@具体操作

功能:使用 systemctl 管理对象服务,具体操作可取值为 start、stop、restart、disable 等 systemctl 所有可用的命令。

示例: 执行 ID 为 218,停止 cups.service 服务,等同于 systemctl stop cups.service 的配置行。

218@systemctl @cups.service@stop

• 其他命令

格式: 执行 ID@命令@对象文件

功能: 执行对应命令, 即执行命令行"命令 对象文件"。

示例一: 执行 ID 为 402,使用 rm -f 命令删除文件/etc/pki/ca-trust/extracted/pem/email-ca-bundle.pem。

402@rm -f @/etc/pki/ca-trust/extracted/pem/email-ca-bundle.pem

示例二: 执行 ID 为 215, 使用 touch 命令创建文件/etc/cron.allow。

215@touch @/etc/cron.allow

示例三: 执行 ID 为 214, 使用 chown 命令将文件/etc/at.allow 的属主改为 root:root。

214@chown root:root @/etc/at.allow

示例四: 执行 ID 为 214,使用 chmod 命令去除文件/etc/at.allow 属主所在群组及其他非属主用户的 rwx 权限。

214@chmod og-rwx @/etc/at.allow

3.2 加固生效

完成修改 usr-security.conf 文件后,请运行如下命令使新添加的配置生效。

systemctl restart openEuler-security.service

2020-03-26 33

4 SELinux 配置

概述

自由访问控制 DAC(Discretionary Access Control)基于用户、组和其他权限,决定一个资源是否能被访问的因素是某个资源是否拥有对应用户的权限,它不能使系统管理员创建全面和细粒度的安全策略。SELinux(Security-Enhanced Linux)是 Linux 内核的一个模块,也是 Linux 的一个安全子系统。SELinux 的实现了强制访问控制 MAC(Mandatory Access Control),每个进程和系统资源都有一个特殊的安全标签,资源能否被访问除了 DAC 规定的原则外,还需要判断每一类进程是否拥有对某一类资源的访问权限。

openEuler 默认使用 SELinux 提升系统安全性。SELinux 分为三种模式:

- permissive: SELinux 仅打印告警而不强制执行。
- enforcing: SELinux 安全策略被强制执行。
- disabled: 不加载 SELinux 安全策略。

配置说明

openEuler 默认开启 SELinux,且默认模式为 enforcing,用户可以通过修改 /etc/selinux/config 中配置项 SELINUX 的值变更 SELinux 模式。

• 关闭 SELinux 策略的配置如下:

SELINUX=disabled

• 使用 permissive 策略的配置如下:

SELINUX=permissive

□说明

disabled 与另两种模式切换时需重启系统生效。

reboot

SELinux 相关命令

● 查询 SELinux 模式。例如下述查询的 SELinux 模式为 Permissive:

getenforce

Permissive

• 设置 SELinux 模式, 0 表示 permissive 模式, 1 表示 enforcing 模式, 例如设置为 enforcing 模式的命令如下。该命令不能设置 disabled 模式, 且系统重启后, 恢复 到/etc/selinux/config 中设置的模式。

setenforce 1

● 查询运行 SELinux 的系统状态。SELinux status 表示 SELinux 的状态,enabled 表示启用 SELinux,disabled 表示关闭 SELinux。Current mode 表示 SELinux 当前的安全策略。

sestatus

SELinux status: enabled

SELinuxfs mount: /sys/fs/selinux
SELinux root directory: /etc/selinux
Loaded policy name: targeted
Current mode: enforcing
Mode from config file: enforcing
Policy MLS status: enabled
Policy deny unknown status: allowed

Memory protection checking: actual (secure)

Max kernel policy version: 31

2020-03-26 35

5 附录

介绍文件权限的含义和 umask 值的含义。

- 5.1 文件和目录权限含义
- 5.2 umask 值含义

5.1 文件和目录权限含义

Linux 系统中文件和目录权限用于限定谁能通过何种方式对文件和目录进行访问和操作。文件和目录的访问权限分为只读,只写和可执行三种。

有三种不同类型的用户可对文件和目录进行访问:

- 文件所有者:文件的创建者。
- 同组用户:与文件所有者在同一个属组的用户。
- 其他用户:与文件所有者不在同一个属组的用户。

文件和目录的权限含义通过以下例子说明:

假设/usr/src 的权限为 755,将每位数字转化为二进制后为: 111101101,含义如下:

- 左侧三个 bit 位 111 表示文件所有者的权限依次为:可读、可写、可执行。
- 中间三个 bit 位 101 表示同组用户的权限依次为:可读、不可写、可执行。
- 右侧三个 bit 位 101 表示其他用户的权限依次为:可读、不可写、可执行。

5.2 umask 值含义

当用户新创建文件或目录时,该文件或目录具有一个缺省权限。该缺省权限由 umask 值来指定。

umask 值代表的是权限的"补码",即用缺省最大权限值减去 umask 值得到实际权限值。文件的缺省最大权限为可读可写,目录的缺省最大权限为可读可写可执行。即一个文件的实际缺省权限为 666 减去 umask 值。目录的实际缺省权限为 777 减去 umask 值。

2020-03-26 36