# **Image**

Además de las características nativas de img, soporte de carga perezosa, marcador de posición personalizado y fallo de carga, etc.

#### Uso básico

:::demo Indica cómo se debe cambiar el tamaño de la imagen para que se ajuste a su contenedor por ajuste, igual que el ajuste de objeto nativo. object-fit.

```
<div class="demo-image">
  <div class="block" v-for="fit in fits" :key="fit">
   <span class="demonstration">{{ fit }}</span>
   <el-image
     style="width: 100px; height: 100px"
     :src="url"
     :fit="fit"></el-image>
  </div>
</div>
<script>
 export default {
   data() {
        fits: ['fill', 'contain', 'cover', 'none', 'scale-down'],
'https://fuss10.elemecdn.com/e/5d/4a731a90594a4af544c0c25941171jpeg.jpeg'
    }
 }
</script>
```

:::

### Placeholder

:::demo Personalice el placeholder del contenido mientras la imagen aun no ha sido cargada vía slot = placeholder

```
</div>
</div>
<script>
    export default {
        data() {
            return {
                 src: 'https://cube.elemecdn.com/6/94/4d3ea53c084bad6931a56d5158a48jpeg.jpeg'
            }
        }
     }
     </script>
```

:::

### Fallo de carga

:::demo Personalice el contenido cuando ocurra algún error al cargar la imagen vía slot = error

...

#### **Lazy Load**

:::demo Use lazy load vía lazy = true . La imagen se cargará hasta que se desplace a la vista cuando esté configurada. Puede indicar el contenedor de scroll que añade el oyente de scroll vía scroll-container . Si no está definido, será el contenedor padre más cercano cuya propiedad overflow es auto o scroll.

```
<div class="demo-image__lazy">
    <el-image v-for="url in urls" :key="url" :src="url" lazy></el-image>
    </div>

<script>
    export default {
        data() {
          return {
                urls: [
```

```
'https://fuss10.elemecdn.com/a/3f/3302e58f9a181d2509f3dc0fa68b0jpeg.jpeg',
    'https://fuss10.elemecdn.com/1/34/19aa98b1fcb2781c4fba33d850549jpeg.jpeg',
    'https://fuss10.elemecdn.com/0/6f/e35ff375812e6b0020b6b4e8f9583jpeg.jpeg',
    'https://fuss10.elemecdn.com/9/bb/e27858e973f5d7d3904835f46abbdjpeg.jpeg',
    'https://fuss10.elemecdn.com/d/e6/c4d93a3805b3ce3f323f7974e6f78jpeg.jpeg',
    'https://fuss10.elemecdn.com/3/28/bbf893f792f03a54408b3b7a7ebf0jpeg.jpeg',
    'https://fuss10.elemecdn.com/2/11/6535bcfb26e4c79b48ddde44f4b6fjpeg.jpeg'
]
}
}

    'script>
```

:::

## Vista previa de la imagen

:::demo permitir una vista previa grande de la imagen configurando la prop previewSrcList .

```
<div class="demo-image preview">
 <el-image
   style="width: 100px; height: 100px"
   :src="url"
   :preview-src-list="srcList">
 </el-image>
</div>
<script>
 export default {
   data() {
     return {
       url:
'https://fuss10.elemecdn.com/e/5d/4a731a90594a4af544c0c25941171jpeg.jpeg',
       srcList: [
          'https://fuss10.elemecdn.com/8/27/f01c15bb73e1ef3793e64e6b7bbccjpeg.jpeg',
          'https://fuss10.elemecdn.com/1/8e/aeffeb4de74e2fde4bd74fc7b4486jpeg.jpeg'
      }
   }
 }
</script>
```

:::

#### **Atributos**

Atributo	Descripción	Tipo	Valores aceptados	Por defecto
src	origen de la imagen, igual que en nativo	string	_	-

fit	Indica como la imagen debe adaptarse al contenedor, lo mismo que <u>object-fit</u>	string	fill / contain / cover / none / scale-down	-
alt	alt nativo	string	-	-
referrer- policy	referrerPolicy nativo	string	-	-
lazy	si se usara lazy load	boolean	_	false
scroll- container	El contenedor para añadir el scroll listener cuando se utiliza lazy load	string / HTMLElement	_	El contenedor padre más cercano cuya propiedad de desbordamiento es auto o scroll
preview- src-list	permitir una vista previa grande de la imagen	Array	_	-
z-index	establecer el z-index de la vista previa de la imagen	Number	_	2000

## **Eventos**

Nombre del evento	Descripción	Parámetros
load	Igual que el load nativo	(e: Event)
error	Igual que el error nativo	(e: Error)

# Slots

Nombre del slot	Descripción	
placeholder	Se activa cuando la imagen se carga	
error	Se activa cuando la carga de la imagen falla	