
- 本文档由VisualCrew/小组耗时两年翻译,并保持与最新版同步。
- 如发现翻译不当或有其他问题可以通过以下方式联系译者:
 - 邮箱: <u>zhang tianxu@sina.com</u>
 - QQ群: <u>D3.js</u>:437278817, <u>大数据可视化</u>: 436442115
- API使用方法可参考: https://github.com/tianxuzhang/d3-api-demo

D3的轴组件(axis component)自动展示比例尺参照的线。这使得你可以专注于展示数据,而轴组件需要关心绘制坐标轴和刻度标记的繁琐任务。



Axis

轴组件设计来和D3的定量(quantitative),时间(time)和序数比例尺(ordinal)一起使用。

d3.svg.axis()

创建一个默认的轴。

axis(selection)

将轴应用到选择器和过渡上。选择必须包含 svg 或者 g 元素。例如:

```
d3.select("body").append("svg")
    .attr("class", "axis")
    .attr("width", 1440)
    .attr("height", 30)
.append("g")
```

```
.attr("transform", "translate(0,30)")
.call(axis);
```

axis.scale([scale])

如果指定了 scale 参数则设置刻度尺,并返回轴。如果未指定 scale 参数,将返回当前的刻度尺,默认为线性刻度。

axis.orient([orientation])

如果指定了方向 orientation 参数则设置方向 ,并返回轴。如果未指定 orientation 参数,将返回当前的刻度尺,默认为 "bottom" 。支持下面几种方向:

- "top" -刻度位于横轴域路径上面
- "bottom" -刻度位于横轴域路径下面
- "left" -刻度位于纵轴域路径左边
- "right" -刻度位于纵轴域路径右边

如果指定的方向是不支持的值之一,该轴将恢复为默认的方向。改变方向将影响刻度和它们的标签相对于轴路径的的位置,但不改变该轴本身的位置;为了改变轴相对于基址图的位置,可以指定 g 元素上的 <u>transform</u> 变换属性。

axis.ticks([arguments...])

如果指定了 *arguments* 参数,存储指定的参数为之后来用生成刻度并返回轴。参数之后会传递给<u>scale.ticks</u>生成刻度值 (除非刻度值通过明确地指定<u>axis.tickValues</u>)。参数将传递给比例尺的tickFormat方法用来生成默认的刻度格式。如果没有指定参数,返回当前的刻度参数,默认是[10]。

合适的参数取决于关联的比例尺:对于<u>线性比例尺</u>,你可以指定刻度数为 axis.ticks(20);对于<u>对数比例尺</u>你可以指定数量和刻度格式;对于<u>时间比例尺</u>,时间间隔例如 axis.ticks(d3.time.minutes, 15) 可能更合适。

axis.tickValues([values])

如果指定了 values 数组,指定的数值 将用于刻度,而不是使用使用比例尺的自动刻度生成器。如果 values 是 null ,清空任何预先设定的明确的刻度值,回到原来比例尺的生成器。如果没有指定 values ,返回当前设定的刻度值,默认是 null 。例如,为了生成刻度为指定的值:

```
var xAxis = d3.svg.axis()
    .scale(x)
    .tickValues([1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]);
```

明确地刻度值优先于通过使用 <u>axis.ticks</u> 设置刻度参数。但是,任何的参数都仍然传递给比例尺的 <u>tickFormat</u> 函数,如果一个刻度格式也没设置;这样,它可以有效的设置axis.ticks和axis.tickValues。

axis.tickSize([inner, outer])

如果指定了 inner 和 outer ,设置内部和外部刻度尺寸为指定的值并返回轴。如果 inner 和 outer 没有指定,返回当前的内部刻度尺寸,默认是6。

axis.innerTickSize([size])

如果指定了 size ,设置内部刻度尺寸为指定的值并返回轴。如果没有指定 size ,返回当前的内部刻度尺寸,默认是 6。内部刻度尺寸控制刻度线的长度,从轴的原生位置偏移。

axis.outerTickSize([size])

如果指定了 size ,设置外部刻度尺寸为指定的值,并返回轴。如果没有指定 size ,返回当前的外部刻度尺寸,默认是 6。外部刻度尺寸控制域路径末尾的平方长度,从轴的原生位置偏移。这样,因此,"外刻度"实际上不是刻度但是域路径的一部分,并且它们的位置由相关的比例尺的域范围来确定。这样,外刻度可能与第一个或最后内部刻度重叠。外刻度尺寸0的禁止域路径的平方端,而不是产生一条直线。

axis.tickPadding([padding])

如果指定填充边距 padding,设置填充边距的指定值并返回对应的轴。如果没有指定填充边距 padding,返回当前默认填充边距 (默认为3像素)。

axis.tickFormat([format])

如果指定格式 format,格式设置为指定的函数并返回axis。如果没有指定格式 format,返回当前格式函数,默认为空。空格式表示应该使用比例尺的默认格式器,此格式通过调用<u>scale.tickFormat</u>产生。在这种情况下,<u>ticks</u>指定的参数同样传递给scale.tickFormat方法。

查看d3.format创建格式的帮助。例如, axis.tickFormat(d3.format(.0f")) 将通过逗号分组干位显示一个整数。首先定义格式器: var commasFormatter = d3.format(",.0f") 可以让你把它作为你的数据的函数,例如,在comma-grouped整数前添加"\$"符号: .tickFormat(function(d) { return "\$" + commasFormatter(d); })。

注意:对于对数比例尺,刻度的数值不能自定义;然而,刻度的数值标签**可以**通过<u>ticks</u>自定义。同样,对数比例尺刻度的格式器通常是通过ticks而不是tickFormat指定,以保持默认标签隐藏(label-hiding)行为。

本文参与	人员	组织	时间
翻译(axis.scale、axis.orient)	小屁孩	-	20140425 21:40:39
翻译(axis.tickPadding、axis.tickFormat)	WeiFei365	<u>VisualCrew小组</u>	2014-11-29 17:03:41
翻译(其余)、校对	<u>大傻</u>	VisualCrew/小组	2014-11-29 16:56:20
校对/排版/案例补充	<u>liang42hao</u>	VisualCrew/小组	2016-03-02T20:16:32Z