- 本文档由VisualCrew小组耗时两年翻译,并保持与最新版同步。
- 如发现翻译不当或有其他问题可以通过以下方式联系译者:
 - 邮箱: zhang tianxu@sina.com
 - QQ群: <u>D3.is</u>:437278817, <u>大数据可视化</u>: 436442115
- API使用方法可参考: https://github.com/tianxuzhang/d3-api-demo

D3的**时间比例尺(Time scale)**是<u>d3.scale.linear</u>比例尺的扩展,使用Javascript的<u>Date</u>对象作为其输入域(domain)。因此,不同于普通的线性比例尺(linear scale),domain的值会被强制转为时间类型而非数字类型;同样的,反函数(<u>invert</u>)返回的是一个时间类型。最方便的是,time scale同样提供了基于<u>time intervals</u>的合适的打点器(<u>ticks</u>),解除了为任何基于时间的域生成轴的痛苦。

<u>d3.time.scale</u>返回的是一个比例尺对象,同时也是一个函数。你可以像任何函数一样引用它,同时它有额外的方法可以改变它的行为。如D3的其它类一样,scale对象也可以链式调用方法,setter方法返回scale对象本身,可以用一个简洁的声明中引用多个setters。

d3.time.scale()

使用默认的域和范围来构建一个新的时间比例尺; 默认以本地时间配置ticks和tick format。

d3.time.scale.utc()

使用默认的域和范围来构建一个新的时间比例尺; 默认以UTC时间配置ticks和tick format。

scale(x)

给定输入域内的时间x,返回相应输出范围的值;

scale.invert(y)

对输出范围y内的值,返回相应的输入域x内的时间对象。这个用于从rang到domain的反向映射。对于输出域range内的y值,scale(scale.invert(y)) 等于 y; 同样,对于输入域domain内的时间对象x,scale.invert(scale(x)) 等于 x。这种反向操作符在交互时非常有用,例如,鼠标移动时,计算出鼠标当前位置相对应的输入域的时间。

scale.domain([dates])

如果设置了参数dates ,则把scale的输入域domain设置为dates数组,该数组必须包含两个及以上的时间对象。如果数组里的元素不是时间对象,将被强制转换为时间对象;这个强制转换在比例尺被引用时发生。如果没有设置参数dates ,则返回scale的当前的输入域domain。通常来说,时间比例尺虽然在输入域domain里只有两个时间对象,但你可以为polylinear 比例尺设置多于两个的时间对象,这样的话,必须在输出范围中设置相同数量的数值。

scale.nice([interval[, step]])

scale.nice([count])

扩展域使得开始和结束于很好的整数值,当由指定的时间间隔(<u>time interval</u>)和可选参数阶数step。作为替代方案,指定一个明确的时间间隔,一个数字count 可以被指定,并且在时间间隔将自动被选择为与<u>scale.ticks</u>一致。如果未指定计数count,则默认为10。

这个方法通常扩展比例尺的域,可能只扩展边界到最接近的整数值。Nicing是有用的,如果域是从数据计算的并可以是不规则的。例如,对于域[2009-07-13T00:02, 2009-07-13T23:48]优化域是[2009-07-13, 2009-07-14]。如果域有多于两个值,优化将只影响域的第一个和最后一个值。

scale.range([values])

如果设置了参数values,则把scale的输出域range设置为values数组,该数组必须包含两及以上的数值,以匹配输入域 domain。values数组里的元素不需要一定是数字类型,任何支持下面的interpolator的数据类型都可以。但是,invert 操作符需要数字类型的输出域。如果没有设置参数values,则返回scale的当前输出域。

scale.rangeRound([values])

设置scale的输出域range为指定的values数组,同时设置了scale的interpolator为d3.interpolateRound。如果比例尺输出的值应该是整数时,这是一个便捷的方法,可以有效地避免平滑处理工件。也可以在引用比例尺应用之后手动四舍五入输出的值。

scale.interpolate([factory])

如果设置了参数factory,则将scale的输出插值器设置为factory。默认的插值器工厂为d3.interpolate,将标准化的[0,1] 范围内的输入域参数t,映射到相应的输出域range内的数值。插值器工厂将为输出范围内的相邻的每对数值构造插值器。

scale.clamp([boolean])

如果设置了参数boolean(布尔值),则相应地开启或者关闭clamping。默认情况下,clamping是关闭的,如果一个超出了输入域的值被传递给了比例尺,则比例尺将通过线性推断,可能会返回一个输出范围之外的数值。以默认的 [0,1]输入域和输出域为例,输入数值2将返回输出数值2。如果clamping开启,标准化的输入域参数t会被限定在输出域 [0,1]内,这样比例尺返回的值永远都在输出域内。如果boolean没有设置,返回的是比例尺是否限定当前数值到输出范围内。

- # scale.ticks([interval[, step]])
- # scale.ticks([count])

返回比例尺输入域的代表性时间。返回的打点tick时间,它们有相同间距(模式不标准的时间间隔,比如月份和闰年)、包含可读性的数值(比如午夜),以及确保在输入域范围之内。刻度常被用在显示参考线、刻度标记,与视觉化的数据一起使用时。

如果参数count是一个数字,将返回大约count数量的刻度。如果未设置参数count,默认设置为10。count只是一个提示,根据输入域domain,比例尺可能会返回更多或更少的数值。如果设置了参数时间间隔(<u>time interval</u>) ,那么将会引用time interval的值域函数(<u>range function</u>) ,同时传递可选参数step,以生成刻度。比如,生成默认的10个刻度:

```
scale.ticks(10);
```

或者,以15分钟为间隔生成ticks:

```
scale.ticks(d3.time.minute, 15);
```

注意: 对于UTC比例尺,使用相应的UTC输出范围方法(比如, d3.time.minute.utc)。

以下时间间隔被视为自动ticks:

- 1-, 5-, 15- 和 30-<u>second</u>.
- 1-, 5-, 15- 和 30-<u>minute</u>.
- 1-, 3-, 6- 和 12-<u>hour</u>.
- 1-和2-<u>day</u>.
- 1-<u>week</u>.
- 1- 和 3-<u>month</u>.
- 1-<u>year</u>.

这一组时间间隔是稍微有点随意的,并且额外的值也会在未来会被加上。

scale.tickFormat()

返回一个可以显示刻度值的世时间格式化函数。参数count应该和用于生成刻度值的数量一致。你不用必须使用比例尺内建的刻度格式,但它会根据输入域的时间自动计算相应的结果。 比如以下时间格式:

- %Y-年分界,如"2011".
- %B 月分界,如"February".
- %b %d 星期分界,如"Feb 06".
- %a %d 日期分界,如"Mon 07".
- %I %p 小时分界,如"01 AM".
- %I:%M 分钟分界,如"01:23".
- :%S 秒分界,如":45".
- .%L 毫秒分界,如".012".

使用多重时间格式,默认的时间格式为每个时间间隔提供局部和全局环境。例如,为显示[11 PM, Mon 07, 01 AM],刻度格式器可以同时展现小时和日期信息--而非只有小时。如果你喜欢用单一的时间格式器(d3.time.format),你可以一直使用你自己定义的多比例尺时间格式(custom multi-scale time format)。

scale.copy()

返回当前time scale的完整副本。所有对当前世家比例尺的改变都不会改变返回的副本,反之亦然。

本文参与	人员	组织	时间
翻译	何凯琳	<u>VisualCrew小组</u>	20141124
校对/排版	<u>大傻</u>	<u>VisualCrew小组</u>	20141129
	<u>liang42hao</u>	<u>VisualCrew/小组</u>	2016-04-05 13:44:32