# scrcpy (v1.19)

Esta aplicação fornece exibição e controle de dispositivos Android conectados via USB (ou <u>via TCP/IP</u>). Não requer nenhum acesso *root*. Funciona em *GNU/Linux, Windows* e *macOS*.



#### Foco em:

- leveza (nativo, mostra apenas a tela do dispositivo)
- performance (30~60fps)
- qualidade (1920×1080 ou acima)
- baixa latência (35~70ms)
- baixo tempo de inicialização (~1 segundo para mostrar a primeira imagem)
- não intrusivo (nada é deixado instalado no dispositivo)

# Requisitos

O dispositivo Android requer pelo menos a API 21 (Android 5.0).

Tenha certeza de ter ativado a depuração adb no(s) seu(s) dispositivo(s).

Em alguns dispositivos, você também precisa ativar uma opção adicional para controlá-lo usando teclado e mouse.

# Obter o app

### Sumário

- Linux: apt install scrcpy
- Windows: [baixar][direct-win64]
- macOS: brew install scrcpy

Compilar pelos arquivos fontes: <u>BUILD</u> (<u>processo simplificado</u>)

### Linux

No Debian (testing e sid por enquanto) e Ubuntu (20.04):

```
apt install scrcpy
```

Um pacote **Snap** está disponível: **scrcpy** .

Para Fedora, um pacote COPR está disponível: scrcpy.

Para Arch Linux, um pacote AUR está disponível: scropy .

Para Gentoo, uma Ebuild está disponível: <a href="mailto:scrcpy/">scrcpy/</a>.

Você também pode compilar o app manualmente (processo simplificado).

## Windows

todas as dependencias (incluindo anb ) esta disponivel:  • README  Também está disponível em Chocolatey:  choco install screpy choco install screpy choco install screpy choco install adb  # se você ainda não o tem  ACSC 1.24  Arch Linux 210  ACSC 1.24  Arch Linux 210  Arch 1.24  Arch Linux 22 i686 1.24  Arch Linux 32 pentium4 1.24  Arch Linux 32 pentium4 1.24  Arch Linux 32 pentium4 1.27  Arch Linux 32 pentium4 1.27  Arch Linux 32 pentium4 1.27  Arch Linux ARM aarch64 1.24  Debian 11 Backports 1.23  Debian 11 1.17  Debian 11 Backports 1.23  Debian 11 Backports 1.23  Debian 11 Backports 1.24  Devian 4.0 1.17  Devian Unstable 1.24  Manjaro Stable 1.24  Homebrew 1.24  Kali Linux RM and 1.24  Kali Linux RM 20  Arch Linux MX-19  Arch Linux	Para Windows, por simplicidade, um arquivo pré-compilado com	Packaging s	Packaging status	
Também está disponível em Chocolatey:  ALT Linux p9 1.16 ALT Linux p9 1.16 ALT Linux p10 1.21 ALT Sivyphus 1.21 ACT Linux p10 1.21 ALT Sivyphus 1.21 ACT Linux p10 1.21 ACT Linux p10 1.21 ACT Linux p10 1.21 ALT Sivyphus 1.21 ACT Linux p10 1.21 ACT Linu	todas as dependências (incluindo adb ) está disponível:			
Também está disponível em Chocolatey:  choco install scropy choco install scropy choco install adb # se você ainda não o tem  Eno Scoop:  ACT Linux p10  ALT Sisyphus 1.21  AOSC 1.24  Eno Scoop:  Arch 1.24  Arch Linux 32 i686 1.24  Arch Linux 32 i686 1.24  Arch Linux ARM aarch64 1.24  Debian 11 1.17  Debian 11 Backports 1.23  Debian 12 1.24  Debian 11 Backports 1.23  Debian 12 1.24  Debian Unstable 1.24  Devuan 4.0 1.17  Devuan Unstable 1.24  Devuan Unstable 1.24  Devuan Unstable 1.24  Está também disponível em MacPorts, que prepara o adb para vocè:  sudo port install scropy  Você também pode compilar o app manualmente.  Executar  Concete um dispositivo Android e execute:  MacPorts 1.24  Manjaro Testing 1.24  Manjaro Testing 1.24  Manjaro Unstable 1.24  MSC Stable 2.11  ARCH Linux p10  Arch Linux ARM aarch64 1.24  Debian 11 Backports 1.23  Debian 12 1.17  Devuan Unstable 1.24  Devuan 4.0 1.17  Devuan Unstable 1.24  Devuan Unstable 1.24  Está também disponivel em MacPorts, que prepara o adb para vocè:  Sudo port install scropy  LiGurOS stable 1.24  Manjaro Stable 1.24  Manjaro Testing 1.24  MS Linux MX-17  AN Linux MX-17  AN Linux MX-17  Inixpkgs stable 21.05  Inixpkgs unstable 1.24  OpenMandriva 4.1  OpenMandriva 4.2  Init 1.21  OpenMandriva 4.2  Init 1.21  OpenMandriva 4.2	• README			
choco install screpy choco install adb # se você ainda não o tem  AUT Sisyphus 1.21  ALT Sisyphus 1.21  ANSC 1.24  Arch Linux 32 i686 1.24  Arch Linux 32 i686 1.24  Arch Linux 32 i686 1.24  Arch Linux 32 pentium4 1.24  Arch Linux 32 pentium4 1.24  Arch Linux 32 pentium4 1.24  Arch Linux ARM aarch64 1.24  Arch Linux ARM aarch64 1.24  Arch Linux ARM aarch64 1.24  Debian 11 1.17  Debian 11 Backports 1.23  Debian 11 Backports 1.23  Debian 11 Backports 1.24  Devuan 4.0 1.17  Devuan Unstable 1.24  Devuan Unstable 1.24  Devuan Unstable 1.24  FreeBSO Ports 1.9  FreeBSO Ports 1.9  FreeBSO Ports 1.9  Executar  Concete um dispositivo Android e execute:  Marjaro Stable 1.24  Manjaro Stable 1.24  Manjaro Testing 1.24  Manjaro Stable 2.05  Manjaro				
choce install acrepy choce Install adb # se você ainda não o tem  Eno Scoog:  Eno Scoog:  Arch Linux 32 i686 1.24  Arch Linux 32 i686 1.24  Arch Linux 32 pentium4 1.24  Arch Linux 32 pentium4 1.24  Arch Linux 32 pentium4 1.24  Arch Linux ARM aarch64 1.24  Debian 11 1.17  Debian 11 1.17  Debian 12 1.24  Debian 11 1.17  Debian 12 1.24  Debian Unstable 1.24  FreeBSD Ports 1.29  FreeBSD Ports 1.29  FreeBSD Ports 1.29  FreeBSD Ports 1.24  Kall Linux Rolling 1.24  Manjaro Stable 1.24  Manjaro Stable 1.24  Manjaro Testing 1.24  Manjaro Stable 2.1.11  MX Linux MX-17  nixpkgs stable 21.05  nixpkgs stable 21.05  nixpkgs stable 21.05  nixpkgs stable 21.05  nixpkgs unstable 1.24  OpenMandriva 4.1  OpenMandriva 4.2  Debian 11  Arch Linux Arch Linux Arch 1.24  Arch Linux A	lambem esta disponivei em <u>Chocolatey</u> .		2120	
Eno Scoop:  Eno Scoop:  Arch Linux 32 i686 1.24 Arch Linux 32 pentium4 1.24 Arch Linux ARM aarch64 1.24 Debian 11 1.17 Debian Unstable 1.24 Funtoo 1.4 Funtoo 1.4 Funtoo 1.4 1.24 Funcor 1.25 Funcor 1.26 Funcor 1.26 Funcor 1.26 Funcor 1.27 Funcor 1	share install commu			
E no Scoog:  AOSC  1.24  Arch Linux 32 i686 1.24  Arch Linux 32 i686 1.24  Arch Linux 32 i686 1.24  Arch Linux ARM aarch64 1.24  Debian 11 1.17  Debian 11 Backports 1.23  Debian 12 1.24  Debian 11 Backports 1.23  Debian 12 1.24  Debian 11 Backports 1.24  Devuan 4.0 1.17  Devuan Unstable 1.24  Devuan U				
E no Scoop:  Arch Linux 32 i686 1.24  Arch Linux 32 i686 1.24  Arch Linux 32 i686 1.24  Arch Linux ARM aarch64 1.24  Debian 11 1.17  Debian 11 Backports 1.23  A aplicação está disponível em Homebrew Apenas instale-a:  Debian 12 1.24  Debian 11 Backports 1.23  Debian 12 1.24  Debian Unstable 1.24  Devuan 4.0 1.17  Devuan Unstable 1.24  Devuan Unstable 1.24  Poevan Unstable 1.24  Brew install android-platform-tools 6 FreeBSD Ports 1.24  Está também disponível em MacPorts, que prepara o adb para você:  Ali Linux Rolling 1.24  Kali Linux Rolling 1.24  LiGurOS stable 1.24  LiGurOS develop 1.24  Manjaro Testing 1.24  Manjaro Unstable 1.24  Manjaro Unstable 1.24  Manjaro Unstable 1.24  Manjaro Testing 1.24  Manjaro Testing 1.24  Manjaro Testing 1.24  Manjaro Unstable 1.24  Manjaro Testing 1.24  Manjaro Unstable 1.24	choos install day   so voca alina has a com	0.110.71 2.5		
Arch Linux 32 i686 1.24  Arch Linux 32 pentium4 1.24  Arch Linux ARM aarch64 1.24  Debian 11 1.17  Debian 11 1 1.17  Debian 11 1 1.17  Debian 11 1 Backports 1.23  Debian 12 1.24  Debian Unstable 1.24  Devuan 4.0 1.17  Devuan Hontable 1.24  Devuan Unstable 1.24  FreeBSD Ports 1.9  FreeBSD Ports 1.9  FreeBSD Ports 1.9  FreeBSD Ports 1.24  Está também disponivel em MacPorts, que prepara o adb para você:  Kali Linux Rolling 1.24  MacPorts 1.24  Executar  Conecte um dispositivo Android e execute:  Mercy  Arch Linux ARM aarch64 1.24  Debian 11 1.17  Debian 11 Backports 1.23  Debian 12 1.24  Devuan 4.0 1.17  Devuan 4.0 1.17  Devuan Hontable 1.24  Funtoo 1.4 1.24  Funtoo 1.4 1.24  Funtoo 1.4 1.24  Funtoo 1.4 1.24  Gentoo 1.24  Homebrew 1.24  Kali Linux Rolling 1.24  Kali Linux Rolling 1.24  MacPorts 1.24  Manjaro Stable 1.24  Manjaro Testing 1.24  Manjaro Testing 1.24  Manjaro Testing 1.24  Manjaro Testing 1.24  MSYS2 mingw 1.24  MSYS2 mingw 1.24  MSYS2 mingw 1.24  MSYS2 mingw 1.24  MX Linux MX-17 1.12.1  MX Linux MX-17 1.12.1  MX Linux MX-17 1.12.1  Axinykgs stable 21.05 1.17  nixpkgs stable 21.05 1.24  nixpkgs stable 22.05 1.24  nixpkgs stable 22.05  1.24  Nixpkgs stable 22.05  1.24  Nixpkgs stable 22.05  1.24  Nixpkgs stable 22.05  1.24  Nixpkgs stable 22.05  1.24  Nixpkgs stable 22.05  1.24  Nixpkgs stable 22.05  1.24  Nixpkgs stable 22.05  1.24  Nixpkgs stable 22.05  1.24  Nixpkgs stable 22.05  1.24  Nixpkgs stable 22.05  1.24  Nixpkgs stable 22.05  1.24  Nixpkgs stable 22.05  1.24  Nixpkgs stable 22.05	E no <u>Scoop</u> :	7.000		
Arch Linux 32 pentium4 Arch Linux ARM aarch64 1.24 Debian 11 I.17 Debian 11 I.17 Debian 11 Backports 1.24 Debian Unstable 1.24 Devuan 4.0 1.17 Devuan Unstable 1.24 Devuan Unstable 1.24 Functo 1.4 Gentoo DPorts 1.9 FreeBSD Ports 1.24 Functo 1.4 Gentoo 1.24 Kali Linux Rolling 1.24 Ka	<del></del> -	7 11 01 1		
Arch Linux ARM aarch64 AUR AUR AUR AUR AUR AUR Chocolatey 1.24 Debian 11 1.17 Debian 11 Backports Debian 12 1.24 Debian 12 1.24 Debian 12 1.24 Debian 11 Backports Debian 12 1.24 Debian Unstable 1.24 Devuan 4.0 1.17 Devuan Unstable 1.24 Devian Unstable Devian Unstable Devian Unstable 1.24 Manjaro Isale 1.24 Manjaro Stable 1.24 Manjaro Stable Manjaro Testing 1.24 Manjaro Testing 1.24 Manjaro Unstable 1.24 Manjaro Testing 1.24 Manjaro Testing 1.24 Manjaro Testing 1.24 Manjaro Unstable 1.24 Devian Unstable 1.24 Manjaro Testing 1	scoop install scrcpy			
Você também pode compilar o app manualmente.  MacOS  A aplicação está disponível em Homebrew. Apenas instale-a:  brew install scropy  Debian 11 Backports Debian 12 1.24  Debian Unstable Devuan 4.0 1.17  Devuan Unstable 1.24  Você precisa do adb , acessível pelo seu PATH . Se você ainda não o tem:  FreeBSD Ports Devuan Unstable 1.24  Brew install android-platform-tools  Está também disponivel em MacPorts, que prepara o adb para você:  Sudo port install scropy  Você também pode compilar o app manualmente.  Executar  Conecte um dispositivo Android e execute:  Manjaro Testing Manjaro Tes	scoop install adb # se você ainda não o tem			
Você também pode compilar o app manualmente.    Chocolatey   1.24				
macOS  A aplicação está disponível em Homebrew, Apenas instale-a:  Debian 11 Backports 1.23  Debian 12 1.24  Debian 12 1.24  Debian 12 1.24  Debian 12 1.24  Debian Unstable 1.24  Devuan 4.0 1.17  Devuan Unstable 1.24  Está também disponível em MacPorts, que prepara o adb para você:  Está também disponível em MacPorts, que prepara o adb para você:  Kali Linux Rolling 1.24  Kali Linux Rolling 1.24  Kali Linux Rolling 1.24  LiGurOS develop 1.24  MacPorts 1.24  MacPorts 1.24  Manjaro Stable 1.24  Manjaro Testing 1.24  Manjaro Testing 1.24  Manjaro Unstable 1.24  Manjaro Unstable 1.24  MSYS2 mingw 1.24  MX Linux MX-17 1.12.1  MX Linux MX-17 1.12.1  Também aceita argumentos de linha de comando, listados por:  nixpkgs stable 21.05 1.17  nixpkgs stable 21.05 1.24  nixpkgs unstable 1.24  OpenMandriva 4.1 1.12.1  OpenMandriva 4.2 1.17	Você também pode <u>compilar o app manualmente</u> .	71011		
A aplicação está disponível em Homebrew. Apenas instale-a:  Debian 11 Backports  Debian 12 1.24  Debian 12 1.24  Debian 12 1.24  Debian Unstable 1.24  Devuan 4.0 1.17  Devuan Unstable 1.24  Você precisa do adb , acessível pelo seu PATH . Se você ainda não o tem:  FreeBSD Ports 1.24  brew install android-platform-tools  Está também disponivel em MacPorts, que prepara o adb para você:  Sudo port install screpy  Você também pode compilar o app manualmente.  Executar  Conecte um dispositivo Android e execute:  Manjaro Unstable  MacPorts  MacPorts  Manjaro Unstable  1.24  Manjaro Unstable  MacPorts  Manjaro Unstable  MacPorts  Manjaro Unstable  MacPorts  Manjaro Unstable  1.24  Manjaro Unstable  MacPorts  Manjaro Unstable  MacPorts  Manjaro Unstable  Manjaro Stable  1.24  Manjaro Unstable  Manjaro				
A aplicação está disponível em Homebrew. Apenas instale-a:    Debian 12   1.24	macOS			
brew install screpy  Debian Unstable 1.24 Devuan 4.0 1.17 Devuan Unstable 1.24 Functoo 1.4 Homebrew 1.24 Kali Linux Rolling 1.24 LiGurOS stable 1.24 LiGurOS develop 1.24 Manjaro Stable 1.24 Manjaro Testing 1.24 Manjaro Testing 1.24 Manjaro Unstable 1.24 MSYS2 mingw 1.24 MX Linux MX-17 Devian Unstable 1.24 Manjaro Stable 1.24 MSYS2 mingw 1.24 MX Linux MX-17 Devian Unstable 1.24 Manjaro Stable 1.24 Manjaro Stable 1.24 MSYS2 mingw 1.24 MX Linux MX-17 Devian Unstable 1.24 Manjaro Stable 1.24 Manjaro Stable 1.24 Miny Stable 1.24 Miny Minux Mi	A aplicação está disponível em Homebrew. Apenas instale-a:			
Devuan 4.0 1.17  Devuan 4.0 1.17  Devuan 4.0 1.17  Devuan 4.0 1.17  Devuan 4.0 1.24  Devuan 4.0 1.24  Devuan Unstable 1.24  Devuan Unstable 1.24  Funtoo 1.4 1.24  Fundoo 1.24  Homebrew 1.24  Kali Linux Rolling 1.24  LiGurOS stable 1.24  LiGurOS develop 1.24  Você também pode compilar o app manualmente.  Executar  Conecte um dispositivo Android e execute:  Mary 1.24  Manjaro Testing 1.24  Manjaro Unstable 1.24  MSYS2 mingw 1.24  MSYS2 mingw 1.24  MX Linux MX-17 1.12.1  MX Linux MX-17 1.12.1  MX Linux MX-19 1.12.1  Também aceita argumentos de linha de comando, listados por:  nixpkgs stable 21.05 1.17  nixpkgs stable 22.05 1.24  nixpkgs unstable 1.24  OpenMandriva 4.1 1.12.1  OpenMandriva 4.2 1.17		2001011 22		
Você precisa do adb , acessível pelo seu PATH . Se você ainda não o tem:    Devuan Unstable   1.24	brew install scrcpy			
Você precisa do adb , acessível pelo seu FATH . Se você ainda não o tem:  FreeBSD Ports 1.24  brew install android-platform-tools  Está também disponivel em MacPorts, que prepara o adb para você:  Sudo port install screpy  LiGurOS stable LiGurOS develop 1.24  Wocê também pode compilar o app manualmente.  Manjaro Stable LiQurOS develop 1.24  Manjaro Stable 1.24  Manjaro Unstable 1.24  Conecte um dispositivo Android e execute:  MPR 1.24  Screpy  MX Linux MX-17  MX Linux MX-17  Inixpkgs stable 21.05  nixpkgs stable 22.05  nixpkgs unstable  LiQurOS develop 1.24  Manjaro Unstable 1.24  Manjaro Unstable 1.24  MSYS2 mingw 1.24  MSYS2 mingw 1.24  MI Linux MX-17  nixpkgs stable 21.05  nixpkgs stable 22.05  1.24  nixpkgs unstable 1.24  OpenMandriva 4.1  OpenMandriva 4.1  OpenMandriva 4.2  1.17		2010011111		
tem:    FreeBSD Ports   1.24     brew install android-platform-tools   Gentoo   1.24     Está também disponivel em MacPorts, que prepara o adb para você:   Homebrew   1.24     Sudo port install screpy   LiGurOS stable   1.24     Você também pode compilar o app manualmente,   MacPorts   1.24     Executar   Manjaro Stable   1.24     Executar   Manjaro Testing   1.24     Manjaro Unstable   1.24     Manjaro Testing   1	Você precisa do adb , acessível pelo seu PATH . Se você ainda não o	D C T GGTT O T T GGD T C		
Funtoo 1.4 1.24  Bestá também disponivel em MacPorts, que prepara o adb para você:  Sudo port install scrcpy  Você também pode compilar o app manualmente.  Executar  Conecte um dispositivo Android e execute:  MacPorts  MacPorts  Manjaro Testing  Manjaro Unstable  1.24  Manjaro Unstable  Manjaro Unstable  Manjaro Unstable  1.24  Manjaro Stable  1.24  Manjaro Unstable  Manjaro Unstable  1.24  Manjaro Unstable  1.	tem:	21010		
Está também disponivel em MacPorts, que prepara o adb para você:  sudo port install scrcpy  Você também pode compilar o app manualmente.  Executar  Conecte um dispositivo Android e execute:  Marjaro Unstable scrcpy  MacPorts Manjaro Unstable Marjaro Stable Marjaro Stabl		1100202 1010		
Está também disponivel em MacPorts, que prepara o adb para você:    Sudo port install scrcpy	brew install android-platform-tools			
Está também disponivel em MacPorts, que prepara o adb para você:    Sudo port install screpy		0011000		
LiGurOS stable LiGurOS develop 1.24  Você também pode compilar o app manualmente.  MacPorts 1.24  Manjaro Stable 1.24  Manjaro Testing 1.24  Manjaro Unstable 1.24  Conecte um dispositivo Android e execute:  MPR 1.24  MSYS2 mingw 1.24  MX Linux MX-17 1.12.1  MX Linux MX-17 1.12.1  Também aceita argumentos de linha de comando, listados por:  nixpkgs stable 21.05 nixpkgs stable 21.11 nixpkgs stable 22.05 1.24  nixpkgs unstable 1.24  OpenMandriva 4.1 OpenMandriva 4.2 1.17	Está também disponivel em <u>MacPorts</u> , que prepara o adb para você:	110111001011		
Sudo port install screpy  LiGurOS develop 1.24  MacPorts 1.24  Manjaro Stable 1.24  Manjaro Testing 1.24  Manjaro Unstable 1.24  Conecte um dispositivo Android e execute:  MPR 1.24  MSYS2 mingw 1.24  MX Linux MX-17 1.12.1  MX Linux MX-17 1.12.1  MX Linux MX-19 1.12.1  Iambém aceita argumentos de linha de comando, listados por:  mixpkgs stable 21.05 1.17  mixpkgs stable 22.05 1.24  mixpkgs unstable 1.24  OpenMandriva 4.1 1.12.1  OpenMandriva 4.2 1.17		, and the same of		
Você também pode compilar o app manualmente.  Executar  Conecte um dispositivo Android e execute:  Manjaro Unstable 1.24  Manjaro Unstable 1.24  Manjaro Unstable 1.24  MSYS2 mingw 1.24  MX Linux MX-17 1.12.1  MX Linux MX-17 1.12.1  MX Linux MX-19 1.12.1  Implém aceita argumentos de linha de comando, listados por:  Inixpkgs stable 21.05  Inixpkgs stable 21.11  Inixpkgs stable 22.05  Inixpkgs unstable	sudo port install scrcpy			
Você também pode compilar o app manualmente.  Manjaro Stable 1.24  Manjaro Testing 1.24  Manjaro Unstable 1.24  Conecte um dispositivo Android e execute:  MPR 1.24  MSYS2 mingw 1.24  MSYS2 mingw 1.24  MX Linux MX-17 1.12.1  MX Linux MX-19 1.12.1  Também aceita argumentos de linha de comando, listados por:  nixpkgs stable 21.05 1.17  nixpkgs stable 21.11 1.20  nixpkgs stable 22.05 1.24  nixpkgs unstable 1.24  OpenMandriva 4.1 1.12.1  OpenMandriva 4.2 1.17				
Executar  Conecte um dispositivo Android e execute:  MPR 1.24  MSYS2 mingw 1.24  MX Linux MX-17 1.12.1  MX Linux MX-19 1.12.1  MX Linux MX-19 1.12.1  Também aceita argumentos de linha de comando, listados por:  nixpkgs stable 21.05 1.17  nixpkgs stable 21.11 1.20  nixpkgs stable 22.05 1.24  nixpkgs unstable 1.24  OpenMandriva 4.1 1.12.1  OpenMandriva 4.2 1.17	Você também pode <u>compilar o app manualmente</u> .	1 10/01 01 00		
Conecte um dispositivo Android e execute:  MPR 1.24  MSYS2 mingw 1.24  MSYS2 mingw 1.24  MX Linux MX-17 1.12.1  MX Linux MX-19 1.12.1  Iambém aceita argumentos de linha de comando, listados por:  nixpkgs stable 21.05  nixpkgs stable 21.11  nixpkgs stable 22.05  nixpkgs stable 22.05  nixpkgs unstable  OpenMandriva 4.1  OpenMandriva 4.1  OpenMandriva 4.2  OpenMandriva 4.2		-		
Conecte um dispositivo Android e execute:  MPR 1.24  MSYS2 mingw 1.24  MX Linux MX-17 1.12.1  MX Linux MX-19 1.12.1  Também aceita argumentos de linha de comando, listados por:  nixpkgs stable 21.05 1.17  nixpkgs stable 21.11 1.20  nixpkgs stable 22.05 1.24  nixpkgs unstable 1.24  OpenMandriva 4.1 1.12.1  OpenMandriva 4.2 1.17	Executar			
MSYS2 mingw 1.24  MX Linux MX-17 1.12.1  MX Linux MX-19 1.12.1  MX Linux MX-19 1.12.1  nixpkgs stable 21.05 1.17  nixpkgs stable 21.11 1.20  nixpkgs stable 22.05 1.24  nixpkgs unstable 1.24  OpenMandriva 4.1 1.12.1  OpenMandriva 4.2 1.17	Conecte um dispositivo Android e execute:	-		
MX Linux MX-17 1.12.1  MX Linux MX-19 1.12.1  Também aceita argumentos de linha de comando, listados por:  nixpkgs stable 21.05 1.17  nixpkgs stable 21.11 1.20  nixpkgs stable 22.05 1.24  nixpkgs unstable 1.24  OpenMandriva 4.1 1.12.1  OpenMandriva 4.2 1.17	'			
Também aceita argumentos de linha de comando, listados por:  scrcpyhelp  AX Linux MX-19  1.12.1  nixpkgs stable 21.05  nixpkgs stable 21.11  nixpkgs stable 22.05  1.24  nixpkgs unstable  OpenMandriva 4.1  OpenMandriva 4.2  1.17	scrcpy			
Também aceita argumentos de linha de comando, listados por:  nixpkgs stable 21.05  nixpkgs stable 21.11  1.20  nixpkgs stable 22.05  1.24  nixpkgs unstable  OpenMandriva 4.1  OpenMandriva 4.2  OpenMandriva 4.2				
roixpkgs stable 21.11 1.20 roixpkgs stable 22.05 1.24 roixpkgs unstable 1.24  OpenMandriva 4.1 1.12.1 OpenMandriva 4.2 1.17	Também aceita argumentos de linha de comando, listados por:			
rixpkgs stable 22.05 1.24  nixpkgs unstable 1.24  OpenMandriva 4.1 1.12.1  OpenMandriva 4.2 1.17				
Funcionalidades  nixpkgs unstable 1.24  OpenMandriva 4.1 1.12.1  OpenMandriva 4.2 1.17	scrcpyhelp			
Funcionalidades  OpenMandriva 4.1 1.12.1 OpenMandriva 4.2 1.17				
OpenMandriva 4.2 1.17	Funcionalidades			
ggg	Configuração de captura			
OpenMandriva Cooker 1.24	J3			

#### Reduzir tamanho

Algumas vezes, é útil espelhar um dispositivo Android em uma resolução menor para aumentar a performance.

Para limitar ambos (largura e altura) para algum valor (ex: 1024):

```
scrcpy --max-size 1024
scrcpy -m 1024 # versão curta
```

A outra dimensão é calculada para que a proporção do dispositivo seja preservada. Dessa forma, um dispositivo de 1920x1080 será espelhado em 1024x576.

#### Mudar bit-rate

O bit-rate padrão é 8 Mbps. Para mudar o bit-rate do vídeo (ex: para 2 Mbps):

```
scrcpy --bit-rate 2M
scrcpy -b 2M # versão curta
```

Parabola	1.24
Pardus 21	1.17
Parrot	1.17
Pisi Linux	1.24
PureOS landing	1.17
Raspbian Stable	1.17
Raspbian Testing	1.24
RPM Sphere	1.24
Scoop	1.24
SlackBuilds	1.24
Solus	1.24
Trisquel 10.0	1.12.1
Ubuntu 20.04	1.12.1
Ubuntu 22.04	1.21
Ubuntu 22.10	1.24
Void Linux x86_64	1.24

### Limitar frame rate

O frame rate de captura pode ser limitado:

```
scrcpy --max-fps 15
```

Isso é oficialmente suportado desde o Android 10, mas pode funcionar em versões anteriores.

### Cortar

A tela do dispositivo pode ser cortada para espelhar apenas uma parte da tela.

Isso é útil por exemplo, para espelhar apenas um olho do Oculus Go:

```
scrcpy --crop 1224:1440:0:0 # 1224x1440 no deslocamento (0,0)
```

Se --max-size também for especificado, o redimensionamento é aplicado após o corte.

### Travar orientação do vídeo

Para travar a orientação do espelhamento:

```
scrcpy --lock-video-orientation # orientação inicial (Atual)
scrcpy --lock-video-orientation=0 # orientação natural
scrcpy --lock-video-orientation=1 # 90° sentido anti-horário
scrcpy --lock-video-orientation=2 # 180°
scrcpy --lock-video-orientation=3 # 90° sentido horário
```

Isso afeta a orientação de gravação.

A janela também pode ser rotacionada independentemente.

#### **Encoder**

Alguns dispositivos têm mais de um encoder, e alguns deles podem causar problemas ou travar. É possível selecionar um encoder diferente:

```
scrcpy --encoder OMX.qcom.video.encoder.avc
```

Para listar os encoders disponíveis, você pode passar um nome de encoder inválido, o erro dará os encoders disponíveis:

```
scrcpy --encoder _
```

### Captura

### Gravando

É possível gravar a tela enquanto ocorre o espelhamento:

```
scrcpy --record file.mp4
scrcpy -r file.mkv
```

Para desativar o espelhamento durante a gravação:

```
scrcpy --no-display --record file.mp4
scrcpy -Nr file.mkv
# interrompa a gravação com Ctrl+C
```

"Frames pulados" são gravados, mesmo que não sejam exibidos em tempo real (por motivos de performance). Frames têm seu *horário carimbado* no dispositivo, então <u>variação de atraso nos pacotes</u> não impacta o arquivo gravado.

#### v4l2loopback

Em Linux, é possível enviar a transmissão do video para um disposiivo v4l2 loopback, assim o dispositivo Android pode ser aberto como uma webcam por qualquer ferramneta capaz de v4l2

The module v412100pback must be installed:

```
sudo apt install v4121oopback-dkms
```

Para criar um dispositivo v4l2:

```
sudo modprobe v4121oopback
```

Isso criara um novo dispositivo de vídeo em | dev/videoN |, onde | N | é uma integer (mais opcoes estão disponiveis para criar varios dispositivos ou dispositivos com IDs específicas).

Para listar os dispositivos disponíveis:

```
# requer o pacote v4l-utils
v4l2-ctl --list-devices

# simples, mas pode ser suficiente
ls /dev/video*
```

Para iniciar o scrcpy usando o coletor v4l2 (sink):

```
scrcpy --v4l2-sink=/dev/videoN
scrcpy --v4l2-sink=/dev/videoN --no-display # desativa a janela espelhada
scrcpy --v4l2-sink=/dev/videoN -N # versão curta
```

(troque N pelo ID do dipositivo, verifique com ls /dev/video\*)

Uma vez ativado, você pode abrir suas trasmissões de videos com uma ferramenta capaz de v4l2:

```
ffplay -i /dev/videoN
vlc v412:///dev/videoN  # VLC pode adicionar um pouco de atraso de buffering
```

Por exemplo, você pode capturar o video dentro do OBS.

### **Buffering**

É possivel adicionar buffering. Isso aumenta a latência, mas reduz a tenção (jitter) (veja #2464).

A opção éta disponivel para buffering de exibição:

```
scrcpy --display-buffer=50 # adiciona 50 ms de buffering para a exibição
```

e coletor V4L2:

```
scrcpy --v412-buffer=500  # adiciona 500 ms de buffering para coletor V4L2
```

#### Conexão

### Sem fio

Screpy usa adb para se comunicar com o dispositivo, e adb pode conectar-se a um dispositivo via TCP/IP:

- 1. Conecte o dispositivo no mesmo Wi-Fi do seu computador.
- 2. Pegue o endereço IP do seu dispositivo, em Configurações → Sobre o telefone → Status, ou executando este comando:

```
adb shell ip route | awk '{print $9}'
```

- 3. Ative o adb via TCP/IP no seu dispositivo: adb tcpip 5555 .
- 4. Desconecte seu dispositivo.

- 5. Conecte-se ao seu dispositivo: adb connect DEVICE IP:5555 (substitua DEVICE IP).
- 6. Execute scrcpy como de costume.

Pode ser útil diminuir o bit-rate e a resolução:

```
scrcpy --bit-rate 2M --max-size 800
scrcpy -b2M -m800 # versão curta
```

#### Múltiplos dispositivos

Se vários dispositivos são listados em adb devices , você deve especificar o serial:

```
scrcpy --serial 0123456789abcdef
scrcpy -s 0123456789abcdef # versão curta
```

Se o dispositivo está conectado via TCP/IP:

```
scrcpy --serial 192.168.0.1:5555
scrcpy -s 192.168.0.1:5555 # versão curta
```

Você pode iniciar várias instâncias do scrcpy para vários dispositivos.

### Iniciar automaticamente quando dispositivo é conectado

Você pode usar AutoAdb:

```
autoadb scrcpy -s '{}'
```

### **Túnel SSH**

Para conectar-se a um dispositivo remoto, é possível conectar um cliente adb local a um servidor adb remoto (contanto que eles usem a mesma versão do protocolo *adb*):

```
adb kill-server # encerra o servidor adb local em 5037
ssh -CN -L5037:localhost:5037 -R27183:localhost:27183 your_remote_computer
# mantenha isso aberto
```

De outro terminal:

```
scrcpy
```

Para evitar ativar o encaminhamento de porta remota, você pode forçar uma conexão de encaminhamento (note o -L em vez de -R ):

```
adb kill-server # encerra o servidor adb local em 5037
ssh -CN -L5037:localhost:5037 -L27183:localhost:27183 your_remote_computer
# mantenha isso aberto
```

De outro terminal:

```
scrcpy --force-adb-forward
```

Igual a conexões sem fio, pode ser útil reduzir a qualidade:

```
scrcpy -b2M -m800 --max-fps 15
```

### Configuração de janela

#### Título

Por padrão, o título da janela é o modelo do dispositivo. Isso pode ser mudado:

```
scrcpy --window-title 'Meu dispositivo'
```

### Posição e tamanho

A posição e tamanho iniciais da janela podem ser especificados:

```
scrcpy --window-x 100 --window-y 100 --window-width 800 --window-height 600
```

### Sem bordas

Para desativar decorações de janela:

```
scrcpy --window-borderless
```

### Sempre no topo

Para manter a janela do scrcpy sempre no topo:

```
scrcpy --always-on-top
```

#### Tela cheia

A aplicação pode ser iniciada diretamente em tela cheia:

```
scrcpy --fullscreen
scrcpy -f # versão curta
```

Tela cheia pode ser alternada dinamicamente com  ${\tt MOD+f.}$ 

### Rotação

A janela pode ser rotacionada:

```
scrcpy --rotation 1
```

Valores possíveis são:

- 0 : sem rotação
- 1 : 90 graus sentido anti-horário
- 2:180 graus
- 3 : 90 graus sentido horário

A rotação também pode ser mudada dinamicamente com MOD+← (esquerda) e MOD+→ (direita).

Note que scrcpy controla 3 rotações diferentes:

- MOD+r requisita ao dispositivo para mudar entre retrato e paisagem (a aplicação em execução pode se recusar, se ela não suporta a orientação requisitada).
- <u>--lock-video-orientation</u> muda a orientação de espelhamento (a orientação do vídeo enviado pelo dispositivo para o computador). Isso afeta a gravação.
- --rotation (ou MoD+-/MOD+→) rotaciona apenas o conteúdo da janela. Isso afeta apenas a exibição, não a gravação.

### Outras opções de espelhamento

### Apenas leitura

Para desativar controles (tudo que possa interagir com o dispositivo: teclas de entrada, eventos de mouse, arrastar e soltar arquivos):

```
scrcpy --no-control
scrcpy -n
```

### **Display**

Se vários displays estão disponíveis, é possível selecionar o display para espelhar:

```
scrcpy --display 1
```

A lista de IDs dos displays pode ser obtida por:

```
adb shell dumpsys display # busca "mDisplayId=" na saída
```

O display secundário pode apenas ser controlado se o dispositivo roda pelo menos Android 10 (caso contrário é espelhado como apenas leitura).

#### Permanecer ativo

Para evitar que o dispositivo seja suspenso após um delay quando o dispositivo é conectado:

```
scrcpy --stay-awake
scrcpy -w
```

O estado inicial é restaurado quando o scrcpy é fechado.

### Desligar tela

É possível desligar a tela do dispositivo durante o início do espelhamento com uma opção de linha de comando:

```
scrcpy --turn-screen-off
scrcpy -S
```

Ou apertando MOD+o a qualquer momento.

Para ligar novamente, pressione MOD+Shift+o.

No Android, o botão de POWER sempre liga a tela. Por conveniência, se POWER é enviado via scrcpy (via cliquedireito ou MOD+p), ele forçará a desligar a tela após um delay pequeno (numa base de melhor esforço). O botão POWER físico ainda causará a tela ser ligada.

Também pode ser útil evitar que o dispositivo seja suspenso:

```
scrcpy --turn-screen-off --stay-awake
scrcpy -Sw
```

#### **Mostrar toques**

Para apresentações, pode ser útil mostrar toques físicos (no dispositivo físico).

Android fornece esta funcionalidade nas Opções do desenvolvedor.

Scrcpy fornece esta opção de ativar esta funcionalidade no início e restaurar o valor inicial no encerramento:

```
scrcpy --show-touches
scrcpy -t
```

Note que isto mostra apenas toques físicos (com o dedo no dispositivo).

### Desativar descanso de tela

Por padrão, scrcpy não evita que o descanso de tela rode no computador.

Para desativá-lo:

```
scrcpy --disable-screensaver
```

### Controle de entrada

### Rotacionar a tela do dispositivo

Pressione MOD+r para mudar entre os modos retrato e paisagem.

Note que só será rotacionado se a aplicação em primeiro plano suportar a orientação requisitada.

### Copiar-colar

Sempre que a área de transferência do Android muda, é automaticamente sincronizada com a área de transferência do computador.

Qualquer atalho com ctrl é encaminhado para o dispositivo. Em particular:

- Ctrl+c tipicamente copia
- ctrl+x tipicamente recorta

• ctrl+v tipicamente cola (após a sincronização de área de transferência computador-para-dispositivo)

Isso tipicamente funciona como esperado.

O comportamento de fato depende da aplicação ativa, no entanto. Por exemplo, *Termux* envia SIGINT com ctrl+c, e *K-9 Mail* compõe uma nova mensagem.

Para copiar, recortar e colar em tais casos (mas apenas suportado no Android > = 7):

- MOD+c injeta COPY
- MOD+x injeta CUT
- MOD+v injeta PASTE (após a sincronização de área de transferência computador-para-dispositivo)

Em adição, MOD+Shift+v permite injetar o texto da área de transferência do computador como uma sequência de eventos de tecla. Isso é útil quando o componente não aceita colar texto (por exemplo no *Termux*), mas pode quebrar conteúdo não-ASCII.

**ADVERTÊNCIA:** Colar a área de transferência do computador para o dispositivo (tanto via Ctrl+v quanto MOD+v) copia o conteúdo para a área de transferência do dispositivo. Como consequência, qualquer aplicação Android pode ler o seu conteúdo. Você deve evitar colar conteúdo sensível (como senhas) dessa forma.

Alguns dispositivos não se comportam como esperado quando a área de transferência é definida programaticamente. Uma opção --legacy-paste é fornecida para mudar o comportamento de ctrl+v e MOD+v para que eles também injetem o texto da área de transferência do computador como uma sequência de eventos de tecla (da mesma forma que MOD+Shift+v).

#### Pinçar para dar zoom

Para simular "pinçar para dar zoom": Ctrl+clicar-e-mover.

Mais precisamente, segure ctrl enquanto pressiona o botão de clique-esquerdo. Até que o botão de clique-esquerdo seja liberado, todos os movimentos do mouse ampliar e rotacionam o conteúdo (se suportado pelo app) relativo ao centro da tela.

Concretamente, scrcpy gera eventos adicionais de toque de um "dedo virtual" em uma posição invertida em relação ao centro da tela.

### Preferência de injeção de texto

Existem dois tipos de eventos gerados ao digitar um texto:

- eventos de tecla, sinalizando que a tecla foi pressionada ou solta;
- eventos de texto, sinalizando que o texto foi inserido.

Por padrão, letras são injetadas usando eventos de tecla, assim o teclado comporta-se como esperado em jogos (normalmente para teclas WASD).

Mas isso pode <u>causar problemas</u>. Se você encontrar tal problema, você pode evitá-lo com:

```
scrcpy --prefer-text
```

(mas isso vai quebrar o comportamento do teclado em jogos)

### Repetir tecla

Por padrão, segurar uma tecla gera eventos de tecla repetidos. Isso pode causar problemas de performance em alguns jogos, onde esses eventos são inúteis de qualquer forma.

Para evitar o encaminhamento eventos de tecla repetidos:

```
scrcpy --no-key-repeat
```

#### Clique-direito e clique-do-meio

Por padrão, clique-direito dispara BACK (ou POWER) e clique-do-meio dispara HOME. Para desabilitar esses atalhos e encaminhar os cliques para o dispositivo:

```
scrcpy --forward-all-clicks
```

### Soltar arquivo

#### Instalar APK

Para instalar um APK, arraste e solte o arquivo APK (com extensão .apk ) na janela scrcpy.

Não existe feedback visual, um log é imprimido no console.

### Enviar arquivo para dispositivo

Para enviar um arquivo para /sdcard/Download/ no dispositivo, arraste e solte um arquivo (não-APK) para a janela do *scrcpy*.

Não existe feedback visual, um log é imprimido no console.

O diretório alvo pode ser mudado ao iniciar:

```
scrcpy --push-target /sdcard/foo/bar/
```

#### Encaminhamento de áudio

Áudio não é encaminhado pelo scrcpy. Use sndcpy.

Também veja <u>issue #14</u>.

### **Atalhos**

Na lista a seguir, MOD é o modificador de atalho. Por padrão, é Alt (esquerdo) ou Super (esquerdo).

```
Ele pode ser mudado usando --shortcut-mod . Possíveis teclas são lctrl , rctrl , lalt , ralt , lsuper e rsuper . Por exemplo:
```

```
# usar RCtrl para atalhos
scrcpy --shortcut-mod=rctrl

# usar tanto LCtrl+LAlt quanto LSuper para atalhos
scrcpy --shortcut-mod=lctrl+lalt,lsuper
```

 $\underline{\textit{Super}} \ \acute{e} \ \textit{tipicamente} \ \textit{a} \ \textit{tecla} \ \textit{Windows} \ \textit{ou} \ \textit{Cmd}.$ 

Ação	Atalho	
•		

Mudar modo de tela cheia	MOD+f
Rotacionar display para esquerda	MoD+← (esquerda)
Rotacionar display para direita	Mod+→ (direita)
Redimensionar janela para 1:1 (pixel-perfeito)	MOD+g
Redimensionar janela para remover bordas pretas	MOD+w   Clique-duplo-esquerdo <sup>1</sup>
Clicar em номе	MOD+h   Clique-do-meio
Clicar em BACK	мор+ь   Clique-direito²
Clicar em APP_SWITCH	MOD+s   Clique-do-4.°3
Clicar em MENU (desbloquear tela)	MOD+m
Clicar em VOLUME_UP	Mod+↑ (cima)
Clicar em VOLUME_DOWN	MOD+↓ (baixo)
Clicar em power	MOD+p
Ligar	Clique-direito <sup>2</sup>
Desligar tela do dispositivo (continuar espelhando)	MOD+o
Ligar tela do dispositivo	MOD+Shift+o
Rotacionar tela do dispositivo	MOD+r
Expandir painel de notificação	MOD+n   Clique-do-5.°3
Expandir painel de configurção	MOD+n+n   Clique-duplo-do-5.°3
Colapsar paineis	MOD+Shift+n
Copiar para área de transferência <sup>4</sup>	MOD+c
Recortar para área de transferência⁴	MOD+x
Sincronizar áreas de transferência e colar <sup>4</sup>	MOD+v
Injetar texto da área de transferência do computador	MOD+Shift+v
Ativar/desativar contador de FPS (em stdout)	MOD+i
Pinçar para dar zoom	ctrl+Clicar-e-mover

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Clique-duplo-esquerdo na borda preta para remove-la.

Atalhos com teclas reptidas são executados soltando e precionando a tecla uma segunda vez. Por exemplo, para executar "Expandir painel de Configurção":

- 1. Mantenha pressionado MOD.
- 2. Depois click duas vezes n.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Clique-direito liga a tela caso esteja desligada, pressione BACK caso contrário.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>4.° and 5.° botões do mouse, caso o mouse possua.

⁴Apenas em Android >= 7.

3. Finalmente, solte MOD.

Todos os atalhos ctrl+tecla são encaminhados para o dispositivo, para que eles sejam tratados pela aplicação ativa.

# **Caminhos personalizados**

Para usar um binário adb específico, configure seu caminho na variável de ambiente ADB:

```
ADB=/caminho/para/adb scrcpy
```

Para sobrepor o caminho do arquivo scrcpy-server , configure seu caminho em SCRCPY\_SERVER\_PATH .

# Por quê scrcpy?

Um colega me desafiou a encontrar um nome tão impronunciável quanto gnirehtet.

strcpy copia uma string; scrcpy copia uma screen.

# Como compilar?

Veja BUILD.

### **Problemas comuns**

Veja o FAQ.

### **Desenvolvedores**

Leia a página dos desenvolvedores.

# Licença

```
Copyright (C) 2018 Genymobile
Copyright (C) 2018-2022 Romain Vimont

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
```

# **Artigos**

Introducing scrcpy

• Scrcpy now works wirelessly