INTRANSIT · INNOVATIVE OUTSOURCING

01

GUÍA POR PERFIL · 01

Administradora

Configuración del sistema: clientes, usuarios, permisos, catálogos, lugares y supervisión de todos los módulos.

BORRADOR PARA REVISIÓN · PENDIENTE DE APROBACIÓN

Documento	Perfil en la aplicación	Rol interno (código)	Versión
01 · Guía de Administradora	ADMIN (Administradora)	ADMIN	2.0 · 22 de octubre de 2026

PERFIL 01

Administradora

La Administradora es la única que puede crear usuarios, asignar clientes y ajustar la matriz de permisos. Puede operar cualquier módulo con las mismas reglas que cada perfil, pero su valor principal está en dejar el sistema listo para que los demás trabajen sin fricción.

Objetivo del puesto en la Master App

Configurar y mantener clientes, usuarios, permisos, catálogos y lugares; autorizar a Torre de Control por cliente; y supervisar la operación, la auditoría y los reportes de Ayuda.

Módulos a los que tiene acceso

La barra lateral muestra solo las pantallas que el perfil tiene habilitadas (valores por defecto de la base; la Administradora puede ajustarlos en Usuarios y permisos). Si una pantalla no aparece, el perfil no la tiene habilitada.

Pantalla	Para qué sirve en este perfil
Inicio	Resumen general.
VIAJES (menú agrupado): Nuevo viaje, Liquidaciones, Todos los viajes, Viajes por estado	Operación completa con las mismas reglas de cada perfil.
TORRE: Viajes y Horarios y fechas	Vistas de Torre de Control.
COMERCIAL: Facturación, Clientes, Tarifas, Finanzas, Catálogos	Facturación, clientes y tarifas, finanzas y catálogos.
OPL: Proveedores	Tarifas y órdenes de pago a proveedores.
FLOTAS: Pilotos	Catálogo de pilotos.
ADMINISTRACIÓN: Rutas, Usuarios y permisos, Auditoría, Modelo de datos	Rutas, usuarios, matriz de permisos, bitácora de auditoría y modelo de datos.
Ayuda	Pestañas «Reportar un problema» y «Todos los reportes»: gestiona los reportes de falla.

> **ALCANCE DE DATOS**
> La Administradora ve todos los clientes. Los permisos de «administrar permisos», «gestionar usuarios» y «ver auditoría» no se le pueden quitar.

Qué puede y qué no puede hacer

Acción	¿Disponible?	Detalle
Crear y editar clientes, con proyectos y datos fiscales	**Sí**	
Activar o desactivar clientes	**Sí**	Un cliente desactivado no admite viajes ni tarifas nuevos.

Acción	¿Disponible?	Detalle
Autorizar a Torre de Control por cliente	**Sí**	Clientes → Configuración de Torre de Control.
Crear usuarios, asignarles clientes y proyectos, activarlos o desactivarlos	**Sí**	
Ajustar la matriz de permisos por rol	**Sí**	Con las excepciones prohibidas por separación de funciones.
Administrar lugares (orígenes y destinos por cliente) y las listas del sistema	**Sí**	Catálogos.
Consultar auditoría y verificar su integridad	**Sí**	
Gestionar los reportes de Ayuda	**Sí**	Ver todos y cambiar su estado.
Registrar rutas validadas en el catálogo, validar y aprobar rutas	**Sí**	
Operar viajes, liquidaciones, facturación, tarifas y finanzas	**Sí**	Con las mismas reglas que cada perfil (p. ej. no puede aceptar una liquidación que ella misma envió).
Conceder permisos prohibidos para un rol	**No**	La aplicación lo rechaza («separación de funciones»).
Quitar sus permisos esenciales (permisos, usuarios, auditoría)	**No**	
Desactivarse a sí misma o cambiar su propio rol	**No**	Tampoco puede quedar el sistema sin una administradora activa.
Borrar viajes, facturas o registros de auditoría	**No**	No existe esa función.
Cambiar la contraseña de un usuario desde la aplicación (con Supabase)	**Por verificar**	En modo Supabase la contraseña se reasigna en Supabase → Authentication; existe una función de reasignación en el servidor cuyo uso en pantalla no se verificó.

Estados y transiciones que puede gestionar

Transición	Condición
Estados del viaje	La Administradora tiene los permisos de corrección manual de estado (En ruta y Entregado), pero nunca puede saltar pasos: cada cambio debe seguir el flujo Planificado → En ruta → Entregado → Liquidado → Aceptado / Rechazado → Facturado → Cobrado.

Su lugar en la cadena

Posición	Perfil
Antes	Nadie: configura el sistema.
Después	Todos los perfiles.

SI ESTE PASO SE DETIENE

- Sin clientes y proyectos, nadie puede crear rutas ni viajes.
- Sin lugares (orígenes y destinos) no se pueden validar rutas.
- Sin usuarios y alcance correctos, el trabajo se bloquea por permisos.
- Sin cliente autorizado, Torre solo consulta.

Rutina sugerida

Momento	Qué hacer
Al abrir	Revisar Inicio, la cola de liquidaciones y Ayuda → Todos los reportes.
Durante el día	Altas de usuarios, cambios de alcance, consultas de permisos.
Según necesidad	Alta de clientes, lugares y autorizaciones de Torre.
Semanal	Revisar auditoría y rutas pendientes con las gerencias.

Tareas paso a paso

Dar de alta un cliente

01 Entrar a **Clientes** y pulsar **Nuevo cliente**.

02 Escribir el **Código del cliente** y el **Nombre corto**.

03 Marcar al menos un **Proyecto** del catálogo.

04 Completar los datos fiscales y de contacto que se tengan.

05 Dejar marcado **Cliente activo** y guardar.

Campo	¿Obligatorio?	Nota
Código del cliente	Sí	2 a 20 caracteres: letras, números o guion. No se cambia al editar.
Nombre corto	Sí	2 a 60 caracteres; no puede repetirse (sin distinguir mayúsculas ni acentos).
Proyectos	Sí	Al menos uno del catálogo.
NIT	No	4 a 20 caracteres; único entre clientes. Si se deja vacío aparece «Pendiente».
Dirección fiscal, correo de facturación, contacto, teléfono, días de crédito, observaciones	No	Correo válido; teléfono hasta 20 caracteres; días de crédito entero 0 a 999.

REGLAS DE ESTA TAREA

- Los datos que no se tienen se dejan vacíos: la aplicación no los inventa.
- El cliente nace sin autorización para Torre.


CÓMO GUARDAR Y COMPROBAR

El cliente aparece en la tabla de Clientes con su estado y proyectos.

Autorizar a Torre de Control en un cliente

01 En **Clientes**, abrir **Configuración de Torre de Control**.

02 Marcar el cliente cuyo estado y horarios puede gestionar Torre. Al marcar, se guarda («Regla de Torre actualizada»).



Clientes y Configuración de Torre de Control. Captura de la interfaz de la aplicación en modo demostración (datos de ejemplo; no es producción).

REGLAS DE ESTA TAREA

- Sin esta autorización Torre solo consulta ese cliente: no avanza el estado ni edita horarios.
- El cambio queda en auditoría.

Crear un usuario y darle alcance

01 Entrar a **Usuarios y permisos** y pulsar **Nuevo usuario**.


02 Completar nombre, usuario, correo de ingreso, contraseña inicial y **Rol**.

03 En **Clientes asignados** mover los clientes que podrá ver; en **Proyectos asignados** mover solo los que le corresponden.

04 Dejar **Usuario activo** marcado y guardar.

05 Comunicar la contraseña por un canal seguro y verificar con el usuario lo que ve.

Campo	¿Obligatorio?	Nota
Nombre completo	Sí	Mínimo 3 caracteres.
Usuario (nombre corto)	Sí	3 a 30: letras minúsculas, números, punto, guion.
Correo con el que ingresa	Sí (al crear)	Con Supabase es el identificador de ingreso.
Contraseña inicial	Sí (al crear)	Mínimo 8 caracteres (con Supabase).
Rol	Sí	Uno de los 11 roles de la aplicación.
Clientes asignados	Sí para el rol Operativo	Sin clientes, el usuario no ve ningún viaje.
Proyectos asignados	No	Si se deja vacío ve todos los proyectos de sus clientes.



Usuarios y permisos. Captura de la interfaz de la aplicación en modo demostración (datos de ejemplo; no es producción).

REGLAS DE ESTA TAREA

- Debe existir al menos una administradora activa.
- La Administradora no puede desactivarse ni cambiar su propio rol.
- El usuario «Operativo» sin clientes asignados no se puede guardar.
- Los perfiles que ven todos los viajes (Gerencias, Torre, Facturación, Proyectos) ven todos los clientes activos sin asignación.

CÓMO GUARDAR Y COMPROBAR

El usuario aparece en la tabla de usuarios; los cambios quedan en auditoría.

Ajustar la matriz de permisos

01 Abrir **Usuarios y permisos** y ubicar la matriz (permisos en filas, roles en columnas).

02 Marcar o desmarcar solo el permiso necesario; el candado indica un permiso prohibido para ese rol.

03 Probar con un usuario real del rol antes de comunicarlo.

REGLAS DE ESTA TAREA

- No se puede conceder un permiso prohibido: la aplicación responde que no puede concederse al rol (separación de funciones).
- Los permisos de permisos, usuarios y auditoría de la Administradora no se pueden quitar.
- Cada cambio queda en auditoría con valor anterior y nuevo.
- Un permiso sin alcance de datos no sirve: el usuario sigue sin ver los clientes que no tiene asignados (excepto los roles que ven todos).

CÓMO GUARDAR Y COMPROBAR

La casilla queda marcada y el cambio aparece en Auditoría.


Administrar lugares y listas (Catálogos)

01 Entrar a **Catálogos** y elegir la pestaña: PILOTOS, FLOTA, LUGARES, CATALOGO (listas) o FLEETIO (si aplica).

02 En **LUGARES**, pulsar **Agregar lugar** (o **Editar**): elegir Cliente, Tipo (Origen o Destino), Nombre y, si se tiene, Dirección; guardar.

03 En **CATALOGO (listas)** pulsar **Editar** en la lista a cambiar (clientes, proyectos, tipo de unidad, OPL · transportistas, tipo de carga, tipo de viaje, equipos de arrastre).

Campo	¿Obligatorio?	Nota
Cliente, Tipo y Nombre del lugar	Sí	Nombre de 2 a 80 caracteres; no puede repetirse por cliente y tipo.
Dirección	No	Hasta 200 caracteres.



Catálogos → LUGARES. Captura de la interfaz de la aplicación en modo demostración (datos de ejemplo; no es producción).

REGLAS DE ESTA TAREA

- Los orígenes y destinos son por cliente; el cliente y el tipo no se cambian después de crear el lugar.
- Una lista del sistema no puede quedar vacía (máx. 200 valores de hasta 60 caracteres).
- Las rutas usan estos lugares; los destinos del cliente alimentan también la lista de destino del Desvío.

CÓMO GUARDAR Y COMPROBAR

El lugar o la lista actualizada aparece en la pestaña.

Gestionar reportes de Ayuda

01 Entrar a **Ayuda → Todos los reportes**.

02 Filtrar por **Estado** y leer cada reporte.

03 Cambiar el estado en la columna **Estado** (Pendiente, En revisión, Resuelto).

REGLAS DE ESTA TAREA

- Cada cambio queda en el historial del reporte.

Revisar un caso en Auditoría

01 Entrar a **Auditoría** y buscar el viaje, entidad o usuario.

02 Leer la secuencia: cada línea muestra valor anterior y nuevo, usuario y fecha.

03 Pulsar **Verificar integridad** para comprobar la cadena de auditoría.

REGLAS DE ESTA TAREA

- La auditoría no se edita ni se borra.
- Si hay que corregir, usar el camino formal del estado en que esté el registro.

Límites y a quién acudir

No puede	Qué hacer
Conceder permisos que rompen la separación de funciones	La aplicación lo impide.
Eliminar registros para «limpiar»	Nada se borra: se corrige, se anula o se devuelve.
Aceptar su propia liquidación	Debe hacerlo otra persona.
Cambiar contraseñas desde la aplicación en modo Supabase	Se hace en Supabase → Authentication.

Errores frecuentes

Mensaje o síntoma	Qué significa y qué hacer
«Ya existe un cliente con el nombre …»	Usar una variante oficial.
«Ya existe un cliente con el código …»	Elegir otro código.
«Asigna al menos un proyecto del catálogo.»	Marcar un proyecto.
«Este perfil necesita al menos un cliente asignado.»	Asignar el cliente (rol Operativo).
«El permiso … no puede concederse al rol …»	Está prohibido por separación de funciones.
«Debe existir al menos una administradora activa.»	Se intentó desactivar a la última.
«Ya existe un lugar con ese nombre para el cliente.»	Usar el existente o un nombre distinto.

Checklist de cierre

- Clientes nuevos con proyectos y datos fiscales revisados.
- Usuarios con alcance correcto y contraseña comunicada.
- Lugares de cada cliente completos.
- Autorización de Torre definida por cliente.
- Reportes de Ayuda sin pendientes.
- Auditoría de la semana revisada.

Pendiente de verificar

Lo siguiente **no se pudo confirmar contra la aplicación real** (solo contra el código del repositorio y las migraciones) o requiere una decisión. No se documentó como hecho confirmado.

SIN VERIFICAR

- En la pestaña FLOTA y PILOTOS la aplicación muestra tablas de consulta: **no se encontró un formulario para crear o editar pilotos y unidades** (la versión 1.0 decía «cargar flota»). Falta confirmar cómo se alimentan hoy (base de datos, Fleetio).
- La pestaña FLEETIO y la sincronización no se documentaron.
- Si la reasignación de contraseña existe en pantalla (modo Supabase) no se verificó.
- Los reportes de Ayuda dependen de las migraciones 027/028; no se verificó si están aplicadas.
- La matriz real de producción puede diferir de las migraciones; no se pudo consultar.
- No se capturaron pantallas de producción.

Registro de cambios

Versión	Fecha	Cambios
2.0	22 de octubre de 2026	Actualizado el menú agrupado por módulos; agregados Lugares y listas, autorización de Torre por cliente, gestión de Ayuda, reglas de usuarios y matriz; retirada la afirmación de cargar flota y pilotos; corregida la regla de clientes asignados (rol Operativo).
1.0	octubre 2026	Versión original (PDF recibido).

PARA IMPRIMIR

Administradora · tarjeta de referencia

Una página con lo esencial del puesto.

Lo que nunca se rompe

- Puedes todo, pero nunca saltas la separación de funciones.
- Cliente sin proyecto = cliente que no opera.
- Sin lugares no hay rutas.
- Torre solo actúa en clientes autorizados.
- Antes de ajustar la matriz, probar con un usuario real del rol.

Antes de cerrar el día

- Clientes nuevos con proyectos y datos fiscales revisados.
- Usuarios con alcance correcto y contraseña comunicada.
- Lugares de cada cliente completos.
- Autorización de Torre definida por cliente.
- Reportes de Ayuda sin pendientes.
- Auditoría de la semana revisada.

Master App de Transportes · Administradora · versión 2.0 · 22 de octubre de 2026 · Borrador para revisión. El Manual general 00 (modelo de datos y circuitos completos) todavía no existe entre los archivos recibidos.