1、运算符重载的概念与限制

运算符重载使<u>系统内置的运算符</u>可以用于 class 类型的对象,但不能创建新的运算符。 不能改变运算符的优先级和结合性,也不能改变运算符的操作数个数。 不是所有的运算符都能重载。

运算符重载的本质是写一个函数来说明某个运算符如何处理某个 class 类型的对象。运算符重载函数的函数名必须是 operator@,其中@代表要重载的运算符。

大多数运算符可以重载为全局函数或 class 类型的成员函数。

如果重载为全局函数且需要访问 class 类型的私有成员,那么应该声明为 class 类型的友元。赋值(=)、下标([])、函数调用(())和成员访问(->)只能重载为成员函数。

2、运算符重载函数的参数与返回类型

运算符重载为全局函数时,形式参数的个数等于运算符的操作数个数。 运算符重载为成员函数时,如果算上隐含的 this 指针,则形式参数的个数也等于运算符的操 作数个数。对于二元运算符, this 指针将指向左操作数(即该成员函数的当前对象)。

大多数由运算符构建的表达式都需要一个运算结果,因此运算符重载函数通常应有返回值。如果该表达式的运算结果应为当前对象本身,则该运算符重载函数应返回当前对象的引用。

3、具有赋值性质的运算符重载函数

如果类的创建者没有定义赋值运算符重载函数,那么系统为其生成一个缺省的赋值运算符重载函数,在对应的数据成员间赋值。

【每个类必有的四个成员函数:构造函数、拷贝构造函数、析构函数、赋值运算符重载函数】 当类的成员中包含指针且不同对象的该指针不应指向相同目标时,类的创建者应该自定义赋 值运算符重载函数(也应该自定义拷贝构造函数)。

在赋值运算符重载函数的函数体中,往往首先检查是否为当前对象给自己赋值(对更广泛的成员函数而言,如果当前对象和参数对象是同一个,要注意避免对二者的操作互相干扰)。

C++规定 "++"和 "--"作为前缀时是一元操作符,作为后缀时是二元操作符。 "++"和 "--"作为后缀时,第二个操作数是整型数,编译器自动将其赋值为 0。

赋值运算符、复合赋值运算符(如+=)、自增自减运算符(前缀)最好都重载为成员函数, 且最好返回当前对象的引用。

4、输入输出运算符重载函数

输入输出运算符必须被重载成全局函数,因为左操作数是输入/输出流对象(即 cin/cout),无法调用自定义的 class 类的成员函数。

输入/输出运算符重载函数的第一个参数是 istream/ostream 类的非常量引用。 通常应将输入输出运算符重载函数声明为 class 类的友元,以便输入/输出其私有成员。 注意,输入运算符重载函数的第二个参数不能加 const 限定。

5、自定义类型转换运算符

从内置类型转换为 class 类型,可利用 class 类型的构造函数。

如有 Rational 类的对象 r,执行 r=2 会先以 2 为参数调用 Rational 的构造函数,创建 Rational 类的临时对象,再用该临时对象给 r 赋值。

同理,如果将"+"重载为 Rational 类的友元函数,那么 2+r 会先以 2 为参数调用 Rational 的构造函数,创建 Rational 类的临时对象,再将该临时对象与 r 相加(如果将"+"重载为 Rational 类的成员函数,则无法实现这个操作)。

从 class 类型转换为其它类型(以下称为目标类型),需定义类型转换运算符重载函数。 其原型为 operator 目标类型名 () const,没有参数,也没有返回类型。 但该函数有返回语句,返回一个目标类型的对象。