

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ <u>«Информатика и системы управления»</u> КАФЕДРА <u>«Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»</u>

> Лабораторная работа № 4 Тема: файловая система /proc Дисциплина: Операционные системы

Студент Лучина Е.Д

Группа ИУ7-61Б

Преподаватель Рязанова Н.Ю.

Москва.

2020 г.

В пользовательском режиме вывести на экран информацию об окружении		
процесса с комментариями	3	
В пользовательском режиме вывести на экран информацию о состоянии		
процесса с комментариями	6	
Вывести информацию из файла cmdline и директории fd	10	
Часть 2	12	

В пользовательском режиме вывести на экран информацию об окружении процесса с комментариями


Окружение (environment) или среда — это набор пар ПЕРЕМЕННАЯ=ЗНАЧЕНИЕ, доступный

каждому пользовательскому процессу. Иными словами, окружение — это набор переменных

окружения. Данная информация хранится в файле /proc/[pid]/environ. Вывести его содержимое можно следующим образом:

```
#include <stdio.h>
#define BUF SIZE 1024
int main(void)
       int len;
       char buf[BUF SIZE];
       FILE *f = fopen("/proc/self/environ", "r");
       while ((len = fread(buf, 1, BUF SIZE, f)) > 0)
                for (int i = 0; i < len; i++)
                       if (buf[i] == 0)
                               buf[i] = 10;
               buf[len-1] = 0;
               printf("%s", buf);
        fclose(f);
```

результат



LS COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi =40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40; 33;01:or=40;31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca =30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:* .tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*. taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*. lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.tzo=01;31: *.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.d z=01;31:*.gz=01;31:*.lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo= 01;31:*.xz=01;31:*.zst=01;31:*.tzst=01;31:*.bz2 =01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz =01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.w ar=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*. alz=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;3 1:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.cab=01;31:*.wim=01;3 1:*.swm=01;31:*.dwm=01;31:*.esd=01;31:*.jpg= 01;35:*.jpeg=01;35:*.mjpg=01;35:*.mjpeg=01;35 :*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=0 1;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xp m=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.s vg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;3 5:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2 v=01;35:*.mkv=01;35:*webm=01;35:*.ogm=01;3 5:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vo b=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*. asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35: *.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl =01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.c gm=01;35:*.emf=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;3 5:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.m4a=0 0;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.m p3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:* .wav=00;36:*.oga=00;36:*.opus=00;36:*.spx=00 ;36:*.xspf=00;36:

используется для определения цветов, с которыми будут выведены имена файлов при вызове ls.

LC_MEASUREMENT=ru_RU.UTF-8	Система измерения, используемая в регионе по умолчанию.
SSH_CONNECTION=10.10.10.45 59580 10.10.10.48 22	Определяет клиент и сервер конца соединения. Переменная содержит четыре значения через пробел: IP-адрес клиента, номер порта клиента, IP-адрес сервера и номер порта сервера.
LESSCLOSE=/usr/bin/lesspipe %s %s	определяет постобработчик файла, который открывается при вызове less.
LC_PAPER=ru_RU.UTF-8	размер бумаги по умолчанию для региона
LC_MONETARY=ru_RU.UTF-8	денежное форматирование
LANG=en_US.UTF-8	язык и кодировка пользователя
LC_NAME=ru_RU.UTF-8	применяется для представления имени и должности лица

XDG_SESSION_ID=4	переменная, необходимые для вызова xdg-open, использующейся для открытия файла или URL в пользовательском приложении.
USER=lena	имя пользователя, от чьего имени запущен процесс
PWD=/home/lena/myOSlabs/lab04	путь к рабочей директории
HOME=/home/lena	путь к домашнему каталогу текущего пользователя.
SSH_CLIENT=10.10.10.45 59580 22	IP-адрес клиента SSH, затем пробел и номер порта. Сервер SSH устанавливает это для команд, выполняемых в контексте службы.
XDG_DATA_DIRS=/usr/local/share:/usr/share:/ var/lib/snapd/desktop	переменная, необходимые для вызова xdg-open, использующейся для открытия файла или URL в пользовательском приложении.
LC_ADDRESS=ru_RU.UTF-8	Конвенция, используемая для форматирования уличных или почтовых адресов
LC_NUMERIC=ru_RU.UTF-8	Числовое форматирование
SSH_TTY=/dev/pts/1	установлена на имя tty (путь к устройству), связанный с текущей оболочкой или командой. Если текущий сеанс не имеет управляющего терминала, эта переменная не установлена.
MAIL=/var/mail/lena	Расположение входящей локальной почты.
TERM=xterm-256color	тип запущенного терминала.
SHELL=/bin/bash	путь к предпочтительной оболочке командной строки.
SHLVL=1	уровень текущей командной оболочки
LC_TELEPHONE=ru_RU.UTF-8	Соглашения, используемые для представления телефонных номеров
LOGNAME=lena	имя текущего пользователя
DBU_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/r un/user/1000/bus	Переменная, необходимая dbus сервисам
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000	переменная, необходимые для вызова xdg-open, использующейся для открытия файла или URL в пользовательском приложении.

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/sbin:/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin	список каталогов, в которых система ищет исполняемые файлы.
LC_IDENTIFICATION=ru_RU.UTF-8	невидимая пользователем категория, она содержит информацию о самой локали и редко полезна для пользователей или разработчиков
LESSOPEN= /usr/bin/lesspipe %s	определяет предобработчик файла, который открывается при вызове less.
LC_TIME=ru_RU.UTF-8	Локальные форматы времени и даты
_=./a.out	полная командная строка процесса

В пользовательском режиме вывести на экран информацию о состоянии процесса с комментариями

Информация о процессе содержится в файле /proc/self/stat. Содержимое файла выглядит следующим образом. (программа выводит просто все содержимое аналогично предыдущей программе)

```
lena@lena-Aspire-One-522:~/my0Slabs/lab04$ gcc stat.c
lena@lena-Aspire-One-522:~/my0Slabs/lab04$ ./a.out
2885 (a.out) R 2293 2885 2293 34817 2885 4194304 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 681750 4612096 204 18446744073709551615 94706377551872 947
06377554560 140736146462832 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 94706379652504 94706379653136 94706390257664 140736146466488 14073614646
6496 140736146466496 140736146468848 0lena@lena-Aspire-One-522:~/my0Slabs/lab04$
```

Представим это в более удобной форме.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define BUF SIZE 1024
int main(void)
        char *statCont[] = {
                "pid",
                . . .
                "env end",
                "exit code"
        }; // 52 values
        char buf[BUF SIZE];
        FILE *f = fopen("/proc/self/stat", "r");
        int len;
        while ((len = fread(buf, 1, BUF SIZE, f)) > 0)
                for (int i = 0; i < len; i++)
                        if (buf[i] == 0)
                                buf[i] = 10;
                buf[len-1] = 0;
                int len = strlen(buf);
                int cur = 0;
                char *pch = strtok(buf, " ");
                while (pch != NULL && cur < 52)
```

```
lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$ ./a.out
                        2972
pid
comm
                         (a.out)
state
ppid
                        2293
                         2972
pgrp
session
                        2293
                        34817
tty_nr
tpgid
                         2972
                        4194304
flags
minflt
                        69
cminflt
majflt
                        0
                        0
cmajflt
utime
                        0
stime
                        0
                        0
cutime
                        0
cstime
priority
                        20
nice
num_threads
itrealvalue
                        0
starttiime
                        854371
                        4616192
vsize
                        177
rsslim
                        18446744073709551615
                        93984213667840
startcode
endcode
                        93984213672520
startstack
                        140722403532640
kstkesp
kstkeip
signal
                        0
                        0
blocked
sigignore
                        0
                        0
sigcatch
                        0
wchan
                        0
nswap
                        0
cnswap
exit_signal
                         17
                        0
processor
rt_priority
policy
delayacct_blkio_tics
                        0
guest_time
cguest_time
                        93984215772552
start_data
end_data
                        93984215773632
                        93984234987520
start_brk
arg_start
                        140722403534520
arg_end
env_start
                        140722403534528
                        140722403534528
env_end
                        140722403536880
exit_code
                        0
lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$
```

pid	2972	Идентификатор процесса
comm	(a.out)	имя исполняемого файла
state	R	состояние процесса - running
ppid	2293	идентификатор процесса-предка

pgrp	2972	идентификатор группы
session	2293	идентификатор сессии
tty_nr	34817	управляющий терминал
tpgid	2972	уникальный идентификатор группы управляющего терминала
flags	4194304	флаги
minflt	69	количество незначительных сбоев, которые возникли при выполнении процесса, и которые не требуют загрузки страницы памяти с диска
cminflt	0	количество незначительных сбоев, которые возникли при ожидании окончания работы процессов-потомков.
majflt	0	количество значительных сбоев, которые возникли при работе процесса, и которые потребовали загрузки страницы памяти с диска.
cmajflt	0	количество значительных сбоев, которые возникли при ожидании окончания работы процессов-потомков
utime	0	количество тиков, которые данный процесс провел в режиме пользователя
stime	0	количество тиков, которые данный процесс провел в режиме ядра
cutime	0	количество тиков, которые процесс, ожидающий завершения процессов-потомков, провёл в режиме пользователя
cstime	0	количество тиков, которые процесс, ожидающий завершения процессов- потомков, провёл в режиме ядра
priority	20	для процессов реального времени это отрицательный приоритет планирования минус один, то есть число в диапазоне от -2 до -100, соответствующее приоритетам в реальном времени от 1 до 99. Для остальных процессов это необработанное значение пісе, представленное в ядре. Ядро хранит значения пісе в виде чисел в диапазоне от 0 (высокий) до 39 (низкий), соответствующих видимому пользователю диапазону от -20 до 19.
nice	0	значение для nice в диапазоне от 19 (наиболее низкий приоритет) до -20 (наивысший приоритет)
num_threads	1	число потоков в данном процессе
itrealvalue	0	количество мигов до того, как следующий SIGALARM будет послан процессу интервальным таймером. С ядра версии 2.6.17

		больше не поддерживается и установлено в 0.
starttime	840948	время в тиках запуска процесса после начальной загрузки системы.
vsize	4616192	размер виртуальной памяти в байтах. Имеем 4508 КБ или около 4.6 МБ
rss	189	резидентный размер: количество страниц, которые занимает процесс в памяти. Это те страницы, которые заняты кодом, данными и пространством стека. Сюда не включаются страницы, которые не были загружены по требованию или которые находятся в своппинге.
rsslim	184467440737095 51615	текущий лимит в байтах на резидентный размер процесса.
startcode	94520998121472	адрес, выше которого может выполняться код программы.
endcode	94520998126152	адрес, ниже которого может выполняться код программ.
startstack	140735609978832	адрес начала стека.
kstkesp	0	текущее значение ESP (указателя стека)
kstkeip	0	текущее значение EIP (указатель команд).
signal	0	битовая карта ожидающих сигналов. Устарела, потому что не предоставляет информацию о сигналах реального времени, необходимо использовать /proc/[pid]/status.
blocked	0	битовая карта блокируемых сигналов. Устарела, потому что не предоставляет информацию о сигналах реального времени, необходимо использовать /proc/[pid]/status.
sigignore	0	битовая карта игнорируемых сигналов. Устарела, потому что не предоставляет информацию о сигналах реального времени, необходимо использовать /proc/[pid]/status.
sigcatch	0	битовая карта перехватываемых сигналов. Устарела, потому что не предоставляет информацию о сигналах реального времени, необходимо использовать /proc/[pid]/status.
wchan	0	"канал", в котором ожидает процесс.
nswap	0	количество страниц на своппинге (не обслуживается)
cnswap	0	суммарное nswap для процессов-потомков (не обслуживается)
exit_signal	17	сигнал, который будет послан предку, когда

	процесс завершится SIGCHLD - Child process has stopped or exited, changed (POSIX)
0	номер процессора, на котором последний раз выполнялся процесс.
0	приоритет планирования реального времени, число в диапазоне от 1 до 99 для процессов реального времени, 0 для остальных
0	политика планирования.
0	суммарные задержки ввода/вывода в тиках.
0	гостевое время процесса (время, потраченное на выполнение виртуального процессора на гостевой операционной системе) в тиках.
0	гостевое время для потомков процесса в тиках.
94521000226184	адрес, выше которого размещаются инициализированные и неинициализированные (BSS) данные программы.
94521000227264	адрес, ниже которого размещаются инициализированные и неинициализированные (BSS) данные программы.
94521032708096	адрес, выше которого куча программы может быть расширена с использованием brk()
140735609984696	адрес, выше которого размещаются аргументы командной строки (argv).
140735609984704	адрес, ниже которого размещаются аргументы командной строки (argv).
140735609984704	адрес, выше которого размещается окружение программы.
140735609987056	адрес, ниже которого размещается окружение программы.
0	статус завершения потока в форме, возвращаемой waitpid().
	0 0 0 0 0 94521000226184 94521000227264 94521032708096 140735609984696 140735609984704 140735609987056

Вывести информацию из файла cmdline и директории fd

/proc/[pid]/cmdline - данный файл содержит полную командную строку процесса, если процесс не находится в состоянии зомби, иначе файл пуст. Аргументы командной строки представлены в виде набора строк, разделенных символом конца строки '\0'.

```
#define BUF SIZE 1024
int main(int argc, char **argv)
          int len;
          char buf[BUF SIZE];
          FILE *f = fopen("/proc/self/cmdline", "r");
          while ((len = fread(buf, 1, BUF SIZE, f)) > 0)
                    for (int i = 0; i < len; i++)
                               if (buf[i] == 0)
                                         buf[i] = 10;
                    buf[len-1] = 0;
                    printf("%s", buf);
          }
          fclose(f);
          printf("\n");
 lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$ gcc cmdline.c
 lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$ ./a.out
 lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$ ./a.out hello
hello
lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$ ./a.out hello world
 ./a.out
world
 lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$ ./a.out hello world 1 2 34
hello
world
2
34
 lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$ |
```

/proc/[pid]/fd - данная поддиректория содержит одну запись для каждого файла, который открыт процессом. Имя каждой такой записи соответствует номеру файлового дескриптора и является символьной ссылкой на реальный файл. Так, 0 - это стандартный ввод, 1 - стандартный вывод, 2 - стандартный вывод сообщений об ошибках и т. д.

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>
#include <string.h>
#define BUFF_SIZE 1024

int main(void)
{
   struct dirent *dirp;
   DIR *dp;
```

```
char str[BUFF_SIZE];
char path[BUFF_SIZE];
dp = opendir("/proc/self/fd/");
while ((dirp = readdir(dp)) != NULL)
{
   if ((strcmp(dirp->d_name, ".") != 0) &&
        (strcmp(dirp->d_name, "..") != 0))
   {
      sprintf(path, "%s%s", "/proc/self/fd", dirp->d_name);
      readlink(path, str, BUFF_SIZE);
      printf("%s -> %s\n", dirp->d_name, str);
   }
} closedir(dp);
}
```

```
lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$ gcc fd.c
lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$ ./a.out
0 ->
1 ->
2 ->
3 ->
lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$
```

Часть 2

```
part2.c
#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/proc fs.h>
#include <linux/string.h>
#include <linux/vmalloc.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <linux/uaccess.h>
#define COOKIE BUF SIZE PAGE SIZE
MODULE LICENSE ("GPL");
MODULE AUTHOR ("Luchina");
ssize_t fortune_read(struct file *file, char *buf, size_t count, loff_t
*f pos);
ssize t fortune write(struct file *file, const char *buf, size t count,
loff t *f_pos);
int fortune init(void);
void fortune exit(void);
struct file operations fops = {
       .owner = THIS MODULE,
        .read = fortune read,
        .write = fortune write,
};
```

```
char *cookie buf;
struct proc dir entry *proc file;
unsigned int read index;
unsigned int write index;
ssize t fortune read(struct file *file, char *buf, size t count, loff t
*f_pos)
        int len;
        if (write index == 0 \mid \mid *f pos > 0)
                return 0;
        if (read index >= write_index)
                read index = 0;
        len = sprintf(buf, "%s\n", &cookie_buf[read_index]);
        read index += len;
        *f pos += len;
        return len;
ssize t fortune write(struct file *file, const char *buf, size t count,
loff t *f pos)
        int free space = (COOKIE BUF SIZE - write index) + 1;
        if (count > free_space)
                printk(KERN INFO "Cookie pot full.\n");
                return -ENOSPC;
        if (copy from user(&cookie buf[write index], buf, count))
                return -EFAULT;
        write index += count;
        cookie buf[write index-1] = 0;
        return count;
int fortune_init(void)
        cookie buf = vmalloc(COOKIE BUF SIZE);
        if (!cookie_buf)
                printk(KERN INFO "Not enough memory for the cookie
pot.\n");
               return -ENOMEM;
        }
        memset(cookie buf, 0, COOKIE BUF SIZE);
        proc_file = proc_create("fortune", 0666, NULL, &fops);
        if (!proc file)
```

```
vfree(cookie buf);
                printk(KERN INFO "Cannot create fortune.\n");
                return -ENOMEM;
        }
        read index = 0;
        write index = 0;
        proc mkdir("mydir", NULL);
        proc symlink("mysymblink", NULL, "/proc/fortune");
        printk(KERN INFO "Fortune module loaded.\n");
        return 0;
void fortune_exit(void)
        remove_proc_entry("fortune", NULL);
        if (cookie_buf)
                vfree(cookie_buf);
        printk(KERN INFO "Fortune module unloaded.\n");
module_init(fortune_init);
module_exit(fortune_exit);
                                                                      Makefile
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
        obj-m := part2.o
else
        CURRENT = \$(shell uname -r)
        KDIR = /lib/modules/$(CURRENT)/build
        PWD = \$(shell pwd)
default:
        $(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
clean:
        @rm -f \star.o .\star.cmd .\star.flags \star.mod.c \star.order
        @rm -f .*.*.cmd *~ *.*~ TODO.*
        @rm -fR .tmp*
        @rm -rf .tmp_versions
disclean: clean
        @rm *.ko *.symvers
endif
```

1) Загрузить модуль

```
∆ lena@lena-Aspire-One-522: /pri × + ∨

↑ lena@lena-Aspire-One-522: ~/r ×

lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$ make
make -C /lib/modules/5.3.0-28-generic/build M=/home/lena/myOSlabs/lab04 modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-5.3.0-28-generic'
CC [M] /home/lena/myOSlabs/lab04/part2.0
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
CC /home/lena/myOSlabs/lab04/part2.mod.o
LD [M] /home/lena/myOSlabs/lab04/part2.ko
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-5.3.0-28-generic'
lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$ sudo insmod part2.ko
lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$ lsmod | head
Module Size Used by
                                 16384
part2
ccm
                                 20480
uvcvideo
                                 94208
videobuf2_vmalloc
                                 20480
                                           1 uvcvideo
videobuf2_memops
videobuf2_v4l2
                                 20480
                                           1 videobuf2 vmalloc
                                 24576
                                           1 uvcvideo
                                          2 videobuf2_v4l2,uvcvideo
3 videobuf2_v4l2,uvcvideo,videobuf2_common
videobuf2_common
                                49152
videodev
                                208896
ath9k
                                151552 0
lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$ modinfo part2.ko
                     /home/lena/myOSlabs/lab04/part2.ko
filename:
                      Luchina
author:
license:
                      GPI
                      D6BCA28FDA318645B09BC3B
srcversion:
depends:
retpoline:
                      part2
5.3.0-28-generic SMP mod_unload
name:
vermagic:
lena@lena-Aspire-One-522:~/my0Slabs/lab04$ dmesg | tail -2 [11691.321060] ---[ end trace 0c1ad2e638238d66 ]--- [11691.321064] Fortune module loaded.
```

2) Продемонстрировать передачу данных из режима пользователя в режим ядра и из режима ядра в режим пользователя с помощью скриншота.

```
lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$ echo "test1" > /proc/fortune lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$ echo "test2" > /proc/fortune test1 lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$ echo "test2" > /proc/fortune lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$ echo "test3" > /proc/fortune lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$ cat /proc/fortune test2 lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$ cat /proc/fortune test3 lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$ |
```

3) Показать в каталоге созданный файл, директорию и поддиректорию.

```
lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$ ls -l /proc | grep "my"
dr-xr-xr-x 2 root root 0 июн 9 15:41 mydir
lrwxrwxrwx 1 root root 13 июн 9 15:41 mysymblink -> /proc/fortune
lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$ ls -l /proc/fortune
-rw-rw-rw- 1 root root 0 июн 9 17:06 /proc/fortune
lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$
```

4) Выгрузить модуль

```
lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$ sudo rmmod part2.ko
lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$ dmesg | tail -3
[11691.321060] ---[ end trace 0c1ad2e638238d66 ]---
[11691.321064] Fortune module loaded.
[11974.274045] Fortune module unloaded.
lena@lena-Aspire-One-522:~/myOSlabs/lab04$
```