

Puma-användarhandbok

Puma-användarhandbok

Språk: Svenska

Målgrupp: Administratörer, applikationsutvecklare och driftansvariga

1. Syfte och omfattning


Puma är det centrala systemet för autentisering och behörighetshantering för flera applikationer. Användare loggar in mot Puma; applikationerna avgör utifrån behörigheterna som Puma tillhandahåller vilka funktioner som ska aktiveras. Därmed behöver användare, roller och grupper inte hanteras separat i varje applikation.

Den här handboken beskriver:

- Puma-servern med SQLite- eller PostgreSQL-databas,
- lokala användare, roller, grupper och produktrelaterade behörigheter,
- integrering av egna Qt/C++-applikationer via AuthClientSdk,
- integrering av egna servrar via AuthServerSdk,
- Windows-domäninloggning via LDAP-lagret som implementerats i ImtCore,
- Personal Access Tokens (PAT:er) för icke-interaktiv åtkomst,
- typiska drift-, säkerhets- och felsituationer.

Beskrivningen baseras på Puma och den underliggande autentiseringsimplementeringen i ImagingTools/ImtCore. Den beskriver de funktioner som finns i källkoden; specifika menynamn kan variera beroende på det inbäddade administrationsgränssnittet.

2. Puma i korthet



Puma skiljer mellan fyra uppgifter:


1. **Identitet:** Vem begär åtkomst?
2. **Autentisering:** Är den presenterade autentiseringsuppgiften giltig?
3. **Auktorisering:** Vilka produktrelaterade åtgärder är tillåtna?

4. **Persistens:** Var lagras användare, roller, grupper, sessioner och PAT:er?

2.1 Varianter av Puma-servern


Variant	Databas	Typisk användning
PumaServerSl	SQLite	Fristående installation, utveckling, mindre lokal installation
PumaServerPg	PostgreSQL	Centraliserad fleranvändardrift och produktionsinstallation av servern

Båda varianterna använder samma bas för Puma-servern. Respektive serverapplikation inkluderar lämpliga repositories och SQL-skript för sin databas.



3. Roll- och behörighetsmodell

Puma hanterar inte behörigheter som fritt redigerbara egenskaper hos en användare, utan genom roller:




- **Användare** har ett internt, beständigt objekt-ID och ett inloggningsnamn.
- **Roller** samlar behörigheter och är produktspecifika.
- **Grupper** samlar användare och tilldelas roller.
- **Behörigheter** är skiftlägeskänsliga ID:n som definieras av applikationen.
- **Produkt-ID** avgränsar det sammanhang där roller och behörigheter gäller.

En användare får unionen av:

- behörigheter från direkt tilldelade roller och
- behörigheter från rollerna för användarens grupper.

Viktigt: Administrativa åtgärder använder det interna användar-ID:t, inte inloggningsnamnet. En applikation anger sitt produkt-ID före inloggningen.

3.1 Rekommenderad administrationsmodell



Superanvändaren används för den initiala konfigurationen. För den dagliga driften bör individuella administratörskonton med en lämplig administratörsroll användas. På så sätt behöver superanvändarens inloggningsuppgifter inte delas.


4. Driftsättning av Puma-servern

4.1 Förberedelser

1. Välj servervariant.
2. Förbered databas, databasanvändare och databasåtkomst för PostgreSQL.
3. Ange HTTP- och WebSocket-port.
4. Tillhandahåll ett servercertifikat och en privat nyckel för produktionssystem.
5. Öppna endast de portar som behövs i brandväggen.
6. Kontrollera skrivbehörighet för inställningar, databas och loggar.

De beständiga Puma-inställningarna lagras som standard under den applikationsspecifika systemsökvägen i `Puma/Puma Server/PumaServerSettings.xml`.


4.2 Startförlopp



Efter starten ska framför allt följande kontrolleras:

- databasanslutningen lyckades,
- HTTP- och WebSocket-porten är bundna,
- certifikat och nyckel har lästs in,
- inga fel i migreringar eller datalager förekommer,
- klienten kan nå servern.


4.3 Initial konfiguration



SDK-förloppet består av `SuperuserExists()`, vid behov `CreateSuperuser()`, därefter inloggning och uppbyggnad av rollmodellen. Puma- testerna använder inloggningsnamnet su för det initiala kontot; i produktion måste andra, säkra inloggningsuppgifter väljas och förvaras säkert.

4.4 Transportkryptering

Puma använder separata portar för HTTP(S) och WebSocket(S). Så snart klienter ansluter utanför en isolerad utvecklingsdator ska HTTPS och WSS användas.



Produktionsregler:

- Använd TLS 1.2 eller senare.
- Inaktivera inte certifikatverifiering.
- Gör den privata nyckeln läsbar endast för serverprocessen.
- Lagra inte lösenfraser i källkod eller presentationer.
- Använd HTTP/WS utan TLS endast i kontrollerade testmiljöer.


5. Detaljerade användningsfall

UC-01: Skapa en lokal användare och tilldela behörigheter

Aktör: Administratör

Förutsättning: Administratören är inloggad och har de nödvändiga administrativa behörigheterna.

1. Skapa användaren med visningsnamn, unikt inloggningsnamn, initialt lösenord och e-postadress.
2. Hämta det interna användar-ID:t från resultatet.
3. Tilldela en befintlig roll eller skapa först en roll.
4. Lägg eventuellt till användaren i en grupp.
5. Användaren loggar in.
6. Applikationen kontrollerar de förväntade behörigheterna.




Resultat: Användaren får behörigheter från direkt tilldelade roller och grupproller. En användare som redan är inloggad kan behöva logga in igen så att applikationen får uppdaterade sessionsbehörigheter.

UC-02: Hantera ett team genom en grupp

Aktör: Administratör

1. Skapa en verksamhetsroll med de behörigheter som behövs.
2. Skapa en grupp för teamet eller avdelningen.
3. Tilldela rollen till gruppen.
4. Lägg till användare i gruppen.
5. Ta bort användare från gruppen när de lämnar teamet.




Fördel: Rolländringar slår igenom centralt för alla gruppmedlemmar.

UC-03: Inloggning och funktionsbaserad åtkomst

Aktör: Slutanvändare

1. Applikationen konfigurerar anslutning och produkt-ID.
2. Användaren anger inloggningsnamn och lösenord.
3. Puma validerar inloggningsuppgifterna.
4. Puma skapar en session och returnerar token, användarnamn, produkt-ID och behörigheter.
5. Applikationen aktiverar endast tillåtna funktioner.
6. Vid utloggning ogiltigförklarar Puma sessionen.



Fel på grund av ogiltiga inloggningsuppgifter, låst konto, saknad anslutning eller saknade serverkomponenter rapporteras som misslyckad inloggning.

UC-04: Behörighetsändring


1. Administratören ändrar roll- eller grupptilldelningen.
2. Applikationen avslutar den gamla sessionen eller begär en ny inloggning.
3. Användaren loggar in igen.
4. Applikationen bygger upp sitt gränssnitt utifrån de nya behörigheterna.

Att dölja en knapp ersätter inte en kontroll på serversidan. Varje skyddsvärd serveråtgärd måste validera behörigheten på nytt.

UC-05: Inaktivera eller ta bort en användare

Det befintliga klient-SDK:t tillhandahåller `RemoveUser ( )` för permanent borttagning. Innan en användare tas bort ska verksamhetens krav på lagring och revision kontrolleras. Roll- och grupptilldelningar tas bort tillsammans med användaren. För en tillfällig spärr ska kontostatusfunktionen i det aktuella administrationsgränssnittet användas; i annat fall ska åtkomsten återkallas genom ändrade rolltilldelningar och sessionshantering.

UC-06: Ansluta en egen applikation



Den minsta sekvensen i C++-klienten är:

```
AuthClientSdk::CAuthorizationController auth;  
  
AuthClientSdk::ServerConfig server;  
server.host = "puma.example.org";  
server.httpPort = 443;
```

```

server.wsPort = 8443;
server.sslConfig = AuthClientSdk::SslConfig{};

auth.SetConnectionParam(server);
auth.SetProductId("MeineAnwendung");

AuthClientSdk::Login session;
if (auth.Login(login, password, session) &&
    auth.HasPermission("messung.lesen")) {
    // Aktivera skyddad funktion.
}
auth.Logout();


```

Säkerhetsrelevanta anvisningar:

- Överför lösenord endast via TLS.
- Logga inte sessionstoken.
- Login() avslutar automatiskt en tidigare session för kontrollern.
- Anropa Logout() uttryckligen; destruktorn försöker dessutom logga ut efter bästa förmåga.
- Kör inte Login() och Logout() parallellt på samma kontroller.

UC-07: Ansluta en egen server med auktorisering

AuthServerSdk::CAuthorizableServer är avsedd för serverapplikationer som tillhandahåller egna slutpunkter men använder Puma som central auktoriseringsinstans.



Applikationsservern anger:

1. sitt produkt-ID,
2. anslutningen till den centrala Puma-servern,
3. sina egna HTTP-/WebSocket-portar,
4. eventuellt en feature-fil och TLS-konfiguration,
5. därefter Start() och vid avstängning Stop().

6. SDK-lager

6.1 AuthClientSdk

Fasaden AuthClientSdk::CAuthorizationController erbjuder:

Område	Centrala åtgärder
Anslutning	SetConnectionParam(), SetProductId()
Session	Login(), Logout(), GetToken()
Auktorisering	HasPermission(), GetTokenPermissions()
Initiering	SuperuserExists(), CreateSuperuser()
Användare	Lista, läsa, skapa, ta bort, ändra lösenord
Roller	Lista, läsa, skapa, ta bort, tilldela behörigheter
Grupper	Lista, läsa, skapa, ta bort, tilldela användare/roller
PAT	Skapa, lista, validera och återkalla

ServerConfig innehåller värd, HTTP-port, WebSocket-port och valfria TLS-inställningar. Roller och behörigheter är knutna till applikationen som konfigurerats med SetProductId().

6.2 AuthServerSdk

Server-SDK:t kapslar in en HTTP-/WebSocket-server med auktorisering. Dess nätverksanslutning till Pumas backend är åtskild från portarna där den egna servern betjänar klienter. Vid distribuerade installationer måste därför båda anslutningsriktningarna konfigureras och säkras.


6.3 UI-komponenter

Puma innehåller widgetkomponenter respektive QML-komponenter för inloggning och administration. De bygger på samma autentiserings- och administrationsgränssnitt. Ett eget gränssnitt får inte ersätta behörighetskontrollerna på serversidan.

7. LDAP-/Windows-domäninloggning

7.1 Så fungerar det

Den aktuella ImtCore-implementeringen använder Windows-domänfunktionerna i Windows, särskilt kontrollen via LogonUser. Den är därmed avsedd för Windows-/Active Directory-miljöer och är inte en allmänt konfigurerbar OpenLDAP-klient.



Vid en lyckad första domäninloggning:

- skapar Puma en intern användarpost,
- markeras autentiseringssystemet som LDAP,
- hämtas SID, visningsnamn och e-post i den mån de är tillgängliga,
- skapas vid behov de produktrelaterade rollerna Guest och Default,
- tilldelas användaren produktens standardroll.

Därefter kan administratörer tilldela den speglade användaren ytterligare Puma-roller och grupper. Lösenordet kontrolleras även fortsättningsvis mot Windows-domänen.

7.2 Aktivering och inaktivering

LdapEnabled är aktiverat i Pumas standardinställning och finns under inställningsområdet **LDAP**. Om endast lokala Puma-konton används bör funktionen inaktiveras för att undvika onödiga domänkontroller och missvisande meddelanden.

7.3 Förutsättningar

- Puma körs i Windows.
- Servern kan nå domänen och en domänkontrollant.
- Operativsystemet, DNS och förtroenderelationen är korrekt konfigurerade.

- Användaren använder ett inloggningsnamn som accepteras av Windows, vanligtvis DOMÄNE\benutzer.
- LDAP är aktiverat i Puma.


7.4 Felsökning

Symptom	Kontroll
Domäninloggning misslyckas, lokal inloggning fungerar	Kontrollera domänåtkomst, DNS, klockslag, inloggningsformat och LdapEnabled
Användaren skapas dubbelt	Kontrollera enhetligt inloggningsformat och SID-matchning
Användaren har för få rättigheter efter första inloggningen	Kontrollera standardrollen och ytterligare roll-/grupptilldelning
Lokala inloggningar skapar domänfel i loggen	Inaktivera LDAP om det inte behövs
Linux-server autentiserar inte mot AD	Den aktuella implementeringen är Windows-specifik


8. Personal Access Tokens (PAT)

8.1 Användning

PAT:er är långlivade autentiseringsuppgifter för automatisering, CI/CD, övervakningstjänster och kommunikation mellan tjänster. En PAT tillhör en användare, innehåller ett produkt-ID och explicita behörighetsomfång.



8.2 Livscykel



En token är giltig om den finns, är aktiv, inte har återkallats och inte har löpt ut. Återkallade poster förblir synliga i listan och rapporteras som inaktiva.

8.3 Skapa PAT


Förutsättning: Ägaren eller en administratör är inloggad med en session.

1. Ange ett namn som beskriver syftet, till exempel CI Produktion Lesen.
2. Ange målanvändare och produkt-ID.
3. Välj endast de behörighetsomfång som är absolut nödvändiga.
4. Ange om möjligt ett utgångsdatum i ISO 8601-format.
5. Spara omedelbart hemligheten i ett hemlighetslager.
6. Kopiera inte hemligheten till källkod, byggloggar eller ärenden.

Anonyma anropare får inte skapa PAT:er. En vanlig användare kan hantera sina egna PAT:er, men inte andra användares PAT:er. Administratörer kan hantera andra användares PAT:er.

8.4 Använda PAT

SDK-datamodellen skiljer mellan `TokenType::Session` och `TokenType::PersonalAccessToken`. För icke-interaktiv åtkomst kontrolleras PAT:en via `ValidatePersonalAccessToken()`; applikationen använder därefter enbart de returnerade behörighetsomfången och kontrollerar dessutom produktkontexten.



8.5 Återkalla PAT


1. Identifiera tokenen utifrån namn, produkt, tidpunkt för skapande och senaste användning.
2. Återkalla token-ID:t.
3. Valideringen måste därefter misslyckas.
4. Kontrollera beroende system och loggar vid misstänkt läckage av hemligheten.
5. Utfärda en ersättnings-PAT med snävare behörighetsomfång och nytt utgångsdatum.

8.6 Känd egenskap hos gränssnittet

Det aktuella GraphQL-valideringssvaret returnerar användar-ID och behörighetsomfång, men inte token-ID. Därför kan `ValidatePersonalAccessToken()` för närvarande inte återskapa `productId` i valideringsresultatet. Produktkontexten måste dessutom vara känd och kontrolleras av det utfärdande respektive konsumerande systemet.

9. Drift och säkerhet

9.1 Ansvarsområden




9.2 Regelbundna kontroller

- Ta bort eller spärra användare utan aktuellt verksamhetsbehov.
- Kontrollera roller och grupper enligt principen om minsta privilegium.
- Återkalla gamla, aldrig använda eller utgångna PAT:er.
- Tilldela administratörsrättigheter till namngivna personer.
- Säkerhetskopiera databas och inställningar; testa återställningen.
- Övervaka certifikatens utgångsdatum.
- Undersök misslyckade inloggningar och ovanlig tokenanvändning.
- Håll servern och ImtCore-/Puma-komponenterna uppdaterade.

9.3 Säkerhetskopiering och återställning

En konsistent säkerhetskopiera omfattar minst databasen och Puma-inställningarna. Certifikat och nycklar ska säkerhetskopieras separat med särskilt starkt skydd. Efter en återställning ska databasmigreringar, inloggning, roller, grupper, sessionshantering och PAT-validering testas i en kontrollerad miljö.

10. Feldiagnostik



Problem	Trolig orsak	Åtgärd
Anslutningen nekas	Fel värd/port eller servern har inte startats	Kontrollera HTTP- och WS-port samt process
TLS-fel	Certifikatet är inte betrott eller namnet är fel	Kontrollera certifikatkedja, värdnamn och klockslag
Inloggningen misslyckas	Inloggningsuppgifter, kontostatus eller LDAP	Kontrollera autentiseringsvägen specifikt
HasPermission() förblir false	Fel produkt-ID eller roll saknas	Kontrollera produkt-ID och effektiva roller
Användaråtgärden returnerar tomt ID	Inloggningsnamnet finns redan eller rättigheter saknas	Kontrollera unikhet och administratörsrättigheter
PAT-skapandet returnerar en tom hemlighet	Inte inloggad, fel ägare eller tomma behörighetsomfång	Kontrollera session, användar-ID och behörighetsomfång
PAT:en är ogiltig	Återkallad, utgången eller ändrad	Kontrollera tokenmetadata och utfärda en ny
Inställningarna går förlorade	Skrivbehörighet saknas	Kontrollera sökväg och tjänstekonto

11. Checklistor för godkännande

Server

- ☐ Lämplig databasvariant har valts
- ☐ Databasanslutning och migrering har lyckats
- ☐ HTTPS och WSS är aktiva med giltigt certifikat
- ☐ Portar och brandvägg är dokumenterade
- ☐ Säkerhetskopiering och återställning har testats
- ☐ Loggövervakning har konfigurerats

Behörighetsmodell

- ☐ Unikt produkt-ID har angetts
- ☐ Behörighets-ID:n är dokumenterade
- ☐ Roller har modellerats efter uppgifter i stället för personer
- ☐ Grupper har skapats för återkommande team
- ☐ Personliga administratörskonton har konfigurerats
- ☐ Negativa tester för nekade åtgärder har genomförts

LDAP

- ☐ Windows- och domänförutsättningarna är uppfyllda
- ☐ Den första domäninloggningen har testats
- ☐ SID och användardata har överförts korrekt
- ☐ Standardrollen har kontrollerats
- ☐ LDAP har inaktiverats om det inte behövs

PAT

- ☐ Behörighetsomfång enligt principen om minsta privilegium har tilldelats
- ☐ Utgångsdatum har angetts
- ☐ Hemligheten har endast lagrats i ett hemlighetslager
- ☐ Återkallning har testats
- ☐ Rotation och ansvarig person är dokumenterade

12. Ytterligare dokumentation

- [AuthClientSdk-referens](#)
- [AuthServerSdk-referens](#)
- [Beroenden](#)
- [Pumas säkerhetspolicy](#)
- [Kompakt presentation](#)