

Puma 用户手册

语言：简体中文

目标读者：管理员、运维人员

1. 目的与适用范围

Puma 是用于多个应用程序的身份验证与权限管理的中央系统。用户向 Puma 进行登录；应用程序根据 Puma 提供的权限决定开放哪些功能。因此，用户、角色和组无需在每个应用程序中单独维护。

本手册描述：

- 使用 SQLite 或 PostgreSQL 数据库的 Puma 服务器，
- 本地用户、角色、组以及与产品相关的权限，
- 通过 AuthClientSdk 集成自有的 Qt/C++ 应用程序，
- 通过 AuthServerSdk 集成自有的服务器，
- 通过 ImtCore 中实现的 LDAP 层进行 Windows 域登录，
- 用于非交互式访问的个人访问令牌（PAT），
- 密码策略、账户状态以及失败登录后的锁定，
- 典型的运维、安全和故障场景。

本说明基于 Puma 以及底层在 ImagingTools/ImtCore 中的身份验证实现。它描述了源代码中现有功能的状态；具体的菜单名称可能因嵌入的管理界面而有所不同。

2. Puma 概览




图 1：Puma 系统架构概览。

Puma 将四项任务分离：

1. **身份**：谁在访问？
2. **身份验证**：所提交的凭证是否有效？
3. **授权**：允许哪些与产品相关的操作？
4. **持久化**：用户、角色、组、会话和 PAT 存储在哪里？

2.1 Puma 服务器的变体

变体	数据库	典型用途
PumaServerSl	SQLite	单机安装、开发、小型本地安装
PumaServerPg	PostgreSQL	中央多用户运行和生产环境服务器安装

两种变体使用相同的 Puma 服务器基础。各自的服务器应用程序为其数据库集成 相应的存储库和 SQL 脚本。




图 2：共用的服务器基础与数据库专属变体。

2.2 Puma 与应用程序的协作

应用程序将 Puma 管理作为一个页面嵌入其客户端 UI 中。在该管理页面上，具有 权限的管理员设置用户、角色、组以及权限分配。该页面通过 SDK 访问 Puma 服务器；这些数据不在应用程序中单独维护。登录之后，Puma 将有效权限返回给 应用程序。应用程序使用这些权限在其业务 UI 中开放功能。




图 3：集中管理与在应用程序中使用权限。

嵌入管理页面并根据权限进行显示是应用程序的职责。Puma 仍会对管理操作强制 执行权限；仅隐藏页面并不构成访问控制。

3. 角色与权限模型

Puma 不将权限作为用户的可自由编辑属性进行管理，而是通过角色进行管理：



图 4：用户、组、角色与权限之间的关系。

- **用户** 拥有一个内部的、稳定的对象 ID 和一个登录名。
- **角色** 归集权限，并且是产品专属的。
- **组** 归集用户并获得角色。
- **权限** 是由应用程序定义的、区分大小写的 ID。
- **产品 ID** 限定角色和权限适用的上下文。

用户获得以下内容的并集：

- 直接分配的角色权限，以及
- 其所属组的角色权限。

当存在多个直接角色、多个组或每个组有多个角色时，所有包含的权限都会取并集。重复的权限只生效一次；一项分配不会从另一项分配中扣除任何权限。

重要： 管理操作使用内部用户 ID，而不是登录名。应用程序在登录之前 设置其产品 ID。

管理页面仅在当前产品 ID 的上下文中读取和写入角色与权限。如果某个用户在多个产品中拥有权限，保存时其他产品的分配保持不变。

3.1 强制与可选的要素

要素	强制还是可选？
产品 ID	强制： 应用程序在登录之前设置它；角色和权限在此产品上下文中适用。
权限 ID	对于受保护的功能为强制： 由应用程序定义并检查。
角色	对于授予权限为强制： 权限通过角色而不是直接分配给用户。用户可以没有角色而存在，但这样就没有基于角色的权限。
直接角色分配	可选： 适用于个别任务。
组	可选： 适用于归集反复出现的团队分配。
组角色	可选： 直接角色分配的替代方案或补充。
多个角色或组	可选： 它们的权限共同构成并集。

3.2 推荐的管理模型




图 5：用于引导和日常管理的推荐模型。

超级用户用于初始搭建。日常应使用带有合适管理员角色的个性化管理员账户。这样便无需共享超级用户凭证。

4. Puma 服务器的投入运行

4.1 准备工作

1. 选择服务器变体。
2. 对于 `PumaServerPg`，准备好 PostgreSQL 数据库、数据库用户和可访问性。
3. 对于 `PumaServerSl`，无需单独的数据库服务器，也无需准备数据库。服务器会创建 SQLite 数据库；服务账户需要在指定存储位置具有写入权限。
4. 确定 HTTP 和 WebSocket 端口。
5. 对于生产系统，提供服务器证书和私钥。
6. 仅为所需端口打开防火墙。
7. 检查对设置、数据库和日志的写入权限。

Puma 的持久化设置默认存放在与应用程序相关的系统路径下的 `Puma/PumaServer/PumaServerSettings.xml` 中。

4.2 启动流程




图 6：Puma 服务器的技术启动流程。

启动后尤其需要检查：

- 数据库连接成功，
- HTTP 和 WebSocket 端口已绑定，
- 证书和密钥已加载，
- 没有迁移或存储库错误，
- 客户端可以访问服务器。

4.3 首次设置




图 7：从超级用户到权限测试的首次设置。

SDK 流程由 `SuperuserExists()`、必要时的 `CreateSuperuser()`，随后是登录并搭建角色模型组成。在初始化时，会设定超级用户的密码及其联系电子邮件。`CreateSuperuser()` 采用该密码；联系电子邮件在客户端组合中配置为 `RemoteSuperuserController` 的 `SuperuserMail`，并在创建时一并提交。Puma 测试对初始账户使用登录名 `su`；生产凭证以及一个可达的联系电子邮件必须安全地选择并妥善保管。超级用户的密码同样受[第 9.4 节](#)所述密码策略的约束。

4.4 传输加密

Puma 为 HTTP(S) 和 WebSocket(S) 使用分开的端口。一旦有客户端从隔离的开发计算机之外进行访问，就必须使用 HTTPS 和 WSS。



图 8：客户端与 Puma 之间受 TLS 保护的传输。

生产规则：

- 使用 TLS 1.2 或更高版本。
- 不要禁用证书验证。
- 使私钥仅对服务器进程可读。
- 不要将口令短语存储在源代码或演示文稿中。
- 仅在受控的测试环境中使用不带 TLS 的 HTTP/WS。

5. 详细用例

UC-01：创建本地用户并授权

参与者： 管理员

前置条件： 管理员已登录并拥有所需的管理权限。

1. 使用显示名、唯一登录名、初始密码和电子邮件创建用户。
2. 从结果中获取内部用户 ID。
3. 分配已有角色，或先创建一个角色。
4. 可选地将该用户添加到组。
5. 用户进行登录。
6. 应用程序检查预期的权限。




图 9：创建本地用户并进行角色和组分配。

结果： 用户从直接角色和组角色中获得权限。已登录的用户可能需要重新 登录，以便应用程序获取更新后的会话权限。

UC-02：通过组管理团队

参与者： 管理员

1. 创建带有所需权限的业务角色。
2. 为团队或部门创建组。
3. 将角色分配给组。
4. 将用户添加到组。
5. 离职时将用户从组中移除。



图 10：通过组进行的共同权限分配。

收益： 角色变更会集中作用于所有组成员。

UC-03：登录与基于功能的开放

参与者： 最终用户

1. 应用程序配置连接和产品 ID。
2. 用户输入登录名和密码。
3. Puma 验证凭证。
4. Puma 创建会话并返回令牌、用户名、产品 ID 和权限。
5. 应用程序仅开放允许的功能。
6. 注销时 Puma 使会话失效。




图 11：应用程序的登录、权限检查与注销。

凭证无效、连接缺失或服务器组件缺失时的错误会被报告为登录失败。已停用的 账户只有在凭证校验通过之后才会以专门的提示被拒绝，因此无法通过登录尝试 探知账户状态（参见[第 9.5 节](#)）。

UC-04：权限变更

1. 管理员更改角色或组分配。
2. 应用程序结束旧会话或要求重新登录。
3. 用户重新登录。
4. 应用程序根据新权限构建其界面。

隐藏按钮无法取代服务器端的检查。每个需要保护的服务器操作都必须再次 验证权限。

UC-05：停用或移除用户

永久收回访问权限有两种方式：

1. **停用账户（推荐）**：超级用户在用户编辑器中将账户状态设置为已停用。用户记录及其角色和组成员关系保持不变，但无法再登录。该账户正在使用的 会话和 PAT 会立即被拒绝。详情参见 [第 9.5 节](#)。

2. **移除账户：** 客户端 SDK 提供 `RemoveUser()` 作为永久删除。角色和组 分配会随用户一并移除。删除之前必须检查业务上的保留和审计要求。

如果只需收回单项功能，移除相应的角色或组分配即可。

UC-06：接入自有应用程序




图 12：基于 SDK 的客户端接入的最小流程。

C++ 客户端中的最小顺序为：

```
AuthClientSdk::CAuthorizationController auth;

AuthClientSdk::ServerConfig server;
server.host = "puma.example.org";
server.httpPort = 443;
server.wsPort = 8443;
server.sslConfig = AuthClientSdk::SslConfig{};

auth.SetConnectionParam(server);
auth.SetProductId("MeineAnwendung");

AuthClientSdk::Login session;
if (auth.Login(login, password, session) &&
    auth.HasPermission("messung.lesen")) {
    // 开放受保护的功能。
}
auth.Logout();
```

安全相关提示：

- 仅通过 TLS 传输密码。
- 不要记录会话令牌。
- `Login()` 会自动结束该控制器之前的会话。
- 显式调用 `Logout()`；析构函数会额外尝试尽力而为的注销。
- 不要在同一控制器上并行执行 `Login()` 和 `Logout()`。

UC-07：接入自有的可授权服务器

`AuthServerSdk::CAuthorizableServer` 面向那些提供自有端点、但将 Puma 用作 中央权威来源的服务器应用程序。




图 13：自有可授权服务器的 Puma 接入。

应用服务器设置：

1. 其产品 ID，
2. 与中央 Puma 服务器的连接，
3. 其自有的 HTTP/WebSocket 端口，
4. 可选的功能文件和 TLS 配置，
5. 随后调用 `Start()`，并在关闭时调用 `Stop()`。

6. SDK 层

6.1 AuthClientSdk

外观类 `AuthClientSdk::CAuthorizationController` 提供：

领域	核心操作
连接	<code>SetConnectionParam()</code> 、 <code>SetProductId()</code>
会话	<code>Login()</code> 、 <code>Logout()</code> 、 <code>GetToken()</code>
授权	<code>HasPermission()</code> 、 <code>GetTokenPermissions()</code>
引导	<code>SuperuserExists()</code> 、 <code>CreateSuperuser()</code>
用户	列出、读取、创建、删除、修改密码
角色	列出、读取、创建、删除、分配权限
组	列出、读取、创建、删除、分配用户/角色
PAT	创建、列出、验证和撤销

`ServerConfig` 包含主机、HTTP 端口、WebSocket 端口和可选的 TLS 设置。角色和权限绑定到通过 `SetProductId()` 配置的应用程序。

6.2 AuthServerSdk

服务器 SDK 封装了一个可授权的 HTTP/WebSocket 服务器。它与 Puma 后端的网络连接与其自有服务器为客户端提供服务所用的端口是分开的。因此在分布式安装中，必须配置并保护这两个连接方向。

6.3 UI 组件

Puma 包含用于登录和管理的 Widget 或 QML 组件。它们构建在相同的身份验证和管理接口之上。自有界面不得替代服务器端的权限检查。

7. LDAP / Windows 域登录

7.1 工作方式

当前的 ImtCore 实现在 Windows 上使用 Windows 域功能，尤其是通过 `LogonUser` 进行的检查。因此它面向 Windows / Active Directory 环境，而不是一个可通用配置的 OpenLDAP 客户端。




图 14：Windows 域用户通过 Puma 的登录。

首次域登录成功时：

- Puma 创建一条内部用户记录，
- 将身份验证系统标记为 LDAP，
- 在可用范围内采用 SID、显示名和电子邮件，
- 按需创建与产品相关的角色 Guest 和 Default，
- 为用户分配该产品的默认角色。

随后，管理员可以为该镜像创建的用户分配更多 Puma 角色和组。密码仍将 针对 Windows 域进行检查。

7.2 启用与禁用

`LdapEnabled` 在 Puma 默认设置中处于启用状态，并通过设置区域 **LDAP** 提供。如果仅使用本地 Puma 账户，则应禁用该功能，以避免不必要的域检查和 误导性的消息。

7.3 前提条件

- Puma 运行在 Windows 下。
- 服务器能够访问域和域控制器。
- 操作系统、DNS 和信任关系配置正确。
- 用户使用 Windows 接受的登录名，通常为 `DOMÄNE\benutzer`。
- 已在 Puma 中启用 LDAP。

7.4 故障排查

症状	检查
域登录失败，本地登录正常	检查域可访问性、DNS、时间、登录格式和 <code>LdapEnabled</code>
用户被重复创建	检查统一的登录格式和 SID 解析
用户首次登录后权限过少	检查默认角色以及更多的角色/组分配
本地登录在日志中产生域错误	如不需要则禁用 LDAP
Linux 服务器无法对 AD 进行身份验证	当前实现是 Windows 专属的

8. 个人访问令牌（PAT）

8.1 用途

PAT 是用于自动化、CI/CD、监控服务和 服务间通信的长期凭证。一个 PAT 属于 某个用户，包含一个产品 ID 和明确的权限范围（scope）。




图 15：PAT 的创建、存储与使用。

8.2 生命周期




图 16：PAT 生命周期中的状态。

当令牌存在、处于活动状态、未被撤销且未过期时，它是有效的。已撤销的记录在列表中仍然可见，并被报告为非活动状态。

8.3 创建 PAT

前置条件：所有者或管理员已通过会话登录。

1. 分配一个与用途相关的名称，例如 `CI Produktion Lesen`。
2. 确定目标用户和产品 ID。
3. 仅选择最小必要的 `scope`。
4. 尽可能设置 ISO-8601 格式的过期日期。
5. 立即将 `secret` 保存到 Secret Store 中。它以服务器组合中配置的前缀开头，默认为 `imt_pat_`。
6. 不要将 `secret` 复制到源代码、构建日志或工单中。

匿名调用方不得创建 PAT。普通用户可以管理自己的 PAT，但不能管理其他用户的 PAT。管理员可以管理其他用户的 PAT。

8.4 使用 PAT

SDK 数据模型区分 `TokenType::Session` 和 `TokenType::PersonalAccessToken`。对于非交互式访问，PAT 通过 `ValidatePersonalAccessToken()` 进行检查；应用程序随后仅使用返回的 `scope`，并额外检查产品上下文。




图 17：用于自动化访问的 PAT 验证。

`GetTokenPermissions()` 现在同时接受会话令牌和 PAT。对于 PAT，服务器返回 用户权限与令牌 scope 的交集，并考虑令牌的产品绑定。用户虽通过角色拥有但 不在令牌 scope 内的权限不会被返回。账户被停用时，其 PAT 同样会被拒绝。

8.5 撤销 PAT

1. 根据名称、产品、创建时间和最后使用时间识别令牌。
2. 撤销令牌 ID。
3. 之后验证必须失败。
4. 若怀疑 secret 泄露，检查相关系统和日志。
5. 签发一个 scope 更小、带有新过期日期的替代 PAT。

8.6 已知的接口特性

当前的 GraphQL 验证响应会返回用户 ID 和 scope，但不返回令牌 ID。因此

`ValidatePersonalAccessToken()` 目前无法在验证结果中重建 `productId`。产品上下文必须在签发方或消费方系统处额外知晓并进行检查。

9. 运维与安全

9.1 职责




图 18：运维安全职责的划分。

9.2 定期检查

- 停用或移除没有当前业务需求的用户。
- 按最小权限原则检查角色和组。
- 撤销旧的、从未使用或已过期的 PAT。
- 按人分配管理员权限。
- 备份数据库和设置；测试恢复。
- 监控证书过期。
- 调查失败的登录和异常的令牌使用。
- 保持服务器和 ImtCore/Puma 组件为最新。

9.3 备份与恢复

一致的备份至少包含数据库和 Puma 设置。证书和密钥应单独备份并特别保护。恢复之后，必须在受控环境中测试数据库迁移、登录、角色、组、会话处理 以及 PAT 验证。

9.4 密码策略

Puma 在创建用户、修改密码以及初始化超级用户时校验密码，所用的是 ImtCore 用户管理中的密码策略。它在随附的 Puma 组合中已经接入，无需额外配置即按 以下规定生效：

规则	默认值
最小长度	8 个字符
最大长度	128 个字符
小写字母、大写字母、数字和特殊字符要求	均不强制
以登录名作为密码	拒绝
已知弱口令阻止列表	未设置；可选择以文件方式提供
密码历史	最近 5 个密码不得重复使用
密码最短使用期	0 天，即下次修改前无需等待
密码最长使用期	0 天，即不过期
过期前的提醒期	14 天

其他说明：

- 拒绝时会指出被违反的规则，例如最小长度、缺少字符类别、以登录名作为 密码、命中阻止列表、重复使用或最短使用期。管理界面会以明文提示显示。
- 空格不计为特殊字符。
- 管理员无需他人的旧密码即可设置其密码，并且不受最短使用期限限制。
- 该策略不适用于来自 Windows 域的用户；他们的密码由域管理和校验。
- 登录时的过期检查以及客户端对规则的查询在服务器端已经存在，但在随附的 Puma 组合中尚未与登录控制器连接。只有在那里同样接入该策略后，它们才会 生效。

9.5 启用与停用账户

除角色之外，每个账户还具有账户状态。已停用的账户连同其全部分配都会保留， 但无法登录。




图 19：账户状态以及由超级用户触发的状态转换。

规则：

- 只有超级用户才能在用户编辑器中看到并操作账户状态开关。其他管理员看不到 该开关，他们对用户的修改也不会改变该状态。
- 只有超级用户才能直接创建处于停用状态的账户。自助注册始终创建启用的账户。
- 登录时首先校验凭证。之后已停用的账户才会得到一条专门的提示，说明该账户 已被停用。密码错误仍返回通用提示，因此无法通过登录尝试判断账户状态。
- 已停用账户正在使用的会话和 PAT 会立即被拒绝，无需先注销。
- 来自较旧数据集、未保存状态的账户按启用处理。

当需要保留分配关系、凭据记录或职责归属时，停用优于删除。

9.6 登录失败后的锁定


ImtCore 提供了账户锁定功能，在连续多次失败尝试后会暂时拒绝该账户。其默认 值为：

设置	默认值	含义
最大失败次数	5	触发锁定前的连续失败次数；0 表示关闭锁定
观察期	300 秒	统计失败尝试的时间窗口
锁定时长	900 秒	拒绝持续的时间；0 表示锁定直到管理员解除

计数器和锁定保存在内存中，服务器重启后会被重置。管理员可以提前解除锁定。 通过 Windows 域的登录路径不计入统计。

提示： 随附的 Puma 组合中未接入锁定组件，因此不会发生自动锁定。如需 该功能，必须在服务器组合中补充。在此之前，应通过日志监控失败的登录 （参见[第 9.2 节](#)）。

10. 故障诊断






图 20：故障诊断决策树。

问题	可能原因	措施
连接被拒绝	主机/端口错误或服务器未启动	检查 HTTP 和 WS 端口以及进程
TLS 错误	证书不受信任或名称错误	检查证书链、主机名和时间
登录失败	凭证、账户状态或 LDAP	有针对性地检查身份验证路径
登录提示账户已停用	账户已被停用	请超级用户检查账户状态（第 9.5 节）
密码修改被拒绝	违反密码策略	分析所提示的规则（第 9.4 节）
<code>HasPermission()</code> 保持为 <code>false</code>	产品 ID 错误或缺少角色	检查产品 ID 和有效角色
用户操作返回空 ID	登录名已存在或缺少权限	检查唯一性和管理员权限
PAT 创建返回空 secret	未登录、所有者错误或 scope 为空	检查会话、用户 ID 和 scope
PAT 无效	已撤销、已过期或被更改	检查令牌元数据并重新签发
设置丢失	缺少写入权限	检查路径和服务账户

11. 验收清单

服务器

- ☐ 已选择合适的数据库变体
- ☐ 数据库连接和迁移成功
- ☐ 启用了带有效证书的 HTTPS 和 WSS
- ☐ 已记录端口和防火墙
- ☐ 已测试备份和恢复
- ☐ 已设置日志监控

权限模型

- ☐ 已确定唯一的产品 ID

- [] 已记录权限 ID
- [] 按任务而非按人建模角色
- [] 为经常出现的团队创建了组
- [] 已设置个性化管理员账户
- [] 已确定停用不再需要账户的流程
- [] 已检查密码策略并告知用户
- [] 已针对被拒绝的操作执行负向测试

LDAP

- [] 已满足 Windows 和域的前提条件
- [] 已测试首次域登录
- [] 已正确采用 SID 和用户数据
- [] 已检查默认角色
- [] 如不需要则已禁用 LDAP

PAT

- [] 已分配最小权限 scope
- [] 已设置过期日期
- [] Secret 仅存储在 Secret Store 中
- [] 已测试撤销
- [] 已记录轮换和负责人

12. 延伸文档

- [AuthClientSdk 参考](#)
- [AuthServerSdk 参考](#)
- [依赖项](#)
- [Puma 安全策略](#)
- [精简演示文稿](#)

13. 开发者接入

应用程序可以通过两种方式集成 Puma：

变体	适用于	抽象层
AuthClientSdk	需要稳定 C++ 外观类的应用程序	AuthClientSdk::CAuthorizationController
Partitura	带有可授权服务器的 ACF / ImtCore 应用程序	来自 ImtCore 的 AuthorizableServerFramework.acc

在这两种变体中，应用程序都需要 Puma 服务器的地址、一个唯一的产品 ID 以及为 该产品定义的权限。产
品 ID 必须与被管理的应用程序一致。生产连接必须使用 TLS。

13.1 通过 SDK 集成

1. 构建 `AuthClientSdk` 并将其链接到应用程序。位于 `Impl/AuthClientSdk/CMake/CMakeLists.txt` 的 CMake 示例展示了所需的 Qt 和 `ImtCore` 依赖项。
2. 引入 `AuthClientSdk/AuthClientSdk.h`。
3. 创建一个 `CAuthorizationController`，用 `SetConnectionParam()` 设置 HTTP / WebSocket 端点和 TLS 配置，随后用 `SetProductId()` 设定产品上下文。
4. 使用 `Login()` 登录，并且仅在 `HasPermission()` 检查成功后才开放功能。
5. 对于管理页面，使用同一外观类的用户、角色和组操作。应用程序根据管理权限 决定是否在客户端 UI 中提供该页面。
6. 会话结束时调用 `Logout()`。

一个最小的 C++ 示例见 [UC-06](#)；完整的 API 见 [AuthClientSdk 参考](#)。在当前的 CMake 构建中，SDK 仅在 Windows 下集成。

13.2 通过 Partitura 集成

`ImtCore` 在 `Partitura/ImtHttpServerVoce.arp/AuthorizableServerFramework.acc` 下已经提供了一个用于可授权服务器的现成基础组合。它整合了 HTTP 和 WebSocket 服务器、与 Puma 的连接、身份验证管理器以及用户、角色和组缓存等。应用程序应使用该基础，而不是逐个重建这些组件。

集成按以下步骤进行：

1. 在应用程序的 ACF 配置中登记 `ImtCore` 的包和注册表。
2. 从 `ImtHttpServerVoce` 包中实例化 `AuthorizableServerFramework`。
3. 通过 `Type="Reference"` 接入用于应用程序和版本信息、数据库、Puma 连接、服务器接口以及 TLS 配置的应用程序专属组件。自有的请求处理程序则以 `Type="Factory"` 接入。
4. 配置产品 ID 以及与中央 Puma 服务器的连接。产品 ID 必须与在 Puma 中被管理的应用程序一致。
5. 将自有的 GraphQL 处理程序与该框架连接，并将框架导出的 HTTP 和 WebSocket 服务器接入应用程序的服务器控制器。
6. 构建之后，针对 Puma 的测试实例检查登录、PAT 和会话验证，以及允许和被拒绝的权限。

`Impl/AuthServerSdk/AuthServerSdk.acc` 展示了对该 `ImtCore` 基础组合的一个具体接入。`Partitura` 变体以声明方式将其接入应用程序，而 SDK 变体则将该集成封装在一个 C++ 外观类之后。