AguaraPOS

Manual del cajero

Este manual sigue el día de trabajo: abrir la caja, vender, cobrar y cerrar. Casi todo se hace con el teclado y el lector de códigos, sin tocar el ratón.

Las teclas de la venta

Tecla	Qué hace
F2	Cambiar la cantidad de la línea
F3	Buscar un artículo
F4	Descuento en la línea
F5	Descuento en toda la venta
F6	Poner la venta en espera
F7	Recuperar una venta en espera
F8	Elegir el cliente
F12	Cobrar
Flechas	Moverse entre las líneas, o por la lista de sugerencias
Supr	Quitar la línea marcada, después de confirmar
Esc	Borrar lo escrito o cancelar la venta

1. Entrar y abrir la caja


Abra AguaraPOS y escriba su usuario y su contraseña. Si la caja está abierta, la pantalla de Ventas aparece sola.

Si está cerrada, pulse **Abrir caja** y cuente el dinero del cajón, billete por billete. Ese es el fondo inicial.



2. Vender

Pase cada artículo por el lector. Si el código no lee, escríbalo y pulse Enter. El artículo aparece en la lista y el total se actualiza.



- **Varios iguales:** escriba la cantidad, un asterisco y el código: **3*7840001000017**.
- **Sin código:** empiece a escribir la descripción o la marca. Debajo aparece una lista con precio y stock: baje con la flecha y pulse Enter. También sirve con cantidad: **3*yerba**.
- **Búsqueda completa:** pulse Enter sin elegir de la lista, o use **F3**.
- **Por peso:** la etiqueta de la balanza trae el peso o el precio, y se lee como cualquier código.



Las búsquedas no distinguen mayúsculas ni acentos, y las palabras van en cualquier orden: **azucar kilo** encuentra AZÚCAR BLANCA 1 KILO.


Si un código no existe, el aviso aparece abajo, sin detener nada. Siga con el próximo artículo.

Quitar o cancelar

Antes de quitar una línea con **Supr** o cancelar la venta con **Esc**, el programa pregunta. **Enter** y **Esc** dejan todo como estaba. Para confirmar, pulse **Tab** y **Enter**, o haga clic en el botón rojo. Así, un Enter de más no borra nada.

Descuentos

Con **F4** descuenta la línea marcada y con **F5** la venta entera, en porcentaje o en guaraníes. Si pasa de su límite, el programa pide un supervisor.



Promociones

Las promociones se aplican solas al escanear. El mensaje debajo de la lista dice cuál se aplicó, y la columna Descuento muestra cuánto. Si cambia la cantidad, se vuelve a calcular. Un descuento suyo con F4 o F5 se calcula sobre el precio de promoción.

Atender a otro cliente

F6 guarda la venta en espera y deja la pantalla libre. **F7** la recupera, incluso después de cerrar el programa.

Cliente

Sin elegir nada, la venta es para **Consumidor final**. Si el cliente da su nombre o su RUC, pulse **F8**, búsquelo y elíjalo. Si no está, use **Nuevo cliente**.

Alerta de vencimiento

Si un artículo tiene un lote vencido, al escanearlo aparece una alerta. Mire la fecha en el producto. Enter no la cierra: elija con el mouse.

- **OK:** este producto no está vencido. Sigue la venta.
- **Dar de baja:** este producto está vencido. Confirme cuántos descarta con **Confirmar baja**: salen del stock y no se venden. Llame a un supervisor: debe autorizar la baja. Si escaneó más de los que descarta, el resto sigue en la venta. Retire de la góndola lo vencido.

Si el supervisor no autoriza, la alerta vuelve y usted decide de nuevo.

3. Cobrar

Pulse **F12**. El monto grande es lo que hay que cobrar.



En efectivo

Escriba lo que entrega el cliente y pulse Enter. El vuelto queda a la vista.

Si le da justo, pulse **Enter dos veces**. El primero pone el monto exacto en el campo y el segundo cobra. Así, un Enter suelto nunca termina una venta.

> **El efectivo se escribe a mano.** Si pasa un artículo por el lector con el cursor en este campo, suena un aviso, el campo se borra y no se cobra nada. Tampoco se acepta un monto que supere en más de Gs. 1.000.000 lo que hay que cobrar.

> **Redondeo:** la moneda más chica es de 50 guaraníes, así que el efectivo se redondea. De 85.910 se cobran 85.900. Tarjetas y transferencias cobran el monto exacto.

Con tarjeta, transferencia o QR

1. Cobre en la terminal del banco, o confirme que la transferencia llegó.
2. En AguaraPOS pulse la tecla del medio de pago: **F2** débito, **F3** crédito, **F4** transferencia, **F6** QR.
3. Copie el **código del comprobante** y pulse Enter. El monto ya viene puesto.
4. Pulse Enter otra vez para terminar.



> **El código es lo que prueba el pago.** Cópielo con cuidado. Si ya se usó en otra venta, hace falta un supervisor.

Pago combinado

Cargue primero la tarjeta o la transferencia, con el monto que corresponde. Lo que falta se paga en efectivo. **F5** quita un comprobante mal cargado, después de confirmar.

Nota de crédito

Es un vale por una devolución. Use la tecla de **Nota de crédito**, escriba su número, por ejemplo **NC-000012**, y el programa toma su saldo. Lo que falte se paga de otra forma.

4. Durante el día

El botón **Caja**, arriba a la derecha, tiene todo lo demás. Varias opciones piden un supervisor.

Opción	Para qué sirve	Quién
Ventas de la sesión	Ver las ventas, reimprimir, guardar en PDF y anular	Anular y copias: supervisor
Movimiento de caja	Ingresos, gastos y retiros de efectivo	Supervisor
Devolución	Devolver una venta anterior, entera o en parte	Supervisor
Abrir cajón	Abrir el cajón sin una venta	Supervisor
Ventas por subir	Ver las ventas que esperan al servidor	Cajero

Cuando el programa pide un supervisor, esa persona escribe su usuario y su contraseña en su caja. Todo queda registrado.



Anular o devolver

Anular es para una venta mal cobrada de la sesión de hoy. **Devolución** es para lo que el cliente trae de vuelta, también de otros días, y hace falta el número del ticket. Si la venta se pagó con tarjeta o transferencia, el dinero se revierte en la terminal o en el banco: el programa solo lo registra.

5. Si se corta la conexión

Una franja amarilla avisa **Sin conexión con el servidor**.


- **Cobre la venta que tiene en pantalla.** Sale con su número y su ticket, y el cajón abre.
- No se pueden agregar artículos ni empezar ventas nuevas hasta que vuelva la conexión.
- La venta queda guardada en este equipo y sube sola. **No se pierde.**
- No apague el equipo por esto, y avise al encargado.

6. Cerrar la caja

1. Termine o ponga en espera la venta actual.
2. En **Caja**, elija **Cerrar caja**.
3. Cuente todo el efectivo del cajón, billete por billete.



El conteo es a ciegas: el programa no muestra cuánto debería haber. Si coincide, la caja se cierra y puede imprimir la planilla. Si no coincide, solo dice que no coincide.



Vuelva a contar. Si sigue sin coincidir, un supervisor puede cerrar con la diferencia, escribiendo el motivo.

> La caja no cierra mientras haya ventas sin subir. Espere a que vuelva la conexión.

7. Bloquear y salir

- **Bloquear: Ctrl+L**, o el candado junto a su nombre. El programa también se bloquea solo tras 10 minutos sin uso. La venta en curso sigue ahí.
- **Cambio de cajero: Ctrl+Shift+L**. La caja y la venta en curso siguen abiertas.
- **Salir:** con la caja abierta, el programa no se cierra. Cierre la caja primero o pida un supervisor.

Problemas frecuentes

Si aparece **Ayuda > Reportar un problema**, cuente ahí qué estaba haciendo y qué pasó. No escriba datos de clientes ni contraseñas.

Qué pasa	Qué hacer
«Venta cobrada, sin ticket»	La venta está guardada. Revise papel y encendido, y reimprima en **Caja > Ventas de la sesión**. Sale como original, sin marca de copia.
«Hay una caja sin cerrar»	Quedó abierta de otro día. Un supervisor debe cerrarla antes de vender.
Un artículo sin stock	Se vende igual, con aviso. Avise al encargado.
«Eso parece un código de barras»	El lector escribió en el campo de efectivo. Escriba el monto a mano. Si le pasa al teclear muy rápido, escríbalo de nuevo.
«No parece lo que entregó el cliente»	El monto es demasiado alto. Revíselo y corríjalo.
«Sin conexión» al abrir el programa	La caja del servidor debe estar encendida. Avise al encargado.
«Datos de una versión más nueva»	A este equipo le falta un parche. Avise al encargado.