# Aide-mémoire administrateur Linux

Ce document rappelle les commandes et les options les plus utilisées par l'administrateur d'un système Linux. Il s'agit surtout de commandes assez générales, dont tout administrateur aura besoin un jour ou l'autre. Les commandes pour l'utilisateur courant se trouvent dans un autre aide-mémoire. Pour plus d'informations, on consultera les pages de manuel ou les publications du Linux Documentation Project (http://www.tldp.org/)

© Logilin 2005

## Informations système

uname – Identification du système.

-a: toutes les informations.

**dmesg** – Messages du noyau (et ceux du boot).

uptime – Durée et charge du système.

free – Occupation de la mémoire.

vmstat – Détails sur l'utilisation de la mémoire.

ipcs – Utilisation des ressources IPC System V.

**ipcrm** – Suppression de ressources IPC System V.

**Idconfig** – Valider les bibliothèques dynamiques.

init – Changement de niveau de fonctionnement :

O: arrêt.

1: mono-utilisateur,

3: multi-utilisateurs mode texte.

5 : multi-utilisateurs mode graphique,

6 : redémarrer.

#### Utilisateurs

```
useradd – Ajout d'un utilisateur :
```

useradd -m -p "" linus

crée un compte *linus*, avec répertoire personnel et mot de passe vide.

**userdel** – Suppression d'un compte utilisateur :

userdel -r linus

supprime le compte et le contenu de son répertoire.

passwd – Modification d'un mot de passe :

passwd linus

# Partitions et systèmes de fichiers

**fdisk** – Édition de la table des partitions :

fdisk /dev/hda

**mkswap** – Création d'une zone de swap :

mkswap /dev/hda2

mkswap /boot/swap\_file

**swapon** – Activation d'une zone de swap :

swapon /dev/hda2

-a active toutes les zones de swap de /etc/fstab.

**swapoff** – Désactivation d'une zone de swap :

swapoff /dev/hda2

mkfs - Création d'un système de fichiers :

mkfs.ext2 /dev/hda3

mkfs.ext3 /dev/hda4

mkfs.vfat /dev/hda5

#### fsck - Vérification d'un système de fichiers :

fsck.ext2 -p /dev/hda3

réparation automatique d'un système ext2 / ext3,

fsck.vfat /dev/hda4

vérification d'une partition Windows.

#### **mount** – Insertion de partition dans le système :

mount -t vfat /dev/hda4 /mnt/dos/

monter une partition Windows,

mount -a

monter toutes les partitions de /etc/fstab,

mount 192.1.1.254:/home/users/

Montage d'un répertoire distant par NFS.

Options avec -o ou dans /etc/fstab:

default: rw.suid.dev.exec.auto.nouser.asvnc.

remount : changer les attributs d'un système monté,

rw : lecture écriture,

ro: lecture seule,

noauto: ne pas monter automatiquement avec -a,

nodev : interdire les fichiers spéciaux,

noexec : pas de fichiers exécutables,

nosuid; ignorer les bits Set-UID/GID,

**sync**: écritures synchrones,

**user** : peut être monté par un utilisateur.

Types de systèmes de fichiers courants : ext2, ext3, msdos, vfat, proc, iso9660, udf, smb.

umount – Démontage d'un système de fichiers :

-a: démonte tous les systèmes dans /etc/mtab.

umount /dev/hda4

umount /mnt/dos

umount -a

**df** – Occupation des systèmes de fichiers montés.

## Distribution / installation de logiciel

```
tar – Gestion d'archives :
```

-c: création d'archive,

-x : extraction d'archive.

-t : consultation d'archive.

**-f**: nom du fichier archive.

-v: mode volubile.

-z: (dé)compresser avec g(un)zip,

-j: (dé)compresser avec b(un)zip2.

tar -czf archive.tar.gz distrib/

crée une archive compressée du répertoire distrib/,

tar -tvf archive.tar

liste le contenu de l'archive,

tar -xjf archive.tar.bz2

extrait le contenu d'une archive compressée.

#### installation classique

tar -xzf application-1.01.tar.gz
cd application-1.01

./configure

make && make install

### **rpm** – Gestion des paquetages RedHat :

-h : affichage de la progression du travail.

rpm -ivh paquet.rpm

installation d'un paquetage,

rpm -Uvh paquet.rpm

mise à jour / installation d'un paquetage,

rpm -Fvh paquet.rpm

mise à jour d'un paquetage déjà installé,

rpm -e paquet

désinstallation d'un paquetage,

rpm -qa

liste de tous les paquetages installés,

rpm -qf /chemin/fichier

recherche du paquetage auquel appartient le fichier.

rpm -qip paquet.rpm

informations sur un paquetage,

rpm -qlp paquet.rpm

liste des fichiers contenus dans le paquetage.

# apt – Gestion des paquetages Debian :

apt-get install application

installation de l'application et ressources éventuelles,

apt-get remove application

suppression application et dépendances éventuelles,

apt-get update

mise à jour de la base de données interne,

apt-get upgrade

mise à jour du système.

#### Gestion des processus application & lance l'application à l'arrière-plan. fa 1 ramène à l'avant-plan le job numéro 1, (Ctrl-Z)endort l'application à l'avant-plan, relance à l'arrière-plan un job endormi. **ps** – État des processus : ps -ef 011 ps -aux affichage long de tous les processus du système. top – Affichage continu des processus du système. -d délai de rafraîchissement. **renice** – Changer la courtoisie d'un processus : renice +5 12857 augmente la courtoisie du processus 12857 de 5 unités, renice -5 -u root diminue de 5 la courtoisie de tous les processus de root. **kill** – Envoyer un signal à un processus : kill -15 12857 -1 (lettre l): liste des signaux disponibles. **killall** – Tuer tous les processus du même nom : killall -9 boucle\_fork fuser – Liste des processus accédant à un fichier : fuser -k -m /dev/hda5 tue tous les processus accédant à la partition indiquée. Utilitaires réseau **ifconfig** – Configuration des interfaces réseau : ifconfig -a affiche la configuration de toutes les interfaces réseau, ifconfig eth0 192.1.1.50 configure la première interface ethernet. **route** – Gestion de la table de routage du novau : route add -net 192.1.1.0 eth0 ajoute une route statique via l'interface eth0, route add -net 172.1.1.0 gw 192.1.1.5 ajoute un réseau accessible par une passerelle, route add default eth1 ajoute une route par défaut, route del default supprime la route par défaut. **socklist** – Liste des sockets actives.

```
netstat – Statistiques réseau :
  netstat -r
  affiche la table de routage du novau.
 netstat -i
  affiche l'état des différentes interfaces,
 netstat -a
  affiche l'état des sockets du système.
arp – Gestion de la table ARP du noyau :
 -a affiche toutes les entrées dans le cache ARP.
 arp -d hote
  supprime les entrées concernant l'hôte indiqué.
ping – demande d'écho vers d'autres hôtes :
 ping -c 1 -w 2 192.1.1.53
  une seule requête et attend au plus 2 secondes.
  ping -b 192.1.1.255
  requête diffusée en broadcast à tous les hôtes du sous-réseau.
traceroute – Chemin pour joindre un hôte :
  traceroute www.destination.com
 -n ne pas traduire les adresses numériques en noms.
tcpdump – Examen du trafic réseau :
  tcpdump -i eth0
  affiche tout ce qui circule sur eth0.
  tcpdump -i eth0 port telnet
  affiche les message depuis / vers le port 23 (telnet).
telnet - Connexion TCP/IP:
  telnet mail.isp.com pop-3
  connexion sur port 110 (Pop/3) du serveur de courrier.
rsh – Exécution d'un shell distant.
ssh – Exécution sécurisée d'un shell distant.
  ssh usera@192.168.1.54
ftp - Transferts de fichiers :
Commandes usuelles:
 open ftp.serveur.org
 cd /chemin/distant/
 1cd /chemin/local/
 get fichier
 put fichier
 prompt
 mget *.c
 mput *.h
waet – Rapatrier le contenu d'une URL :
 wget http://www.site.com/repertoire/
 -c reprendre un transfert déjà entamé,
 -r charger récursivement les liens,
 -1 niveau maximal de récursion,
 -k convertir les liens en pointeurs locaux.
```

```
Signaux fréquemment utilisés
 0 : pseudo signal vérifiant la présence d'un processus,
 1 (SIGHUP): fin de connexion,
 2 (SIGINT, Ctrl-C): fin immédiate du programme,
 3 (SIGOUIT. Ctrl-\): fin immédiate avec fichier core.
 9 (SIGKILL): fin obligatoire et immédiate.
 15 (SIGTERM): fin normale.
Gestion des modules du novau
Ismod – Liste des modules chargés.
modinfo – Informations sur un fichier module.
insmod – Insertion d'un module dans le novau :
 insmod module.o
rmmod – Suppression d'un modulé chargé :
 rmmod module
depmod – Vérification des dépendances :
 depmod -an
modprobe - Chargement gérant les dépendances :
 modprobe module.o
Compilation d'un novau Linux
 ftp ftp.kernel.org
 récupérer le novau désiré (connexion anonymous) depuis le
 répertoire /pub/linux/kernel/,
 tar -xjf linux-XXXX.tar.bz2
 cd linux-XXXX
 make mrproper
 make menuconfig
 choisir et sauver la configuration désirée, puis
 make dep clean bzImage (novau ≤ 2.4)
 make (noyau \ge 2.6)
 Puis, sous compte root:
 make modules && make modules install
 cp System.map /boot/System.map-XXXX
 cd arch/i386/boot/
 cp bzImage /boot/vmlinuz-XXXX
 vi /etc/lilo.conf
 ajouter l'entrée pour le nouveau noyau, puis
 /sbin/lilo
 vi /boot/grub/grub.conf
```

/sbin/init 6