Guia Criação de uma Instância EC2 na AWS

1. Introdução

A Amazon Web Services (AWS) oferece o serviço **EC2 (Elastic Compute Cloud)**, que permite criar e gerenciar servidores virtuais chamados **instâncias**. Essas instâncias podem ser usadas para hospedar sites, rodar aplicações, bancos de dados ou ambientes de testes. Este guia apresenta o passo a passo para criar uma instância EC2 a partir do console da AWS.

2. Pré-requisitos

- Ter uma conta ativa na AWS.
- Acessar o AWS Management Console: https://aws.amazon.com/console/
- Habilitar o Free Tier (opcional, para evitar custos).

3. Acessando o EC2

- 1. Faça login no AWS Console.
- 2. No campo de busca, digite EC2 e clique em EC2.
- 3. Você será direcionado ao painel do EC2.

4. Criando uma nova instância

Passo 1 – Iniciar criação

Clique em Launch Instance (ou Executar instância).

Passo 2 - Nome e tags

- Defina um **nome** para identificar a instância (ex.: Servidor-Web-Teste).
- (Opcional) Adicione tags para organização.

Passo 3 – Escolher AMI (Imagem de Máquina)

• AMI define o sistema operacional e configuração básica.

• Exemplos: Amazon Linux 2, Ubuntu Server, Windows Server.

Passo 4 – Escolher tipo de instância

- Define hardware (CPU, memória).
- Para Free Tier: t2.micro ou t3.micro.

Passo 5 – Par de chaves (Key Pair)

- Necessário para acessar a instância.
- Linux/Unix: arquivo .pem para SSH.
- Windows: usado para descriptografar a senha de administrador.
- Baixe e guarde o arquivo.

Passo 6 - Configurações de rede

- Defina VPC e subnet (padrão se não souber).
- Configure **Security Group** (firewall):
 - o Linux: porta 22 (SSH)
 - Windows: porta 3389 (RDP)
 - Web server: portas 80 (HTTP) e 443 (HTTPS)

Passo 7 – Armazenamento (EBS)

• Escolha tamanho do disco (ex.: 8 GB SSD).

Passo 8 – Revisão e lançamento

- Revise as configurações.
- Clique em Launch Instance.
- A instância será criada em alguns segundos.

5. Conectando na instância

Para Linux (via SSH)

```
ssh -i "sua-chave.pem" ec2-user@SEU-IP-PUBLICO
```

• Substitua "sua-chave.pem" pelo arquivo de chave e SEU-IP-PUBLICO pelo IP da instância.

Para Windows (via RDP)

- 1. Selecione a instância no console.
- 2. Clique em Connect → RDP Client.
- 3. Baixe arquivo .rdp e a senha do administrador.
- 4. Abra o .rdp no Windows e faça login.

6. Dicas importantes

- **Encerramento**: Pare ou finalize a instância para evitar custos.
- Segurança: Abra apenas portas necessárias no Security Group.
- Backup: Use snapshots do EBS para salvar dados importantes.