МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1 по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

Тема: Трансляции, отладка и выполнение программ на языке Ассемблера.

Студент гр. 0383	 _ Козлов Т.В.
Преподаватель	 _ Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2021

Цель работы.

Основные теоретические положения.

Посмотреть программы hello1.asm и hello2.asm. Разобраться в структуре и реализации каждого сегмента программ, строку-приветствие преобразовать в соответствии со своими личными данными.

Для обоих файлов: протранслировать программу с созданием объектного файла и файла диагностических сообщений (файла листинга), получить объектный модуль, скомпоновать загрузочный модуль с созданием карты памяти и исполняемым файлом. Выполнить программу с фиксацией результата в протоколе.

Запустить программы под управлением отладчика с фиксацией используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения каждой команды. Сравнить результаты прогона под управлением отладчика программ hello1 и hello2 и объяснить различия в размещении сегментов.

Ход работы.

1. Каталог с MASM смонтирован в эмулятор командой mount с С:\Путь (используя встроенную возможность для Windows перетаскивания нужного каталога на иконку приложения DOSBox)

2. Команды для получения исполняемого файла программы предоставлены на рис. 1.

```
C:\>masm hello1.asm
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
Copyright (C) Microsoft Corp 1981, 1988. All rights reserved.

Object filename [hello1.OBJ]:
Source listing [NUL.LST]: link hello1

47464 + 461843 Bytes symbol space free

0 Warning Errors
0 Severe Errors

C:\>link hello1.obj

Microsoft (R) Overlay Linker Version 3.64
Copyright (C) Microsoft Corp 1983-1988. All rights reserved.

Run File [HELLO1.EXE]:
List File [NUL.MAP]: hello1
Libraries [.LIB]:
```

Рис. 1 – Получение исполняемого файла

3. Результат работы исполняемого файла предоставлен на рис.2

```
C:\>hello1.exe
Вас приветствует ст.гр. 0383 — Козлов Т.В.
```

Рис. 2 – Результат работы hello1.exe

4. Запуск программы в отладчике командой:

afdpro hello1.exe

5. Начальное содержимое сегментных регистров для hello.exe:

$$(CS) = 1A05$$

$$(DS) = 19F5$$

$$(ES) = 19F5$$

$$(SS) = 1A0A$$

6. Результаты прогона hello1.exe под управлением отладчика предоставлены в табл.1

Табл.1:

Адрес	Символический	16-	Содержимо	е регистров и
команды	код команды	ричный	ячеек памяти	
		код	До	После
		команды	выполнения	выполнения
0010	mov AX, 1A07	B8071A	(AX) = 0000	(AX) = 1A07
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(IP) = 0010	(IP) = 0013
0013	mov DS, AX	8ED8	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 19F5	(DS) = 1A07
			(IP) = 0013	(IP) = 0015
0015	mov DX, 0000	BA0000	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(IP) = 0015	(IP) = 0018
0018	mov AH, 09	B409	(AX) = 1A07	(AX) = 0907
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(IP) = 0018	(IP) = 001A
001A	int 21	CD21	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DX) = 0000	DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(IP) = 001A	(IP) = 001C
001C	mov AH, 4C	B44C	(AX) = 0907	(AX) = 4C07

			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(IP) = 001C	(IP) = 001E
001E	int 21	CD21	(AX) = 4C07	Программа
			(DX) = 0000	корректно
			(DS) = 1A07	завершилась
			(IP) = 001E	

Компоненты программы см. в приложении А.

7. Аналогично создается hello2.exe. Результат работы исполняемого файла предоставлен на рис. 3:



Рис.3 – Результат работы hello2.exe

8. Начальное содержимое сегментных регистров для hello2.exe:

$$(CS) = 1A0A$$
$$(DS) = 19F5$$

$$(ES) = 19F5$$

$$(SS) = 1A05$$

9. Результаты прогона hello2.exe под управлением отладчика предоставлены в табл.2

Табл.2:

Адрес	Символический	16-	Содержимое регистров и ячеек	
команды	код команды	ричны	памяти	
		й код	До	После
		команд	выполнения	выполнения
		Ы		
0005	push DS	1E	(AX) = 0000	(AX) = 0000
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0018	(SP) = 0016

			(IP) = 0005	(IP) = 0006
			Stack +0 0000	Stack +0 19F5
0006	sub AX, AX	2BC0	(AX) = 0000	(AX) = 0000
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0016	(SP) = 0016
			(IP) = 0006	(IP) = 0008
			Stack +0 19F5	Stack +0 19F5
0008	push AX	50	(AX) = 0000	(AX) = 0000
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0016	(SP) = 0014
			(IP) = 0008	(IP) = 0009
			Stack +0 19F5	Stack +0 0000
			Stack +2 0000	Stack +2 19F5
0009	mov AX, 1A07	B8071	(AX) = 0000	(AX) = 1A07
		A	(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0016	(SP) = 0014
			(IP) = 0008	(IP) = 000C
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
000C	mov DS, AX	8ED8	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 19F5	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			(IP) = 000C	(IP) = 000E

			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
000E	mov DX, 0000	BA000	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
		0	(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			(IP) = 000E	(IP) = 0011
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
0011	call 0000	E8ECF	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
		F	(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0014	(SP) = 0012
			(IP) = 0011	(IP) = 0000
			Stack +0 0000	Stack +0 0014
			Stack +2 19F5	Stack +2 0000
			Stack +4 0000	Stack +4 19F5
0000	mov AH, 09	B409	(AX) = 1A07	(AX) = 0907
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0012	(SP) = 0012
			(IP) = 0000	(IP) = 0002
			Stack +0 0014	Stack +0 0014
			Stack +2 0000	Stack +2 0000
			Stack +4 19F5	Stack +4 19F5
0002	int 21	CD21	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07

			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0012	(SP) = 0012
			(IP) = 0002	(IP) = 0004
			Stack +0 0014	Stack +0 0014
			Stack +2 0000	Stack +2 0000
			Stack +4 19F5	Stack +4 19F5
0004	ret	C3	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0012	(SP) = 0014
			(IP) = 0004	(IP) = 0004
			Stack +0 0014	Stack +0 0000
			Stack +2 0000	Stack +2 19F5
			Stack +4 19F5	Stack +4 0000
0014	mov DX, 0010	BA100	(AX) = 0907	(AX) = 0907
		0	(DX) = 0000	(DX) = 0010
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			(IP) = 0004	(IP) = 0017
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
0017	call 0000	E8E6F	(AX) = 0907	(AX) = 0907
		F	(DX) = 0010	(DX) = 0010
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0014	(SP) = 0012
			(IP) = 0017	(IP) = 0000
			Stack +0 0000	Stack +0 001A
			Stack +2 19F5	Stack +2 0000

			Stack +4 0000	Stack +4 19F5
0000	mov AH, 09	B409	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DX) = 0010	(DX) = 0010
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0012	(SP) = 0012
			(IP) = 0000	(IP) = 0002
			Stack +0 001A	Stack +0 001A
			Stack +2 0000	Stack +2 0000
			Stack +4 19F5	Stack +4 19F5
0002	int 21	CD21	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DX) = 0010	(DX) = 0010
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0012	(SP) = 0012
			(IP) = 0002	(IP) = 0004
			Stack +0 001A	Stack +0 001A
			Stack +2 0000	Stack +2 0000
			Stack +4 19F5	Stack +4 19F5
0004	ret	C3	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DX) = 0010	(DX) = 0010
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0012	(SP) = 0014
			(IP) = 0004	(IP) = 001A
			Stack +0 001A	Stack +0 0000
			Stack +2 0000	Stack +2 19F5
			Stack +4 19F5	Stack +4 0000
001A	ret Far	СВ	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DX) = 0010	(DX) = 0010
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07

			(CS) = 1A0A	(CS) = 19F5
			(SP) = 0014	(SP) = 0018
			(IP) = 001A	(IP) = 0000
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +2 19F5	Stack +2 0000
0000	int 20	CD20	(AX) = 0907	Программа
			(DX) = 0010	корректно
			(DS) = 1A07	завершилась
			(CS) = 19F5	
			(SP) = 0018	
			(IP) = 0000	
			Stack +0 0000	
			Stack +2 0000	

Компоненты программы см. в приложении Б.

10. Анализ работы программ:

hello1:

- 1) В сегменте данных .DATA определяется метка (LABEL) Greeting типа ВYTE, для которой резервируется и сразу инициализируется текст приветствия.
- 2) Далее в DS (DS регистр, который должен указывать на начало данных в программе) загружаем адрес начала сегмента данных, но мы не можем сделать это напрямую (а только используя другие регистры), поэтому сначала записываем адрес в АХ (mov AX, @data; @data = 1A07, где @data идентификатор сегмента данных, на место которого после сборки устанавливается реальное смещение данного сегмента), а потом копируем значение АХ в DS.
- 3) Далее в DX записываем смещение адреса выводимой строки приветствия (mov DX, OFFSET Greeting; OFFSET возвращает смещение в соответствующем сегменте выражения)

- 4) mov AH, 9 помещаем в старший бит AX номер функции DOS печати строки (09h = 9 в dec, чем объясняется отсутствие h), далее вызывается прерывание, которое исполняет функцию по номеру, переданному в AH. Функция выведет строку по смещению адреса, указанному в DX (п.3).
- 5) mov AH, 4ch аналогично помещаем номер функции завершения, после чего вызываем прерывание int 21 и программа корректно завершается.

hello2 (в основном описываются различия от реализации в hello1.asm):

- 1) В сегменте данных резервируются и инициализируются переменные HELLO и GREETING приветственными строками.
- 2) В сегменте кода отдельно описаны две процедуры: функция WriteMsg для печати строки и головная процедура Main, в которой происходит вызов процедуры WriteMsg.
- 3) Работа процедуры Маіп начинается с сохранения адреса начала префикса программного сегмента в стеке командой push DS, затем значение АХ сбрасывается в 0 командой sub AX, AX. АХ сохраняется в стек, чтобы потом процедура WriteMsg командой ret осуществила выход из процедуры (ret извлечет из стека адрес возврата и передаст управление назад в программу, которая вызвала процедуру).
- 4) Затем происходит загрузка сегментного регистра данных, в DX аналогично hello1 записывается смещение адреса выводимой строки.
- 5) Командой call вызывается процедура WriteMsg, происходит вывод текста, после чего управление передается в Main
- 6) Аналогично печатается вторая строка.
- 7) Программа корректно завершается.

Выводы.

В ходе выполнения работы были изучены некоторые основы ассемблера, созданы исполняемые файлы для двух программ на языке ассемблер, имеющие различные подходы к реализации задания. Подходы были изучены и проанализированы.

Ознакомились с эмулятором DOSBox.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Тексты компонентов программы hello1.exe

hello1.asm:

DOSSEG ; Задание сегментов под ДОС

.MODEL SMALL ; Модель памяти-SMALL(Малая)

.STACK 100h ; Отвести под Стек 256 байт

. DATA ; Начало сегмента данных

Greeting LABEL BYTE ; Текст приветствия

DB 'Вас приветствует ст.гр.0383 - Козлов Т.В.',13,10,'\$'

.CODE ; Начало сегмента кода

mov ах, @data ; Загрузка в DS адреса начала

mov ds, ах ; сегмента данных

mov dx, OFFSET Greeting ; Загрузка в dx смещения

; адреса текста приветствия

DisplayGreeting:

mov ah, 9 ; # функции ДОС печати строки

int 21h ; вывод на экран приветствия

mov ah, 4ch ; # функции ДОС завершения программы

int 21h ; завершение программы и выход в ДОС

END

hello1.lst

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10

9/13/21 20:23:20

Page 1-1

1

2 ; HELLO1.ASM - упрощенная версия учебн

	ой программы лаб.раб. N1
3	; по дисциплине "Архитект
	ура компьютера"
4	. ************************************

5	; Назначение: Программа формирует и выв
	одит на экран приветствие
6	; пользователя с помощью фу
	нкции ДОС "Вывод строки"
7	; (номер 09 прерывание 21h)
	, которая:
8	; - обеспечивает вывод на
	экран строки символов,
9	; заканчивающейся знаком
	"\$" ;
10	; - требует задания в реги
	стре ah номера функции=09h,
11	; а в регистре dx - сме
	щения адреса выводимой
12	; строки;
13	; - использует регистр ах
	и не сохраняет его
14	; содержимое.
15	. ************************************

16	
17	DOSSEG
	; Задание сегментов под ДОС
18	.MODEL SMALL
	; Модель памяти-SMALL(Малая)

	19	.ST	ACK 100h
			; Отвести под Стек 256 байт
	20	.DA	ATA
			; Начало сегмента данных
	21 00	000	Greeting LABEL BYTE
			; Текст приветствия
	22 00	000 82 A0 E1 20 AF	E0 DB 'Вас приветствует ст.гр.0383
Козлов '	Т.В.',13	3,10,'\$'	
	23	A8 A2 A5 E2 E1 E2	
	24	A2 E3 A5 E2 20 E1	
	25	E2 2E A3 E0 2E 37	
	26	33 30 33 20 2D 20	
	27	88 A2 A0 AD AE A	2
	28	20 88 2E 88 2E 0D	
	29	0A 24	
	30	.CC	DDE
			; Начало сегмента кода
	31 00	000 B8 R	mov ax, @data
			; Загрузка в DS адреса начала
	32 00	003 8E D8	mov ds, ax
			; сегмента данных
	33 00	005 BA 0000 R	mov dx, OFFSET Greeting
Microso	ft (R) N	Macro Assembler Vers	sion 5.10 9/13/21 20:23:20
			Page 1-2
			; Загрузка в dx смещения
	34		, эагрузка в их смещених
	J 4		

; адреса текста приветствия

35 0008 DisplayGreeting:

36 0008 B4 09 mov ah, 9

; # функции ДОС печати строки

37 000A CD 21 int 21h

; вывод на экран приветствия

38 000C B4 4C mov ah, 4ch

; # функции ДОС завершения программы

39 000E CD 21 int 21h

; завершение программы и выход в ДОС

40 END

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/13/21 20:23:20

Symbols-1

Segments and Groups:

N a m e Length AlignCombine Class

DGROUP GROUP

DATA 002C WORD PUBLIC 'DATA'

STACK 0100 PARA STACK 'STACK'

TEXT 0010 WORD PUBLIC 'CODE'

Symbols:

Name Type Value Attr

DISPLAYGREETING L NEAR 0008 TEXT

GREETING L BYTE 0000 DATA

- @CODE TEXT _TEXT
- @CODESIZE TEXT 0
- @CPU TEXT 0101h
- @DATASIZE TEXT 0
- @FILENAME TEXT hello1
- @VERSION TEXT 510
 - 33 Source Lines
 - 33 Total Lines
 - 19 Symbols

47464 + 461843 Bytes symbol space free

- 0 Warning Errors
- 0 Severe Errors

приложение Б

Тексты компонентов программы hello1.exe

hello2.asm:

; HELLO2 - Учебная программа N2 лаб.раб.#1 по дисциплине "Архитектура компьютера"

; Программа использует процедуру для печати строки

•

: ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

EOFLine EQU '\$' ; Определение символьной константы ; "Конец строки"

; Стек программы

ASSUME CS:CODE, SS:AStack

AStack SEGMENT STACK

DW 12 DUP(?) ; Отводится 12 слов памяти

AStack ENDS

; Данные программы

DATA SEGMENT

; Директивы описания данных

```
DB 'Hello Worlds!', 0AH, 0DH, EOFLine
HELLO
GREETING DB 'Student from 0383 - Kozlov T.V.$'
DATA
        ENDS
; Код программы
CODE
        SEGMENT
; Процедура печати строки
WriteMsg PROC NEAR
     mov AH,9
     int 21h; Вызов функции DOS по прерыванию
     ret
WriteMsg ENDP
; Головная процедура
Main
       PROC FAR
                ;\ Сохранение адреса начала PSP в стеке
     push DS
     sub AX,AX ; > для последующего восстановления по
     push AX
                ;/ команде ret, завершающей процедуру.
     mov AX,DATA
                          ; Загрузка сегментного
     mov DS,AX
                        ; регистра данных.
     mov DX, OFFSET HELLO ; Вывод на экран первой
     call WriteMsg
                       ; строки приветствия.
     mov DX, OFFSET GREETING; Вывод на экран второй
     call WriteMsg
                       ; строки приветствия.
                   ; Выход в DOS по команде,
     ret
                  ; находящейся в 1-ом слове PSP.
Main
       ENDP
CODE
        ENDS
     END Main
```

hello2.lst

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10

9/13/21 20:30:40

Page 1-1

; HELLO2 - Учебная программа N2 лаб.раб.#1 по

дисциплине "Архитектура компьютера"

; Программа использует процедуру для п

ечати строки

;

; ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

= 0024 EOFLine EQU '\$' ; Определение

символь

ной константы

; "Конец строки"

; Стек программы

ASSUME CS:CODE, SS:AStack

0000 AStack SEGMENT STACK

0000 000C[DW 12 DUP(?) ; Отводится 12 слов п

амяти

????

0018 AStack ENDS

; Данные программы

0000 DATA SEGMENT

; Директивы описания данных

0000 48 65 6C 6C 6F 20 HELLO DB 'Hello Worlds!', 0AH,

0DH,EOFLine

57 6F 72 6C 64 73

21 0A 0D 24

0010 53 74 75 64 65 6EGREETING DB 'Student from 0383 - Kozlov T.V.\$'

74 20 66 72 6F 6D

20 34 33 35 30 20

2D 20 24

0025 DATA ENDS

; Код программы

0000 CODE SEGMENT

; Процедура печати строки

0000 WriteMsg PROC NEAR

0000 B4 09 mov AH,9

0002 CD 21 int 21h; Вызов функции DOS по пре

рыванию

0004 C3 ret

0005 WriteMsg ENDP

; Головная процедура

0005 Main PROC FAR

0005 1E push DS ;\ Сохранение адреса

начала PSP в стеке

 $0006\ 2B\ C0$ sub AX,AX ; > для последующего

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/13/21 20:30:40

Page 1-2

осстановления по

0008 50 push AX ;/ команде ret, завер

шающей процедуру.

0009 B8 ---- R mov AX,DATA ; Загрузка

сегментного

000С 8E D8 mov DS,AX ; регистра

данных.

000E BA 0000 R mov DX, OFFSET HELLO ; Вывод на

экран первой

0011 E8 0000 R call WriteMsg ; строки пр

иветствия.

0014 BA 0010 R mov DX, OFFSET GREETING; Вывод на

экран второй

0017 E8 0000 R call WriteMsg ; строки пр

иветствия.

001A CB ret ; Выход в D

OS по команде,

; находящей

ся в 1-ом слове PSP.

001B Main ENDP

001B CODE ENDS

END Main

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10

9/13/21 20:30:40

Symbols-1

Segments and Groups:

	N a m e	Length	AlignC	Combine Class
	CV	0010	DADA	CT A CV
ASTA	CK	0018	PAKA	STACK
CODE		001E	B PARA	NONE
DATA		0025	PARA	NONE

Symbols:

	N a m e	Type	Value	Attr		
EOF	FLINE		NUMBER	0024		
GRI	EETING		L BYTE	0010	DATA	
HEI	LO	•	L BYTE	0000	DATA	
MA	IN		F PROC	0005	CODE	Length = 0016
WR	ITEMSG	. 	N PROC	0000	CODE	Length = 0005

- @CPU TEXT 0101h
- @FILENAME TEXT HELLO2
- @VERSION TEXT 510
 - 52 Source Lines
 - 52 Total Lines
 - 13 Symbols

47978 + 461297 Bytes symbol space free

- 0 Warning Errors
- 0 Severe Errors