# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

## ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2 по дисциплине «Организация ЭВМ и систем» Тема: Изучение режимов адресации и формирования исполнительного адреса.

Вариант 6

Студентка гр. 1383	Самулевич С.А.
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

## Цель работы.

Изучение режимов адресации на языке Ассемблера.

## Задание.

Лабораторная работа 2 предназначена для изучения режимов адресации, использует готовую программу lr2\_comp.asm на Ассемблере, которая в автоматическом режиме выполняться не должна, так как не имеет самостоятельного функционального назначения, а только тестирует режимы адресации. Поэтому ее выполнение должно производиться под управлением отладчика в пошаговом режиме.

В программу введен ряд ошибок, которые необходимо объяснить в отчете по работе, а соответствующие команды закомментировать для прохождения трансляции.

Необходимо составить протокол выполнения программы в пошаговом режиме отладчика по типу таблицы 1 предыдущей лабораторной работы и подписать его у преподавателя.

На защите студенты должны уметь объяснить результат выполнения каждой команды с учетом используемого вида адресации. Результаты, полученные с помощью отладчика, не являются объяснением, а только должны подтверждать ваши объяснения.

### Выполнение работы.

- 1.Были изменены значения vec1, vec2, matr согласно варианту.
- 2.Были обнаружены следующие ошибки:
- 1) mov mem3,[bx] (lab\_2.asm(42): error A2052: Improper operand type) Неподходящий тип операнда. Невозможно одновременное считывание из памяти и запись данных в память.
- 2) mov cx,vec2[di] (lab\_2.asm(49): warning A4031: Operand types must match) Несоответствие типов операндов. Операнды должны быть одинакового размера. Размерность регистра 'cx' 2 байта, а 'vec2' 1 байт.

- 3) mov cx,matr[bx][di]( lab\_2.asm(53): warning A4031: Operand types must match) Несоответствие типов операндов. Размер элементов операнда 'matr' 1 байт, а 'cx' 2 байта
- 4) mov ax,matr[bx\*4][di]( lab\_2.asm(54): error A2055: Illegal register value) Незаконное использование регистра. Нельзя масштабировать 16-битные регистры.
- 5) mov ax,matr[bp+bx]( lab\_2.asm(73): error A2046: Multiple base registers) Слишком много базовых регистров. Нельзя использовать более одного базового регистра.
- 6) mov ax,matr[bp+di+si]( lab\_2.asm(74): error A2047: Multiple index registers) Слишком много индексных регистров. Нельзя использовать более одного индексного регистра.
- 3.Строки с ошибками были закомментированы.
- 4.Начальное (содержимое сегментных регистров) состояние режимов (CS) = 1A0A, (DS) = 19F5, (ES) = 19F5, (SS) = 1A05.

Таблица 2- исполнение файла LR2.asm

Адрес	Символический	16-ричный код	Содержимое	регистров и
команды	код команды	команды	ячеек памяти	
			До	После
			выполнения	выполнения
0000	PUSH DS	1E	Stack:	Stack:
			+0 0000	+0 19F5
			+2 0000	+2 0000
			+4 0000	+4 0000
			+6 0000	+6 0000
			(SP) = 0018	(SP) = 0016
			(IP) = 0000	(IP) = 0001
0001	SUB AX, AX	2BC0	(AX) = 0000	(AX) = 0000

			(IP) = 0001	(IP) = 0003
0003	PUSH AX	50	Stack:	Stack:
			+0 19F5	+0 0000
			+2 0000	+2 19F5
			+4 0000	+4 0000
			+6 0000	+6 0000
			(SP) = 0016	(SP) = 0014
			(IP) = 0003	(IP) = 0004
0004	MOV AX, 1A07	B8071A	(IP) = 0004	(IP) = 0007
			(AX) = 0000	(AX) = 1A07
0007	MOV DS,AX	8ED8	(IP) = 0007	(IP) = 0009
			(DS) = 19F5	(DS) = 1A07
0009	MOV AX, 01F4	B8F401	(IP) = 0009	(IP) = 000C
			(AX) = 1A07	(AX) = 01F4
000C	MOV CX, AX	8BC8	(CX) = 00B0	(CX) = 01F4
			(IP) = 000C	(IP) = 000E
000E	MOV BL, 24	B324	(BX) = 0000	(BX) = 0024
			(IP) = 000E	(IP) = 0010
0010	MOV BH, CE	B7CE	(BX) = 0024	(BX) = CE24
			(IP) = 0010	(IP) = 0012
0012	MOV [0002],	C7060200CEFF	(IP) = 0012	(IP) = 0018
	FFCE			
0018	MOV BX, 0006	BB0600	(BX) = CE24	(BX) = 0006
			(IP) = 0018	(IP) = 001B
001B	MOV [0000],	A30000	(IP) = 001B	(IP) = 001E
	AX			
001E	MOV AL, [BX]	8A07	(AX) = 01F4	(AX) = 0112
			(IP) = 001E	(IP) = 0020
0020	MOV AL, [BX	8A4703	(AX) = 011F	(AX) = 010F

	+ 03]		(IP) = 0020	(IP) = 0023
0023	MOV CX, [BX,	8B4F03	(CX) = 01F4	(CX) = 0B0F
	+ 03]		(IP) = 0023	(IP) = 0026
0026	MOV DI, 0002	BF0200	(DI) = 0000	(DI) = 0002
			(IP) = 0026	(IP) = 0029
0029	MOV AL,	8A850E00	(AX) = 010F	(AX) = 01E2
	[000E+ DI]		(IP) = 0029	(IP) = 002D
002D	MOV CX,	8B8D0E00	(CX) = 0B0F	(CX) = D8E2
	[000E+DI]		(IP) = 2D	(IP) = 31
0031	MOV BX, 0003	BB0300	(BX) = 0006	(BX) = 0003
			(IP) = 0031	(IP) = 0034
0034	MOV AL, [0016	8A811600	(AX) = 01E2	(AX) = 01FF
	+BX + DI		(IP) = 0034	(IP) = 0038
0038	MOV CX,	8B891600	(CX) = D8E2	(CX) = 03FF
	[0016+BX+DI]		(IP) = 0038	(IP) = 003C
003C	MOV AL,	8A4703	(AX) = 01FF	(AX) = 0112
	[BX+03]		(IP) = 003C	(IP) = 003F
003F	MOV CX,	8B4F03	(CX) = 03FF	(CX) = 1112
	[BX+03]		(IP) = 003F	(IP) = 0042
0042	MOV AX, 1A07	B8071A	(AX) = 0112	(AX) = 1A07
			(IP) = 0042	(IP) = 0045
0045	MOV ES, AX	8EC0	(ES) = 19F5	(ES) = 1A07
			(IP) = 0045	(IP) = 0047
0047	MOV AX, ES:	268B07	(AX) = 1A07	(AX) =00FF
	[BX]		(IP) = 0047	(IP) = 004A
004A	MOV AX, 0000	B80000	(AX) =00FF	(AX) = 0000
			(IP) = 004A	(IP) = 004D
004D	MOV ES, AX	8EC0	(IP) = 004D	(IP) = 004F
			(ES) = 1A07	(ES) = 0000

004F	PUSH DS	1E	Stack:	Stack:
			+0 0000	+0 1A07
			+2 19F5	+2 0000
			+4 0000	+4 19F5
			+6 0000	+6 0000
			(SP) = 0014	(SP) = 0012
			(IP) = 004F	(IP) = 0050
0050	POP ES	07	Stack:	Stack:
			+0 1A07	+0 0000
			+2 0000	+2 19F5
			+4 19F5	+4 0000
			+6 0000	+6 0000
			(SP) = 0012	(SP) = 0014
			(ES) = 0000	(ES) = 1A07
			(IP) = 0050	(IP) = 0051
0051	MOV CX, ES:	268B4FFF	(IP) = 0051	(IP) = 0055
	[BX - 01]		(CX) = 1112	(CX) = FFCE
0055	XCHG AX, CX	91	(AX) = 0000	(AX) = FFCE
			(IP) = 0055	(IP) = 0056
			(CX) = FFCE	(CX) = 0000
0056	MOV DI, 0002	BF0200	(IP) = 0056	(IP) = 0059
0059	MOV ES: [BX	268901	(IP) = 0059	(IP) = 005C
	+ DI], AX			
005C	MOV BP, SP	8BEC	(IP) = 005C	(IP) = 005E
			(BP) = 0000	(BP) = 0014
	I	<u> </u>	I	<u> </u>

005E	PUSH [0000]	FF360000	Stack:	Stack:
			+0 0000	+0 01F4
			+2 19F5	+2 0000
			+4 0000	+4 19F5
			+6 0000	+6 0000
			(IP) = 005E	(IP) = 0062
			(SP) = 0014	(SP) = 0012
0062	PUSH [0002]	FF360200	Stack:	Stack:
			+0 01F4	+0 FFCE
			+2 0000	+2 01F4
			+4 19F5	+4 0000
			+6 0000	+6 19F5
			(IP) = 0062	(IP) = 0066
			(SP) = 0012	(SP) = 0010
0066	MOV BP, SP	8BEC	(BP) = 0014	(BP) = 0010
			(IP) = 0066	(IP) = 0068
0068	MOV DX, [BP	8B5602	(DX) = 0000	(DX) = 01F4
	+ 02]		(IP) = 0068	(IP) = 006B
006B	RET Far 0002	CA0200	Stack:	Stack:
			+0 FFCE	+0 19F5
			+2 01F4	+2 0000
			+4 0000	+4 0000
			+6 19F5	+6 0000
			(SP) = 0010	(SP) = 0016
			(CS) = 1A0A	(CS) = 01F4

	(IP) = 006B	(IP) = FFCE

Программный код см. в приложении А.

Файлы диагностических сообщений см. в приложении Б.

# Выводы.

В ходе выполнения работы были изучены режимы адресации на языке Ассемблера.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ А

# ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Название файла: LR2.asm

```
; Программа изучения режимов адресации процессора IntelX86
EOL EOU '$'
ind EQU 2
n1 EQU 500
n2 EQU -50
; Стек программы
AStack SEGMENT STACK
 DW 12 DUP(?)
AStack ENDS
; Данные программы
DATA SEGMENT
; Директивы описания данных
mem1 DW 0
mem2 DW 0
mem3 DW 0
vec1 DB 18,17,16,15,11,12,13,14
vec2 DB 30,40,-30,-40,10,20,-10,-20
matr DB -4,-3,1,2,-2,-1,3,4,5,6,7,8,-8,-7,-6,-5
DATA ENDS
; Код программы
CODE SEGMENT
 ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack
; Головная процедура
Main PROC FAR
 push DS
 sub AX, AX
 push AX
 mov AX, DATA
 mov DS, AX
; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ СМЕЩЕНИЙ
; Регистровая адресация
 mov ax, n1
 mov cx,ax
 mov bl, EOL
 mov bh, n2
; Прямая адресация
 mov mem2, n2
 mov bx, OFFSET vec1
 mov mem1, ax
; Косвенная адресация
 mov al, [bx]
 ;mov mem3,[bx]
; Базированная адресация
 mov al, [bx]+3
 mov cx, 3[bx]
; Индексная адресация
 mov di, ind
 mov al, vec2[di]
 mov cx,vec2[di]
; Адресация с базированием и индексированием
```

```
mov bx,3
 mov al, matr[bx][di]
 mov cx,matr[bx][di]
 ;mov ax,matr[bx*4][di]
 mov al, [bx]+3
 mov cx, 3[bx]
; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ
; Переопределение сегмента
; ----- вариант 1
 mov ax, SEG vec2
 mov es, ax
 mov ax, es:[bx]
 mov ax, 0
; ----- вариант 2
 mov es, ax
 push ds
 pop es
 mov cx, es: [bx-1]
 xchg cx, ax
; ----- вариант 3
mov di, ind
 mov es:[bx+di],ax
; ----- вариант 4
 mov bp, sp
 ;mov ax,matr[bp+bx]
 ;mov ax, matr[bp+di+si]
; Использование сегмента стека
 push mem1
 push mem2
 mov bp,sp
 mov dx, [bp]+2
 ret 2
Main ENDP
CODE ENDS
 END Main
```

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б ФАЙЛЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ

Название файла: LR2.lst

# Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 11/26/22 20:42:1

Page 1-1

```
; PuChPsPiChP°PjPjP° PëP·CήC‡PuPSPëCU C
  1
             ЂΡμΡ¶ΡëPjPsPI P°PrCЂΡμCЃP°C†PëPë PïCЂPs
                     C†PuCÍCÍPsCЪP° IntelX86
              2 = 0024
                                         EOL EQU '$'
               3 = 0002
                                         ind EQU 2
              4 = 01F4
                                         n1 EQU 500
              5 = -0032
                                         n2 EQU -50
                            ; PЎC, PμPε PïCЂPsPiCЂP°PjPjC<
       6
         7 0000
                                    AStack SEGMENT STACK
                                         DW 12 DUP(?)
             8 0000 0000[
                          9
                                   3333
                        10
                                         1
                                11
              12 0018
                                         AStack ENDS
                          ; P"P°PSPSC<Pu PïCTPsPiCTP°PjPjC<
     13
             14 0000
                                        DATA SEGMENT
                        ; P"PëCЂPμPεC, PëPIC< PsPïPëCΓ́P°PSPëCμ P
  15
                          rp°PSPSC∢C...
              16 0000 0000
                                         mem1 DW 0
               17 0002 0000
                                         mem2 DW 0
               18 0004 0000
                                         mem3 DW 0
   19 0006 12 11 10 0F 0B 0C vec1 DB 18,17,16,15,11,12,13,14
                          20
                                 0D 0E
 21 000E 1E 28 E2 D8 0A 14 vec2 DB 30,40,-30,-40,10,20,-10,-20
                          2.2
                                  F6 EC
23 0016 FC FD 01 02 FE FF matr DB -4,-3,1,2,-2,-1,3,4,5,6,7,8,-8,
                             -7, -6, -5
                            03 04 05 06 07 08
                    24
                             F8 F9 FA FB
               26 0026
                                          DATA ENDS
        27
                             ; PBPSPT PICTPSPiCTP°PjPjC<
             28 0000
                                        CODE SEGMENT
    29
                          ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack
   30
                         ; P"PsP»PsPIPSP°CŲ PïCTPsC†PuPrCŕCTP°
```

	31 0000	Main PROC FAR
	32 0000 1E	push DS
	33 0001 2B C0	sub AX,AX
	34 0003 50	push AX
	35 0004 B8 R	mov AX,DATA
	36 0007 8E D8	mov DS, AX
37	; PµP Pħ	пР'ЕРКА Р Р•Р−Р□РњРћР' РђР″Р
	ЕСАЦР□Р□ РќРђ	PJP PħP'PŔP• PЎPњP•P
	©P•1	PŔP□P™
38	; Рег	PëCÍC,CЂPsPIP°CΨ P°P۲CЂΡμCÍP°C†
	P	ëСЏ
	39 0009 B8 01F4	mov ax,n1
	40 000C 8B C8	mov cx,ax
	41 000E B3 24	mov bl,EOL
	42 0010 B7 CE	mov bh,n2
43	; PuC	ՇԽСԱթյթ°СԱ թ°РґСЪесациСԱ
	44 0012 C7 06 0002	2 R FFCE mov mem2,n2
45	0018 BB 0006 R	mov bx, OFFSET vec1
	46 001B A3 0000 R	mov mem1,ax
47	; PљPsCÍ	PIPµPSPSP°CŲ P°P۲CЂPµCЃP°C†PëCŲ

# Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 11/26/22 20:42:1

Page 1-2

	48 001E 8A 07	mov al,[bx]
	49	;mov mem3,[bx]
50		èCЂРsРIP°PSPSP°CЏ адреса
	, C†Pë	'
	51 0020 8A 47 03	mov al,[bx]+3
	52 0023 8B 4F 03	mov cx,3[bx]
53	; P□PSPґPµ	ıΡεCÍPSP°CŲ P°PrCЂΡμCÍP°C†PëCŲ
	54 0026 BF 0002	mov di,ind
	55 0029 8A 85 000E R	mov al, vec2[di]
	56 002D 8B 8D 000E R	mov cx,vec2[di]
	lr2.asm(49): warning A4031:	Operand types must match
57	; ԲֆԲՐՇЂԲ <u>ի</u>	- 1CЃP°C†PëCЏ CЃ P±P°P·PëCЂPsPIP
	°PSPëPµPj Pë PëPSPrP <sub>l</sub>	uPeCŕPëCЂPsPIP°PSPë
	РμР	Ċ
	58 0031 BB 0003	mov bx,3
	59 0034 8A 81 0016 R	<pre>mov al,matr[bx][di]</pre>
	60 0038 8B 89 0016 R	<pre>mov cx,matr[bx][di]</pre>
	lr2.asm(53): warning A4031:	Operand types must match
	61 ;	mov ax, matr[bx*4][di]
	62 003C 8A 47 03	mov al,[bx]+3
	63 003F 8B 4F 03	mov cx,3[bx]
64	; PụP PħP'	ЕРКА Р Р•Р-Р□РњРћР′ РђР″Р
	P•PЎPЂP¦P□P□ PЎ PJP§	ЕТОМ СЕГМР
	• PŔPĎÌ	PħP'
65	; РџРџСЂРџ	ıРsРïСЪеделеРSРёРµ сег
	PjPμPS	C,P°
	66 ; -	PIP°CЪPëP°PSC, 1
	67 0042 B8 R	mov ax, SEG vec2
	68 0045 8E C0	mov es, ax
	69 0047 26: 8B 07	<pre>mov ax, es:[bx]</pre>
	70 004A B8 0000	mov ax, 0
	71 ; -	PIP°CЪPëP°PSC, 2
	72 004D 8E C0	mov es, ax
	73 004F 1E	push ds

```
74 0050 07
                            pop es
      75 0051 26: 8B 4F FF mov cx, es:[bx-1]
         76 0055 91
                                 xchg cx, ax
      77
                  ; ----- PIP°CЂPËP°PSC, 3
         78 0056 BF 0002
                                mov di, ind
      79 0059 26: 89 01
                            mov es:[bx+di],ax
                   ; ----- PIP°CЂPëP°PSC, 4
      80
       81 005C 8B EC
                                mov bp,sp
       82
                          ;mov ax,matr[bp+bx]
                        ;mov ax,matr[bp+di+si]
      83
                 ; P□CΎPïPsP»CЊP·PsPIP°PSPëPμ CΎPμPiPjPμ
84
                 PSC, P° CΓC, ΡμΡεΡ°
          85 005E FF 36 0000 R push mem1
         86 0062 FF 36 0002 R
                                push mem2
          87 0066 8B EC
                                mov bp,sp
      88 0068 8B 56 02
                                 mov dx, [bp]+2
          89 006B CA 0002
                                 ret 2
          90 006E
                                Main ENDP
          91 006E
                                CODE ENDS
            92
                              END Main
```

# Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 11/26/22 20:42:1

Symbols-1

# Segments and Groups:

Align Combine Class

Length

N a m e

					,			-	,					
	AST	ACK .								0018	PAR	A STA	CK	
	CO	DE								006E	PAI	RA NO	NE	
	DA'	TA								0026	PAI	RA NO	NE	
						Symb	ols	S:						
			N a m	ı e		Тур	е	Va	lue	At	tr			
	EO:	L					•			NUMBE	IR.	00	24	
	IN	D					•			NUMBE	IR.	00	02	
MAIN						 006E		F	PROC	0	000	CODE	Lengt	.h =
	MATR						•	•	L	BYTE		0016	DATA	
	MEM1						•	•	L	WORD		0000	DATA	
	MEM2						•	•	L	WORD		0002	DATA	
	MEM3						•	•	L	WORD		0004	DATA	
	N1						•			NUMBE	ER	01	F4	
	N2						•			NUMBE	R	-00	32	
	0.1								_			0006		
										BYTE		0006		
	VEC2					• •	•	•	L	BYTE		000E	DATA	
	(	_	NAME					•		TE	XT	0101h lr2		
		G A T K S	TON .			• •		•	• •	T.F.	ıΛΙ	510		

85 Source Lines

85 Total Lines

19 Symbols

47316 + 459944 Bytes symbol space free

2 Warning Errors

O Severe Errors