МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Исследование организации управления основной память.

Студент гр. 0381 Захаров Ф.С.

Преподаватель Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2022

Цель работы

Исследовать структуры данных и работу функций управления памятью ядра операционной системы.

Порядок выполнения работы

Шаг 1. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .COM, который выбирает и распечатывает следующую информацию:

- 1) Количество доступной памяти.
- 2) Размер расширенной памяти.
- 3) Выводит цепочку блоков управления памятью.

Адреса при выводе представляются шестнадцатеричными числами. Объем памяти функциями управления памятью выводится в параграфах. Необходимо преобразовать его в байты и выводить в виде десятичных чисел. Последние восемь байт МСВ выводятся как символы, не следует преобразовывать их в шестнадцатеричные числа.

Запустите программу и внимательно оцените результаты. Сохраните результаты, полученные программой, и включите их в отчет в виде скриншота.

- Шаг 2. Измените программу таким образом, чтобы она освобождала память, которую она не занимает. Для этого используйте функцию 4Ah прерывания 21h (пример в разделе «Использование функции 4AH»). Повторите эксперимент, запустив модифицированную программу. Сравните выходные данные с результатами, полученными на предыдущем шаге. Сохраните результаты, полученные программой, и включите их в отчет в виде скриншота.
- Шаг 3. Измените программу еще раз таким образом, чтобы после освобождения памяти, программа запрашивала 64Кб памяти функцией 48Н прерывания 21Н. Повторите эксперимент, запустив модифицированную программу. Сравните выходные данные с результатами, полученными на предыдущих шагах. Сохраните результаты, полученные программой, и включите их в отчет в виде скриншота.

Шаг 4. Измените первоначальный вариант программы, запросив 64Кб памяти функцией 48Н прерывания 21Н до освобождения памяти. Обязательно обрабатывайте завершение функций ядра, проверяя флаг СF. Сохраните результаты, полученные программой, и включите их в отчет в виде скриншота.

Шаг 5. Оцените результаты, полученные на предыдущих шагах. Ответьте на контрольные вопросы и оформите отчет.

Необходимые сведения для составления программы

Учет занятой и свободной памяти ведется при помощи списка блоков управления памятью МСВ (Memory Control Block). МСВ занимает 16 байт (параграф) и располагается всегда с адреса кратного 16 (адрес сегмента ОП) и находится в адресном пространстве непосредственно перед тем участком памяти, которым он управляет. МСВ имеет следующую структуру:

Таблица 1 - Структура МСВ

Смещение	Длина поля (байт)	Содержимое поля
00h	1	тип МСВ:
		5Ah, если последний в списке,
		4Dh, если не последний
01h	2	Сегментный адрес PSP владельца участка
		памяти, либо
		0000h - свободный участок,
		0006h - участок принадлежит драйверу OS
		XMS UMB
		0007h - участок является исключенной
		верхней памятью драйверов
		0008h - участок принадлежит MS DOS
		FFFAh - участок занят управляющим блоком
		386MAX UMB

		FFFDh - участок заблокирован 386MAX
		FFFEh - участок принадлежит 386MAX UMB
03h	2	Размер участка в параграфах
05h	3	Зарезервирован
08h	8	"SC" - если участок принадлежит MS DOS, то
		в нем системный код "SD" - если участок
		принадлежит MS DOS, то в нем системные
		данные

По сегментному адресу и размеру участка памяти, контролируемого этим MCB можно определить местоположение следующего MCB в списке.

Адрес первого МСВ хранится во внутренней структуре MS DOS, называемой "List of Lists" (список списков). Доступ к указателю на эту структуру можно получить используя функцию f52h "Get List of Lists" int 21h. В результате выполнения этой функции ES: ВХ будет указывать на список списков. Слово по адресу ES: [ВХ-2] и есть адрес самого первого МСВ.

Размер расширенной памяти находится в ячейках 30h, 31h CMOS. CMOS это энергонезависимая память, в которой хранится информация о конфигурации ПЭВМ. Объем памяти составляет 64 байта. Размер расширенной памяти в Кбайтах можно определить, обращаясь к ячейкам CMOS следующим образом:

mov AL, 30h; запись адреса ячейки CMOS

out 70h, AL

in AL,71h; чтение младшего байта

mov BL, AL; размера расширенной памяти

mov AL,31h; запись адреса ячейки CMOS

out 70h, AL

in AL,71h; чтение старшего байта размера расширенной памяти

Выполнение работы.

- 1. Был написан и отлажен .com модуль, который выбирает и печатает следующую информацию:
 - Количество доступной памяти.
 - Размер расширенной памяти.
 - Цепочка блоков управления памятью.

```
F:\>LB3_1.COM
Available memory:
648912
Extended memory:
245760
1CB type is:
             016F
                   PSP adress is:
                                   0008
                                         Size is:
                                                     16 SC/SD:
             0171
                   PSP adress is:
                                   0000
                                         Size is:
                                                     64
                                                         SC/SD:
MCB type is:
1CB type is:
             0176
                   PSP adress is:
                                   0040
                                         Size is:
                                                     256 SC/SD:
CB type is:
             0187
                   PSP adress is:
                                   0192
                                                     144
                                         Size is:
                                                          SC/SD:
CB type is:
             0191 PSP adress is: 0192 Size is:
                                                     648912 SC/SD: LB3_1
```

Рисунок 1- Вариант программы для шага 1

2. Модифицированная программа освобождает помять, которую не использует и теперь выводит такие данные:

```
F:\>LB3_2.COM
Available memory:
648912
Extended memory:
              016F
                    PSP adress is:
                                    0008
MCB type is:
                                          Size is:
                                                       16
                                                             SC/SD:
              0171
                    PSP adress is:
                                    0000
                                          Size is:
                                                             SC/SD:
CB type is:
                                                       64
                    PSP adress is:
                                    0040
KB type is:
              0176
                                           Size is:
                                                       256
                                                              SC/SD:
 CB type is:
              0187
                    PSP adress is:
                                    0192
                                           Size is:
                                                       144
                                                              SC/SD:
CB type is:
              0191
                    PSP adress is:
                                    0192
                                           Size is:
                                                       6432
                                                               SC/SD: LB3_Z
              0324 PSP adress is:
                                                       642464
                                                                 SC/SD: .ï6p
CB type is:
                                    0000
                                           Size is:
```

Рисунок 2 - Вариант программы для шага 2

3. После того, как неиспользуемая память освобождается, программа теперь запрашивает 64Кб памяти.

```
F:\>LB3 3.COM
Available memory:
648912
Extended memory:
245760
                                                              SC/SD:
MCB type is:
              016F
                                     0008
                                           Size is:
                    PSP adress is:
                                                        16
MCB type is:
              0171
                    PSP adress is:
                                     0000
                                           Size is:
                                                        64
                                                              SC/SD:
MCB type is:
              0176
                    PSP adress is:
                                     0040
                                           Size is:
                                                        256
                                                               SC/SD:
MCB type is:
              0187
                    PSP adress is:
                                     0192
                                           Size is:
                                                        144
                                                               SC/SD:
MCB type is:
              0191
                    PSP adress is:
                                     0192
                                           Size is:
                                                        6432
                                                                SC/SD: LB3_3
1CB type is:
              0324
                    PSP adress is:
                                     0192
                                           Size is:
                                                        65536
                                                                 SC/SD: LB3 3
              1325
                                                        576912
1CB type is:
                    PSP adress is:
                                     0000
                                           Size is:
                                                                  SC/SD:
```

Рисунок 3 - Вариант программы для шага 3

4. 64Кб теперь запрашиваются до освобождения памяти.

```
F:\>LB3 4.COM
A∨ailable memory:
648912
Extended memory:
245760
CAN NOT REQUEST MEMORY
MCB type is: 016F
                    PSP adress is:
                                     0008
                                                              SC/SD:
                                           Size is:
                                                        16
MCB type is:
              0171
                    PSP adress is:
                                     00000
                                           Size is:
                                                        64
                                                              SC/SD:
MCB type is:
              0176
                    PSP adress is:
                                     0040
                                                        256
                                           Size is:
                                                               SC/SD:
MCB type is:
              0187
                    PSP adress is:
                                     0192
                                                        144
                                                               SC/SD:
                                           Size is:
1CB type is:
              0191
                    PSP adress is:
                                                        6432
                                                                SC/SD: LB3 4
                                     0192
                                           Size is:
1CB type is: 0324 PSP adress is:
                                     0000
                                           Size is:
                                                        642464
                                                                  SC/SD: . ï6p
À≜
```

Рисунок 4 - Вариант программы для шага 4

Вывод: были исследованы структуры данных и работа функций управления памятью ядра операционной системы. Была реализована программа, которая выводит информацию об использовании памяти в системе с помощью системных функций и обращений к МСВ.

Контрольные вопросы.

1. Что означает «доступный объем памяти»?

Доступный объем памяти – свободный участок памяти максимального размера, который может запросить программа.

2. Где МСВ блок вашей программы в списке?

1 шаг: 5 строчка

2 шаг: 5 строчка

3 шаг: 5, 6 строчка

4 шаг: 5 строчка

3. Какой размер памяти занимает программа в каждом случае?

1 шаг: 648912 байт (всю возможную)

2 шаг: 6432 байт (сколько требуется)

3 шаг: 71968 (сколько требуется + 64Кб)

4 шаг: 6432 байт (сколько требуется)