

## 1.104.4 Platten-Quotas verwalten



Für LPIC1-101 ab 1.4.2009



#### Quotas – Was …?



- Begrenzen Plattenplatz für User und / oder Gruppe zu der die Benutzer gehören
- Wirken nur innerhalb eines Dateisystems
- Nur an Stellen sinnvoll an denen User auch Daten speichern und eine Überwachung nötig ist (z.B. im Bereich /home – muss dafür eigene Partition sein)
- Begrenzungen (Limits) auf Blockgröße (~Platzbedarf) und Inode-Ebene (~Dateianzahl) einstellbar
- Pro User bzw. pro Gruppe einstellbar:
  - Hard Limit (bei Überschreitung kein Schreiben mehr möglich auch mitten in Operation Abbruch)
  - Soft Limit (bei Überschreitung nur Warnung, und Start der Grace Period)
  - Grace Period (nach Ablauf wird Soft Limit zu Hard Limit)



- Speicherung der Einstellungen und aktueller Verbrauchsdaten in den binären Dateien quota.user und quota.group im Wurzelverzeichnis des jeweiligen Dateisystems
- Filesysteme müssen mit den Mount-Optionen usrquota und/oder grpquota eingebunden werden.
- Aktivierung des Quotasystems mit quotaon
- Initialisierung der Daten in diesen Dateien mit quotacheck

#### Erste Inbetriebnahme



- 1.Eintrag der für Quotas nötigen Mountoptionen für das betreffende Filesystem in der /etc/fstab
- 2. Anlegen der quota.user und quota.group touch .../quota.user .../quota.group chmod 600 ...
- 3. Daten initialisieren durch Reboot (falls die Startupskripte den quotacheck machen) oder: quotacheck –avug bzw. mit –amvug
- 4. Quotasystem aktivieren: quotaon -a
- 5.Startupskripte des Systems müssen die letzten beiden Punkte bei jedem Booten durchführen

## Quotas überprüfen



#### Hierzu dient das Kommando quota, erst mal für Benutzer ...

```
root@r-vm-ubu810:~# quota user
Disk quotas for user user (uid 1000): none
```

```
root@r-vm-ubu810:~# quota -v user
Disk quotas for user user (uid 1000):
Filesystem blocks quota limit grace files quota limit grace
/dev/sda5 8312 0 0 232 0 0
```

#### ... und dann für eine Gruppe.

```
root@r-vm-ubu810:~# quota -g user
Disk quotas for group user (gid 1000): none
root@r-vm-ubu810:~# quota -vg user
Disk quotas for group user (gid 1000):
Filesystem blocks quota limit grace files quota limit grace
/dev/sda5 8<u>3</u>12 0 0 232 0 0
```

Limits auf Blockebene

Limits auf Inode-Ebene

#### Quotas einstellen



# Kommando ==> edquota user öffnet Editor mit Textdatei. Werte ändern und speichern!

GNU nano 2.	.0.7	Datei: /tmp//	EdP.aKr3fHL		\	/erändert	
Disk quotas f Filesystem /dev/sda5	for user user (u	id 1000): blocks 8312	soft 10000	hard 15000	inodes 232	soft 0	\$
^G Hilfe ^X Beenden	^O Speichern ^R ^J Ausrichten^W		Seite zurü <mark>^k</mark> Seite vor ^l				

#### Kontrolle zeigt geänderte Werte:

```
Disk quotas for user user (uid 1000):
Filesystem blocks quota limit grace files quota limit grace
/dev/sda5 8312 10000 15000 232 0 0
```

Für die Gruppe: edquota -g <gruppe>

Grace Period einstellen: edquota -t

Anderen User als Vorlage: edquota -p user1 user2

# Report für Quotas



root@r-vm-ubu810:~# repquota -av *** Report for user quotas on device /dev/sda5 Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days Block limits File limits											
							File l				
User		used	soft	hard	grace	used	soft	hard	grace		
root		3466708	0	0		142641	0	0			
daemon		56	0	0		4	0	0			
man		956	0	0		65	0	0			
news		4	0	0		1	0	0			
libuuid		20	0	0		2	0	0			
syslog		5020	0	0	I	21	0	0			
klog		4	0	0		2	0	0			
hplip		4	0	0		1	0	0			
avahi-aut	oipo	d	4	0	0		1	0	0		
gdm		12	0	0		2	0	0			
messagebu	IS	- 4	0	0		1	0	0			
polkituse	r	- 24	0	0		3	0	0			
user		8312	10000	15000		232	0	0			

## Aufgaben zu Quotas



- Nehmen Sie Quotas z.B. für das Filesystem /home in Betrieb
- Überprüfen Sie für einen vorhandenen User den derzeitigen Platzverbrauch
- Setzen Sie für diesen User mit edquota enge Beschränkungen (Soft- u. Hardlimits) auf
- Testen Sie die Funktion der konfigurierten Quotas durch entsprechenden Verbrauch an Plattenplatz z.B. durch (count passend erhöhen): user@rechner:~? dd bs=2048 count=10

if=/dev/zero of=test.txt